

o_que_xrdp

O que é xrdp

1. INDEX

1. [Resumo do conteúdo](#)
2. **Introdução**
 1. [Objetivo.](#)
 2. [Pre-requisitos para usar xrdp para usar xrdp](#)
 3. [Benefícios do servidor de terminais xrdp do servidor de terminais xrdp](#)
 4. [Desvantagens.](#)
3. **Conteúdo estudado.**
 1. [Como instalar o xrdp no Linux Debian ou derivados](#)
4. **Referências globais.**
5. **Histórico.**

2. CONTEÚDO

1. **Resumo do conteúdo:**

1. O projeto xrdp é uma solução versátil para acesso remoto gráfico em sistemas Linux, oferecendo uma variedade de Benefícios do servidor de terminais xrdp para administradores de sistemas, desenvolvedores e usuários que precisam gerenciar ou interagir com sistemas Linux remotamente.
2. Este documento mostra como instalar o xrdp no sistema linux Debian e seus derivados.

2. **Introdução**

1. **Objetivo:**

1. O xrdp (Remote Desktop Protocol para Linux) é um software que permite que você faça conexões de desktop remoto para sistemas Linux. Ele usa o protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) para permitir que usuários se conectem a uma área de trabalho remota em um sistema Linux a partir de outro dispositivo, como um computador Windows.
2. O xrdp facilita a administração remota de sistemas Linux, permitindo que você gerencie o desktop de um servidor ou computador Linux a partir de outro local. Ele fornece uma interface gráfica para o usuário (GUI) remota, permitindo que você interaja com o ambiente de desktop do Linux como se estivesse fisicamente presente na máquina.

3. A configuração do xrdp pode variar dependendo da distribuição Linux específica que você está usando. Geralmente, você precisará instalar o xrdp no sistema Linux que deseja acessar remotamente e, em seguida, usar um cliente RDP em outro dispositivo para estabelecer a conexão remota.
4. Por exemplo, se estiver usando um sistema Windows, você pode usar o Cliente de Área de Trabalho Remota (Remote Desktop Connection) para se conectar ao desktop remoto do Linux por meio do xrdp.
5. Lembre-se de que, para garantir a segurança, é importante configurar corretamente as credenciais de acesso e, se possível, usar uma conexão segura, como SSH, juntamente com o xrdp para proteger a transmissão de dados entre os dispositivos..
6. 

2. Pre-requisitos para usar xrdp:

1. Ambiente de Desktop:
 1. O xrdp requer um ambiente de desktop instalado na máquina. Pode ser o ambiente de desktop padrão do Debian ou qualquer outro ambiente de desktop de sua escolha. Sem um ambiente de desktop, o xrdp não terá uma interface gráfica para fornecer remotamente.
2. Conexão de Rede:
 1. Garanta que a máquina Debian esteja em uma rede acessível a partir do dispositivo do qual você deseja se conectar remotamente. Isso geralmente envolve configurar o firewall para permitir tráfego na porta usada pelo xrdp (por padrão, a porta 3389).
3. Cliente RDP:
 1. Você precisará de um cliente RDP em seu dispositivo local para se conectar remotamente ao servidor Debian. Os sistemas Windows geralmente vêm com o "Cliente de Área de Trabalho Remota". Para sistemas Linux, você pode usar o "Remmina" ou outros clientes RDP disponíveis.
4. Privilégios de Administrador (Opcional):
 1. Para instalar o xrdp e realizar algumas configurações, você pode precisar de privilégios de administrador. Isso pode ser obtido usando o comando sudo ou entrando como usuário root.
5. Configurações de Segurança:
 1. Considere as configurações de segurança, como senhas fortes, restrição de acesso à porta RDP por meio de firewall, e se possível, a implementação de SSH para uma camada adicional de segurança na comunicação.
6. ..

3. Benefícios do servidor de terminais xrdp:

1. Acesso Remoto Gráfico:

1. O xrdp permite que os usuários acessem remotamente o ambiente de desktop gráfico de um sistema Linux. Isso é particularmente útil para administradores de sistemas e usuários que precisam interagir com uma interface gráfica de usuário (GUI) em um servidor Linux, sem a necessidade de estar fisicamente presente no local..

2. Compatibilidade com o Protocolo RDP:

1. O xrdp usa o protocolo RDP (Remote Desktop Protocol), tornando-o compatível com clientes RDP padrão, como o "Cliente de Área de Trabalho Remota" no Windows. Isso facilita o acesso remoto a partir de uma variedade de sistemas operacionais.

3. Integração com Ambientes de Desktop Linux:

1. O xrdp pode ser configurado para trabalhar com diferentes ambientes de desktop Linux, como XFCE, GNOME, KDE, CINNAMON entre outros. Isso oferece flexibilidade para escolher o ambiente de desktop que melhor atenda às necessidades do usuário.

4. Configuração e Uso Simples:

1. A instalação e configuração do xrdp geralmente são simples, especialmente em distribuições Linux populares como o Debian. O xrdp é projetado para ser amigável ao usuário, tornando-o acessível mesmo para aqueles que não têm conhecimentos avançados de administração de sistemas.

5. Segurança:

1. O xrdp pode ser configurado para trabalhar com protocolos de segurança adicionais, como o SSH, proporcionando uma camada extra de proteção para as conexões remotas. Certificados SSL também podem ser usados para criptografar as comunicações, melhorando a segurança.

6. Desempenho Adequado:

1. Em muitos casos, o xrdp oferece um desempenho satisfatório para tarefas gráficas remotas, proporcionando uma experiência de usuário fluída em conexões de área de trabalho remota.

7. Custo Zero:

1. O xrdp é de código aberto e gratuito, o que significa que não há custo associado à sua instalação e uso. Isso faz com que seja uma opção econômica para implementações de acesso remoto.

8. Multiusuário:

1. O xrdp suporta conexões multiusuário, o que significa que vários usuários podem se conectar simultaneamente ao mesmo servidor e obter ambientes de desktop separados.

9. [ BACK]

4. Desvantagens.

1. Desempenho Gráfico:

1. O desempenho gráfico pode não ser tão eficiente quanto em um ambiente local, especialmente para tarefas intensivas em gráficos ou em conexões de baixa largura de banda. O rendimento pode variar dependendo do ambiente de desktop usado.

2. Compatibilidade com Todos os Ambientes de Desktop:

1. Embora o xrdp suporte vários ambientes de desktop, a compatibilidade total com todos os ambientes pode não ser garantida. Alguns ambientes podem exigir configurações adicionais ou não funcionar tão bem quanto outros.

3. Configuração Pode Ser Complexa:

1. A configuração inicial do xrdp pode ser relativamente simples, mas em alguns casos, especialmente em ambientes complexos ou com requisitos específicos, pode ser necessário ajuste adicional e configuração.

4. Problemas com Impressão:

1. O suporte à impressão pode ser um desafio em algumas configurações do xrdp. Configurar corretamente a impressão remota pode ser mais complicado e requerer conhecimentos específicos.

5. Segurança:

1. Embora o xrdp possa ser configurado com camadas de segurança adicionais, como SSH, a segurança ainda é uma preocupação em ambientes de acesso remoto. A exposição de serviços na Internet sempre traz um risco adicional, e as práticas de segurança adequadas devem ser implementadas.

6. Reinicialização do Serviço:

1. Em alguns casos, após atualizações ou modificações na configuração, pode ser necessário reiniciar o serviço xrdp para aplicar as alterações. Isso pode resultar em interrupções temporárias no acesso remoto.

7. Conexões Perdidas:

1. Em conexões instáveis ou de baixa largura de banda, o xrdp pode apresentar desconexões ou falhas ocasionais na transmissão, o que pode levar a uma experiência do usuário menos fluida.

8. Suporte a Dispositivos USB:

1. O suporte a dispositivos USB pode não ser tão robusto quanto em ambientes locais. Alguns dispositivos podem não funcionar corretamente ou requerer configurações adicionais.

9. Limitações do Protocolo RDP:

1. O xrdp utiliza o protocolo RDP, que pode ter algumas limitações em comparação com outras tecnologias de acesso remoto, dependendo dos requisitos específicos do usuário.

10.

3. Conteúdo estudado

1. Como instalar o xrdp no Linux Debian ou derivados

1. Atualize o Sistema:

1. Antes de instalar qualquer pacote, é uma boa prática atualizar o sistema para garantir que você tenha as versões mais recentes dos pacotes disponíveis. Execute os seguintes comandos:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

2. Instale a interface gráfica de sua preferência caso não possua instalada:

```
sudo apt install tasksel  
sudo tasksel
```

3. Instale o xrdp:

1. Use o seguinte comando para instalar o xrdp:

```
sudo apt install xrdp
```

4. Para garantir que o xrdp seja iniciado automaticamente durante o boot, você pode usar o comando:

```
sudo systemctl enable xrdp
```

5. Configure o Firewall (Opcional):

1. Se estiver usando um firewall, abra a porta 3389, que é a porta padrão para o protocolo RDP:

```
sudo ufw allow 3389/tcp
sudo ufw reload
```

2. Nota:

1. Certifique-se de ajustar as configurações do firewall conforme necessário.
2. Meu maior desafio foi publicar a porta 3389, porque a porta WAN 3389 é bloqueada no meu provedor e ninguém no provedor SMART sabe disso e por isso passei mais tempo do que é necessário para publicar o acesso ao meu computador estando fora da minha rede.

6. A seguir, pode-se ajustar o arquivo de configuração:

```
sudo xed /etc/xrdp/xrdp.ini
```

1. No final o arquivo adicione as linhas abaixo:

```
# Defina o nível de criptografia como:
crypt_level=[low|medium|high|fips]:
crypt_level=medium
```

1. crypt_level=medium

7. A seguir, crie um arquivo de configuração do polkit:

```
sudo xed /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/02-allow-colord.conf
```

1. e insira adicione no final do arquivo o código javascript abaixo:

```
polkit.addRule(function(action, subject) {  
    if ((action.id == "org.freedesktop.color-  
manager.create-device" || action.id ==  
"org.freedesktop.color-manager.create-profile" ||  
action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-  
device" || action.id == "org.freedesktop.color-  
manager.delete-profile" || action.id ==  
"org.freedesktop.color-manager.modify-device" ||  
action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-  
profile") && subject.isInGroup("{group}"))  
    {  
        return polkit.Result.YES;  
    }  
});
```

8. Inicie o Serviço xrdp:

1. Inicie o serviço xrdp com o seguinte comando:

```
sudo service xrdp start
```

2. Se preferir, você pode usar o systemctl:

```
sudo systemctl start xrdp
```

9. Para reiniciar *xrdp* execute o comando abaixo:

```
sudo /etc/init.d/xrdp restart
```

10. Como saber o status do servidor:

```
sudo systemctl status xrdp
```

11. Conecte-se ao Servidor:

1. Use um cliente RDP em outro dispositivo para se conectar ao servidor Debian. Utilize o "Cliente de Área de Trabalho Remota" no

Windows ou o "Remmina" ou "rdesktop" em sistemas Linux, por exemplo.

12. Referências:

1. [xrdp no ubuntu](#)
2. [

1. REFERÊNCIAS GLOBAIS

1. [xrdp.org](#))
2. [Notas de versão para xrdp v0.9.24 \(30/12/2023\)](#)
3. [github xrdp](#)
4. [Como ativar o protocolo de área de trabalho remota usando xrdp no Ubuntu 22.04](#)
5. [Config do xrdp](#)

1. HISTÓRICO

1. 16/12/2023
 - ☒ Criar este documento baseado no modelo03.md ;
 - ☒ Escrever tópico Objetivos;
 - ☒ Escrever tópico Pre-requisitos para usar xrdp
 - ☒ Escrever tópico Benefícios do servidor de terminais xrdp
 - ☒ Escrever tópico desvantagens
 - ☒ Escrever tópico Conteúdo
 - ☒ Escrever tópico Referências
- ☐ Atualizar o histórico deste documento.
- ☐ Testar este documento depois após uma semana de concluído.
 - [

