業務デザイナー機能説明書 部署設定編

目次

部署設定	3
部署一覧画面	3
部署の作成	6
部署情報の変更	9
部署の所属ユーザー設定	
部署の削除	13


部署設定

ユーザーが所属する部署の作成・設定変更ができます。

部署一覧画面

部署を一覧表示する画面です。部署の作成・変更・ユーザー設定などをこの画面から行います。

1. ホーム画面の [部署設定]ボタンをクリックして部署一覧画面に遷移する 【ホーム画面】




【部署一覧画面】



【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	変更ボタン	クリックすると部署変更画面に遷移します。
2	ユーザー設定ボタン	クリックすると部署ユーザー設定画面に遷移します。
3	削除ボタン	クリックすると選択中の部署と配下の部署を削除します。
4	作成ボタン	クリックすると部署登録画面に遷移します。
5	部署ツリー	部署がツリー形式で表示されます。最上位には会社情報が表示され、その下に部署が表示されます。操作方法は次項[部署ツリーの操作]をご参照ください。

【部署一覧画面(部署ツリー)】




1-1. 部署ツリーの操作

部署をクリックすると、該当の部署が選択状態になります。



部署の左に表示されている「 ▲ 」をクリックすると、配下の部署を格納します。

部署を格納した状態で左に表示されている「 ▷ 」をクリックすると、配下の部署を展開します。




部署の作成

部署を新規作成します。

1. 第1階層に部署を作成する

1-1. [作成]ボタンをクリックする


部署ツリーから部署を選択していない状態で部署一覧画面の[作成]ボタンをクリックし、部署登録画面に遷移します。



1-2. 部署情報を入力する

第1階層に部署を作成するときは、[親部署]は未選択のままで登録してください。 項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

【部署登録画面】




【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明		説明	
1	部署 ID	英数記号	20	部署 ID を入力します。			
2	部署名	文字	40	部署名を入力します。			
3	親部署	-	-	登録する部署の親部署を選択します。右側の[選択]ボタンをクリックすると、部署選択ダイアログが開きます。親部署が未選択の状態で登録すると、その部署は第1階層の部署として登録されます。			

1-3. 登録を完了する

[登録]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 登録が完了すると部署一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。



2. 第2階層以下に部署を作成する

2-1. 親部署を選択し、[作成]ボタンをクリックする

登録する部署の親部署を部署ツリーから選択し(下図①)、部署一覧画面の[作成]ボタンをクリックして(下図②)部署登録画面に遷移します。



2-2. 部署情報を入力する

部署一覧画面で選択した部署が[親部署]に設定されていることを確認し、登録してください。 項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

【部署登録画面】

項目の詳細は[部署の作成]をご参照ください。



2-3. 登録を完了する

[登録]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 登録が完了すると部署一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

第3階層以下に部署を作成するときは同様の手順を繰り返してください。

** ポイント 部署の最大階層数について

部署の最大階層数は業務デザイナーセットアップ時の設定により異なります。

部署情報の変更

部署の情報を変更します。最上位に表示されている会社の情報は変更できません。

1. 部署を選択し、[変更]ボタンをクリックする


部署一覧画面を開き、変更したい部署を選択し(下図①)、[変更]ボタンをクリックすると(下図②)、 部署変更画面に遷移します。



2. 部署情報を変更する

項目を入力し、[変更]ボタンをクリックします。

【部署変更画面】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明			
1	部署ID	-	-	部署 ID が表示されます (変更はできません)。			
2	部署名	文字	40	部署名を入力します。			
3	親部署	-	-	登録する部署の親部署を選択します。右側の[選択]ボタンをクリックすると、部署選択ダイアログが開きます。親部署が未選択の状態で登録すると、その部署は第1階層の部署として登録されます。自部署の配下の部署を親部署に設定できません。			

【部署選択ダイアログ】

部署選択



【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	部署一覧	クリックした部署を選択し、部署変更画面に戻ります。

3. 変更を完了する

[変更]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 変更が完了すると部署一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

ぱポイント 階層の移動について

[親部署]を変更することにより、異なる階層に部署を移動することができます。

部署の所属ユーザー設定

部署に所属するユーザーを設定・変更します。最上位に表示されている会社には設定できません。すでに部署が設定されているユーザーを設定した場合、後から設定した部署に変更されます。

1. 部署を選択し、[ユーザー設定]ボタンをクリックする

部署一覧画面を開き、ユーザーを設定したい部署を選択し(下図①)、[ユーザー設定]ボタンをクリックすると(下図②)、部署ユーザー設定画面に遷移します。



2. ユーザーを設定する

画面左側の一覧には、部署に未所属か、選択中の部署と異なる部署に所属しているユーザーが表示されます(絞り込み検索が可能です)。右側の一覧には選択中の部署に所属しているユーザーが表示されます。

ユーザーを設定後、[設定]ボタンをクリックします。



【部署ユーザー設定画面】

【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	ユーザーの選択	文字	31	入力した値で、ユーザーID、ユーザー名に対して部分一致で検索します。
2	設定可能ユーザー一覧	_	_	部署が未設定、または選択中の部署と異なる部署に所属しているユー ザーが一覧表示されます。
3	選択ボタン	_	_	クリックすると、チェックを付けたユーザーを左側の一覧(設定可能 ユーザー)から右側の一覧(部署所属ユーザー)に移動します。
4	部署所属ユーザー一覧	-	_	選択中の部署に所属しているユーザーが一覧表示されます。
5	役職	文字	20	ユーザーの所属部署における役職を入力します。
6	第一部署	-	-	選択部署が第一部署の場合、チェックアイコンが表示されます。
7	解除ボタン	-	-	クリックすると、部署から該当のユーザーを所属解除します。ヘッダー部分をクリックすると、すべてのユーザーを所属解除します。 ※第一部署に設定されているユーザーは解除ボタンが表示されません。
8	第一部署設定ボタン	_	-	チェックをつけたすべてのユーザーに対して、第一部署一括設定を行います。 ユーザーにチェックをつけると、ボタンのクリックが可能になります。

3. 設定を完了する

[設定]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 設定が完了すると部署一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

部署の削除

部署を削除します。選択された部署の配下の部署もまとめて削除します。最上位に表示されている会社は削除できません。また、削除しようとしている部署にユーザーが所属している場合は削除できません。

1. 部署を選択し、[削除]ボタンをクリックする

削除したい部署を選択し(下図①)、[削除]ボタンをクリックします(下図②)。削除しようとしている部署にユーザーが所属している場合は削除できません。



2. 削除を完了する

[削除]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 削除が完了すると完了メッセージが表示されます。

書 名:業務デザイナー 機能説明書(部署設定編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2023年9月19日

©2023 Unionthink Co., Ltd.