業務デザイナー機能説明書 ArcSuite ドロワ設定編

目次

*ロワ設定	3
ArcSuite ドロワー覧画面	3
ドロワの検索	5
ドロワの作成	7
ドロワの変更	9
ドロワの削除	11
ドロワのエクスポート	
ドロワのインポート	

ドロワ設定

ArcSuite のドロワを作成・変更・削除することができます。エクスポート・インポートを利用することで一括でのデータの出力・取込が可能です。


ArcSuite ドロワー覧画面

1. ホーム画面の [ArcSuite 連携設定] ボタンをクリックして ArcSuite 連携設定メニュー画面に遷移する [ホーム画面]



2. ArcSuite 連携設定メニュー画面の [ドロワ設定] ボタンをクリックして ArcSuite ドロワー覧画面に遷移する

【ArcSuite 連携設定メニュー画面】



【ArcSuite ドロワー覧画面(一覧)】



No.	項目名	説明
1	画面種別	ボタンをクリックして画面の表示を切り換えます。
		• 一 覧
		• 取込
2	戻る	クリックすると、ArcSuite 連携設定メニュー画面に遷移します。
3	検索条件エリア	ドロワの検索時に検索条件を入力します。
		各項目の詳細については[ドロワの検索]をご参照ください。


ドロワの検索

キャビネットを条件に選択し、検索すると、ドロワを一覧表示します。

1. 検索条件を入力する

検索条件エリアに条件を入力します。

【ArcSuite ドロワー覧画面(検索条件エリア)】




【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	キャビネット	選択したキャビネットで、ドロワ情報を検索します。
2	検索ボタン	クリックすると検索条件に一致するドロワが検索されます。
3	クリアボタン	クリックすると検索条件の入力内容を初期表示状態に戻します。

2. [検索]ボタンをクリックし、ドロワを検索する

[検索]ボタンをクリックすると、入力した検索条件でドロワを検索し、検索結果エリアに一覧表示します。

【ArcSuite ドロワー覧画面(検索結果エリア)】




No.	項目名	説明
1	ドロワID	ドロワの ID が表示されます。
2	ドロワ名	ドロワの名称が表示されます。
3	表示順	表示順が表示されます。
4	更新者	ドロワを最後に更新したユーザー名を表示します。
5	更新日時	ドロワの更新日時を表示します。

ドロワの作成

ドロワを新規作成します。

1. [作成]ボタンをクリックする

ArcSuite ドロワー覧画面の[作成]ボタンをクリックすると、ArcSuite ドロワ登録画面に遷移します。



2. ドロワ情報を入力する

項目を入力します。

【ArcSuite ドロワ登録画面】



No.	項目名	型	桁数	説明
1	キャビネット名	-	-	検索条件で選択したキャビネット名が表示されます。
2	ドロワID	数值	8	ドロワの ID を入力します。

3	ドロワ名	文字列	256	ドロワの名称を入力します。
4	表示順	数値	8	表示順を入力します。
5	登録ボタン	_	-	クリックすると、ドロワが登録されて、ArcSuite ドロワー覧画面に遷 移します。
6	戻るボタン	-	-	クリックすると、ArcSuite ドロワー覧画面に遷移します。

3. 登録を完了する

[登録]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 登録が完了すると ArcSuite ドロワー覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

ドロワの変更

ドロワ情報を変更します。

1. ドロワを検索する

ドロワの検索方法については、[ドロワの検索]をご参照ください。

2. ドロワにチェックを付け、[変更]ボタンをクリックする


変更したいドロワを選択して(下図①)、[変更]ボタンをクリックすると(下図②)、ArcSuite ドロワ変更画面に遷移します。



3. ドロワ情報を変更する

項目を入力し、[変更]ボタンをクリックします。

【ArcSuite ドロワ変更画面】



No.	項目名	型	桁数	説明
1	キャビネット名	-	-	検索条件で選択したキャビネット名が表示されます。

2	ドロワID	-	-	ドロワ ID が表示されます(変更はできません)。
3	ドロワ名	文字列	256	ドロワの名称を入力します。
4	表示順	数値	8	表示順を入力します。
5	変更ボタン	_	_	クリックすると、ドロワが変更されて、ArcSuite ドロワー覧画面に遷 移します。
6	戻るボタン	-	-	クリックすると、ArcSuite ドロワー覧画面に遷移します。

4. 変更を完了する

[変更]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 変更が完了すると ArcSuite ドロワー覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

ドロワの削除

ドロワを削除します。

1. 削除するドロワを検索する

ドロワの検索方法については、[ドロワの検索]をご参照ください。

2. ドロワにチェックを付け、[削除]ボタンをクリックする

削除したいドロワを選択して(下図①)、[削除]ボタンをクリックします(下図②)。



3. 削除を完了する

[削除]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 削除が完了すると完了メッセージが表示されます。

ドロワのエクスポート

ArcSuite ドロワー覧で選択中のドロワを Excel ファイルに出力します。

1. ドロワを検索する

ドロワの検索方法については、[ドロワの検索]をご参照ください。

2. ドロワにチェックを付け、[エクスポート]ボタンをクリックする

エクスポートしたいドロワを選択して(下図①)、[エクスポート]ボタンをクリックすると (下図②)、確認ダイアログが表示されます。[はい]をクリックすると検索結果を Excel ファイルで 出力します。



Excel ファイルの形式は以下のとおりです。 ファイル詳細 [aslinkDrawers_yyyMMddhhmmss,xlsx] ([yyyyMMddHHmmss]部分には出力した年月日時分秒がセットされます。) 出力例 ドロワID ドロワ名 キャビネットID 表示順 10000001 10000001 ドロワ1 ドロワ2 10000002 10000001 2 ドロワ3 10000003 10000001 3

ドロワのインポート

ドロワの Excel ファイルを取り込み、一括でインポートすることができます。

1. インポートファイルを作成する

【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	必須	説明
1	ドロワID	数值	8	0	ドロワの ID を入力します。
2	ドロワ名	文字列	256	0	ドロワの名称を入力します。
3	キャビネットID	数値	8	0	キャビネットのID を入力します。 00000000~9999999 まで入力可能です。
4	表示順	数値	8	0	表示順を入力します。 1~999999 まで入力可能です。

インポートファイル作成時の注意点

- Excel ファイルは 1 行目に列タイトル(項目名)、2行目以降が登録データとなります。
- ファイル内にて「ドロワID」が重複する場合、重複のエラーとなります。
- インポートデータに一か所でも間違いがあると、そのファイル内のデータは全て登録されません。
- Excel ファイルでのインポート処理では、既に「ドロワ ID」が登録されている場合はデータが更新されます。

2. ArcSuite ドロワー覧の[取込]をクリックする 【ArcSuite ドロワー覧画面(取込)】



3. Excel ファイルを選択し、ドロワを登録する

Excel ファイルを[ファイルアップロードエリア]にドラッグ&ドロップすることで、選択したファイルが表示されます



【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	画面種別	ボタンをクリックして画面の表示を切り換えます。 ・一覧 ・取込 ※一覧画面に戻りたい場合は[一覧]をクリックすると一覧画面に遷移します。
2	キャビネット	インポートするドロワ情報に関するキャビネットを選択します。
3	ファイルアップロ ードエリア	ファイルをドラッグ&ドロップでアップロードできます。クリックするとファイル選択 ダイアログが開き、そこからアップロードすることもできます。
4	ファイル	選択中のファイル名が表示されます。ごみ箱のアイコンをクリックすることで、選択を 解除することができます。
5	インポートボタン	クリックで選択中のファイルからドロワ情報を取り込み、設定処理を行います。

4. インポートを完了する

ファイルが正しいことを確認し、[インポート]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されるので、[はい]をクリックします。

インポートが完了すると完了メッセージが表示されます。

書 名:業務デザイナー 機能説明書(ArcSuite ドロワ設定編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2022年5月11日

©2022 UnionThink CO.,LTD.