業務デザイナー機能説明書 グループ設定編

目次

ループ設定	3
ブループとは	
ブループー覧画面	
ブループの作成 	
ブループの検索	
ブループ情報の変更	9
ブループ情報を複写して作成	11
ブループ所属ユーザーの設定	12
ブループの削除	20

グループ設定

ユーザーが所属するグループの作成・検索・設定変更ができます。

グループとは

業務デザイナーの「グループ」とは、ユーザーがどのような立場で業務デザイナーの機能 を利用するかを表します。例として、以下のような場面でグループを使用します。


- あるフローテンプレートに対して申請・参照可能なグループを限定する。
- 申請フローの承認者を個人ではなくグループ単位で指定する。
- マスターデータの参照・変更を特定のグループにのみ許可する。
- 帳票定義設定などで、定義内容の変更が可能なグループを限定する。
- 特定のグループのみ利用可能なデータ抽出定義を作成する。

ユーザーは複数のグループに所属することが可能です。

また、グループには、「ユーザーレベル」と「第一グループ」という概念があります。 「ユーザーレベル」とは、グループに所属するユーザーが、そのグループの中で保持する 権限の強さを表します。ユーザーレベルはグループごとに名前を付けることが可能です。 以下の[図1]はグループとユーザーレベルの設定例です。

図1. グループ設定例

ユーザーレベルが3段階のグループA



ユーザーレベルが2段階のグループB



例えば、上図の『グループ A』、『ユーザーレベル2以上』のユーザーのみが申請・参照可能なフローテンプレートを作成する、ということが可能です。

「第一グループ」とは、ユーザーが所属しているグループのうち、そのユーザーの代表的な所属グループを表します。必ず1ユーザーに対して1つのグループを第一グループに設定します。

また、グループウェア機能をご利用の場合は、グループごとにグループウェア利用可否を 設定できます。ワークフローでのみの利用を目的としたグループを登録する際に設定して ください。


グループ一覧画面

グループID、グループ名をキーに検索し、グループを一覧表示する画面です。グループの作成・設定変更などもこの画面から行います。

1. ホーム画面の[グループ設定]ボタンをクリックしてグループ一覧画面に遷移する 【ホーム画面】



【グループー覧画面】




No.	項目名	説明
1	検索条件エリア	グループの検索時に検索条件を入力します。
2	複写ボタン	クリックすると選択中のグループ情報を複写してグループ登録画面に遷移します。
3	変更ボタン	クリックするとグループ変更画面に遷移します。
4	ユーザー設定ボタン	クリックするとグループユーザー設定画面に遷移します。
5	削除ボタン	クリックすると選択中のグループを削除します。
6	作成ボタン	クリックするとグループ登録画面に遷移します。
7	検索結果エリア	グループの検索結果が一覧表示されます。

グループの作成

グループを新規作成します。

1. [作成]ボタンをクリックする

グループー覧画面の[作成]ボタンをクリックすると、グループ登録画面に遷移します。



2. グループ情報を入力する

項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。

【グループ登録画面】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明			
1	グループ ID	英数記号	20	グループ ID を入力します。			
2	グループ名	文字	40	グループ名を入力します。			
3	グループユーザー レベル	_	-	グループのユーザーレベル名が1から最大まで表示されます。ユ ーザーレベルの最 大数は業務デザイナーセットアップ時の設定により異なります。			
4	ユーザーレベル名	文字	10	ユーザーレベルに対応するユーザーレベル名を入力します。			
5	グループウェアで 利用しない	_	-	チェックを付けて登録すると、このグループはグループウェア機能の利用ができな くなります。			

3. 登録を完了する

[登録]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 登録が完了するとグループ一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

グループの検索

グループID、グループ名をキーに検索し、グループを一覧表示します。

1. 検索条件を入力する

検索条件エリアに条件を入力します。

【グループー覧画面(検索条件エリア)】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	キーワード	文字	40	入力した値で、グループID、グループ名に対して部分一致で検索します。

2. [検索]ボタンをクリックし、グループを検索する

[検索]ボタンをクリックすると、入力した検索条件でグループを検索し、検索結果エリアに一覧表示します。

【グループ一覧画面(検索結果エリア)】



グループID	グループ名	ユーザー設定	更新者	更新日
ALL000	全社	~	システム 管理者	2019/08/07 14:39:07
EA0000	東京本社	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
EA0100	東日本開発部	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
EA0110	東日本エンドユーザーG	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
EA0120	東日本製造G	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
EA0200	東日本営業部	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
EA0210	富山営業所	~	システム 管理者	2019/08/07 14:39:07
EA0300	広報室	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
HB0001	北海道営業所	-	向井 麻美	2019/08/09 10:52:04
HI0000	姫路事業所	~	システム 管理者	2019/08/07 14:39:07
ISMS001	ISMS委員会メンバー	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20
NA0000	名古屋事業所	~	システム 管理者	2019/08/07 14:21:20

【項目の説明】

No.	項目名	説明
1	ユーザー設定	グループのユーザー所属有無が表示されます。1人以上ユーザーが所属していると、チェックが表示されます。

グループ情報の変更

グループの情報を変更します。

1. グループを検索する

グループの検索方法については、[グループの検索]をご参照ください。

2. グループにチェックを付け、[変更]ボタンをクリックする

変更したいグループにチェックを付け(下図①)、[変更]ボタンをクリックすると(下図②)、グループ変更画面に遷移します。



3. グループ情報を変更する

項目を入力し、[変更]ボタンをクリックします。

【グループ変更画面】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	グループID	-	-	グループ ID が表示されます(変更はできません)。
2	グループ名	文字	40	グループ名を入力します。
3	グループユーザー レベル	_	-	グループのユーザーレベル名が1から最大まで表示されます。 ユーザーレベルの最大 数はセットアップ時の設定により異なります。
4	ユーザーレベル名	文字	10	ユーザーレベルに対応するユーザーレベル名を入力します。
5	グループウェアで 利用しない	-	-	チェックを付けて登録すると、このグループはグループウェア機能の利用ができなく なります。

4. 変更を完了する

[変更]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 変更が完了するとグループ一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

グループ情報を複写して作成

登録済みのグループからグループ情報を複写して新規作成します。グループユーザーレベルの設定を共通で利用する場合に使用します。

1. 複写元となるグループを検索する

グループの検索方法については、[グループの検索]をご参照ください。

2. グループにチェックを付け、[複写]ボタンをクリックする

複写元となるグループにチェックを付け(下図①)、[複写]ボタンをクリックすると(下図②)、グループ登録画面に遷移します。



3. グループ情報を入力する

項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします(入力方法は[グループの作成]と同じです)。

【グループ登録画面】



4. 登録を完了する

[登録]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 登録が完了するとグループ一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

グループ所属ユーザーの設定

グループに所属するユーザーを設定・変更します。

1. グループを検索する

グループの検索方法については、[グループの検索]をご参照ください。

2. グループにチェックを付け、[ユーザー設定]ボタンをクリックする

ユーザーを設定したいグループにチェックを付け(下図①)、[ユーザー設定]ボタンをクリックすると(下図②)、グループユーザー設定画面に遷移します。



3. ユーザーを設定する

画面左側の一覧には、グループに所属させることができるユーザーが表示されます(絞り込み検索が可能です)。右側の一覧には選択中のグループに所属しているユーザーが表示されます。 ユーザーを設定後、[設定]ボタンをクリックします。

【グループユーザー設定画面(初期表示:検索条件エリア格納状態)】



No.	項目名	説明
1	検索条件エリア	ユーザーの絞り込み検索時に検索条件を入力します。
2	グループ未所属ユーザー一覧	選択中のグループに所属していないユーザーが一覧表示されます。
3	選択ボタン	クリックすると、チェックを付けたユーザーを左側の一覧(グループ未所属ユーザー)から 右側の一覧(グループ所属ユーザー)に移動します。
4	グループ所属ユーザー一覧	選択中のグループに所属しているユーザーが一覧表示されます。
5	レベル	所属グループに対するユーザーレベルを設定します。
6	第一グループ	チェックを付けると、選択中のグループをユーザーの第一グループとして設定します。すで に第一グループとして設定されている場合は、変更不可になります。
7	第一グループ名	ユーザーの第一グループの名前が表示されます。
8	解除ボタン	クリックすると、グループ所属ユーザー一覧から該当のユーザーを所属解除します。すでに 第一グループとして設定されている場合は、解除できません。ヘッダー部分をクリックする と、すべてのユーザーを所属解除します。
9	一括設定レベル	[レベル設定]ボタンをクリックしたときに設定するユーザーレベルを選択します。
10	レベル設定ボタン	チェックが付いているグループ所属ユーザーすべてに対し、[一括設定レベル]で選択された ユーザーレベルを設定します。詳細は [3-3. 一括でレベルを設定する] をご参照ください。

11 第一グループ設定ボタン

チェックが付いているグループ所属ユーザーすべてに対し、[第一グループ]が選択された状態にします。詳細は [3-4. 一括で第一グループとして設定する] をご参照ください。

【グループユーザー設定画面(検索条件エリア展開状態)】



No.	項目名	型	桁数	説明
1	所属グループ	-	-	右側の[選択]ボタンをクリックするとグループ選択ダイアログが開きます。選択したグループに所属しているユーザーのみ、検索結果に含めます。
2	キーワード	文字	31	入力した値で、ユーザーID、ユーザー名に対して部分一致で検索します。右側の[検索]ボタンをクリックすると入力された条件で検索を行います。

3-1. ユーザーを検索する

検索条件エリアをクリックして展開し、所属グループ、キーワードからユーザーを検索します。 所属グループ右側の[選択]ボタンをクリックすると、グループ選択ダイアログが開きます。



【グループ選択ダイアログ】

ぬグループ選択



No.	項目名	型	桁数	説明
1	キーワード	文字	40	入力した値で、グループ ID、グループ名に対して部分一致で検索します。右側の[検索] ボタンをクリックすると入力された条件で検索を行います。
2	グループ一覧	_	_	一覧をクリックすると、クリックした行のグループを選択し、グループユーザー設定画 面に戻ります。

3-2. グループに所属させる

左側の一覧からグループに所属させるユーザー(下図①)をすべて選択し、[選択]ボタンを クリックして(下図②)グループに所属しているユーザーに追加します。



([選択]ボタンをクリック後)



3-3. 一括でレベルを設定する

レベルを設定したいユーザーすべてにチェックを付け(下図①)、[一括設定レベル]からレベルを選択し、[レベル設定]ボタンをクリックします(下図②)。



([レベル設定]ボタンをクリック後)



3-4. 一括で第一グループとして設定する

第一グループとして設定したいユーザーすべてにチェックを付け(下図①)、[第一グループ 設定]ボタンをクリックします(下図②)。



([第一グループ設定]ボタンをクリック後)



3-5. グループから所属解除する

所属解除するユーザーの[解除]ボタンをクリックします(下図①)。すでにユーザーの第一グループとして設定されている場合は、所属解除できません。



([解除]ボタンをクリック後)



4. 設定を完了する

[設定]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 設定が完了するとグループ一覧画面に遷移し、完了メッセージが表示されます。

ぱポイント グループのレベル・第一グループについて

グループの「レベル」(ユーザーレベル)や「第一グループ」の詳細は、[グループとは]をご参照ください。

グループの削除

グループを削除します。ユーザーが1人でも所属しているグループは削除できません。

1. 削除するグループを検索する

グループの検索方法については、[グループの検索]をご参照ください。

2. グループにチェックを付け、[削除]ボタンをクリックする

削除したいグループにチェックを付け(下図①)、[削除]ボタンをクリックします(下図②)。

ユーザーが1人でも所属しているグループは削除できません。



3. 削除を完了する

[削除]ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。 削除が完了すると完了メッセージが表示されます。

・ポイント 第一グループとして設定されているグループを削除するには

グループがユーザーの第一グループとして設定されている場合は、[グループ所属ユーザーの設定] より別のグループを第一グループとして設定するか、ユーザーグループ設定画面からユーザーの所属グループの設定を解除する必要があります。ユーザーグループ設定画面の詳細は [ユーザー設定編-ユーザー所属グループの設定] をご参照ください。

書 名:業務デザイナー 機能説明書(グループ設定編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2021年10月1日

©2021 UnionThink CO.,LTD.