業務デザイナー機能説明書 フローフォルダ設定編

目次

フローフォルダ設定	3
フローフォルダとは	3
フローフォルダ設定画面	4
フローフォルダ作成	5

フローフォルダ設定

生成したフローテンプレートを申請可能とするために、フローフォルダを設定します。フローフォルダに設定されていないフローテンプレートを申請することはできません。フローフォルダを作成することができます。

フローフォルダとは

フローフォルダは、フローテンプレートを申請する Web の [申請フロー選択] 画面で利用するための、フローテンプレート格納用フォルダです。以下のように親フローフォルダ、子フローフォルダと設定されたフローテンプレートがツリー形式で表示されます。


【Web 申請フロー選択画面】



フローフォルダ設定画面

1. [申請フロー運用] メニュータブの [フローフォルダ設定] をクリックする

【フローフォルダ設定画面】



【項目の説明】


No.	項目名	説明
1	ルートフォルダ作成	クリックすると、フローフォルダ作成画面が表示されます。親フォルダを作成する場合に使用します。
2	フローフォルダツリー	フローフォルダがツリー形式で表示されます。フォルダの下の階層にフォルダを作成する、または選択するフォルダを変更・削除する場合は、対象のフォルダを右クリックしてください。
3	設定済みフロー一覧	設定済のフローテンプレートが表示されます。
4	×	クリックすると、選択されたフローテンプレートを設定フロー一覧から削除します。先頭の×をクリックすると、全件削除されます。
5	検索	分類、フローID とフロー名のあいまい検索を行います。
6	設定フロー	設定可能なフローテンプレートが検索後に表示されます。設定済のフローテンプレートは表示されません。
7	<<	クリックすると、選択されたフローテンプレートを設定済みフロー一覧に追加します。選択するフローテンプレートをダブルクリックした場合も同様です。

フローフォルダ作成

フローフォルダの作成を行います。まず、親フローフォルダを作成し、子フローフォルダを作成することができます。

1. 親フローフォルダを作成する

1-1. フローフォルダ設定画面の [ルートフォルダ作成] ボタンをクリックする



1-2. 入力を行い、[設定] ボタンをクリックする


【フローフォルダ作成画面】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	親フローフォルダ ID	_	-	最上位フォルダのため、表示されません。
2	親フローフォルダ名	_	-	最上位フォルダのため、表示されません。

3	フローフォルダ ID	半角英数記号	15	作成する親フローフォルダの ID を入力します。
4	フローフォルダ名	文字列	60	作成する親フローフォルダの名称を入力します。



2. 子フローフォルダを作成する

2-1. フローフォルダを右クリックして表示されるコンテキストメニューより [作成] をクリックする




2-2. 入力を行い、[設定] ボタンをクリックする

【フローフォルダ作成画面】



【項目の説明】

No.	項目名	型	桁数	説明
1	親フローフォルダ ID	-	-	選択されたフローフォルダのIDが表示されます。
2	親フローフォルダ名	_	-	選択されたフローフォルダの名称が表示されます。
3	フローフォルダ ID	半角英数 記号	15	作成する子フローフォルダの ID を入力します。
4	フローフォルダ名	文字列	60	作成する子フローフォルダの名称を入力します。




3. フローフォルダを変更する

3-1. フローフォルダを右クリックして表示されるコンテキストメニューより [変更] をクリックする



3-2. 変更を行い、[設定] ボタンをクリックする

🛟 フローフォルダ作成		_ ×
親フローフォルダID	A03	
親フローフォルダ名	稟議関係	
フローフォルダID *	R001	
フローフォルダ名 *	実践書	
	設定	じる



ポイント フローフォルダの変更について

フローフォルダの変更は、フローフォルダ名のみ変更可能です。


フローフォルダID を変更する場合は、削除してから再作成してください。


4. フローフォルダを削除する

4-1. フローフォルダを右クリックして表示されるコンテキストメニューより [削除] をクリックする



4-2. [はい] ボタンをクリックする






5. フローフォルダにフローテンプレートを設定する

5-1. 検索条件に条件を入力し、〔検索〕ボタンをクリックする



5-2. フローフォルダを選択した状態で、設定するフローテンプレートを選択し、 [<<] をクリックする




6. フローフォルダからフローテンプレートを削除する

6-1. [X] をクリックする



6-2. [はい] ボタンをクリックする



書 名:業務デザイナー 機能説明書(フローフォルダ設定編)

発行元:株式会社ユニオンシンク 発行日:2021年12月20日

©2021 UnionThink CO.,LTD.