Minecraftサーバー接続用: ZeroTier導入 ガイド(Network ID: bb97488f8d)

@ 目的

このガイドは、ZeroTierを使ってikkunさんのMinecraftサーバー に外部から安全に接続するための手順です。ポート開放不要 で、LAN感覚の安定接続が可能になります。

✓ ステップ1:ZeroTierのインストール

Windowsの場合

- 1. ZeroTier公式サイトにアクセス
- 2.「Windows」版をダウンロードしてインストール
- 3. インストール後、タスクトレイに「ZeroTier One」アイコンが 表示されます

Android / iOSの場合

ストアで「ZeroTier」を検索 → インストール

✓ ステップ2:ネットワークに参加

- 1. ZeroTierを起動
- 2. 「Join Network」または「ネットワークに参加」を選択
- 3. 以下の Network ID を入力:

コード

bb97488f8d

4. 「Join」または「参加」を押す

✓ ステップ3:承認を待つ

- サーバー管理者(ikkunさん)がZeroTierの管理画面であなたの参加を「Auth(承認)」すると、接続が有効になります
- 承認されると、仮想IP(10.x.x.x) が割り当てられます

✓ ステップ4: Minecraftで接続

- 1. Minecraft Bedrock Editionを起動
- 2.「プレイ」→「サーバー」→「サーバーを追加」
- 3. 以下の情報を入力:

項目	内容
サー バー名	任意(例:4craft)
IPアド レス	認証後表示されます
ポート 番号	19132

4. 「保存」→ サーバーを選択して接続

✓ よくある質問

- **Q. ZeroTier**のIPがわからない \rightarrow サーバー管理者(ikkunさん) から教えてもらってください
 - Q. 接続できない → 以下を確認:

- ▼ ZeroTierに参加しているか
- 承認されているか
- Minecraftのバージョンが一致しているか

✓ 補足

- この方法では、承認された人しか接続できません
- 通信は暗号化されており、第三者からの攻撃リスクは極めて低いです
- ZeroTierは無料で使用できます(商用利用を除く)