ATIVE O VIVO SATÉLITE NO SEU CELULAR

Para quem está fora da cobertura terrestre e quer enviar mensagens e consultar mapas via satélite, sem antena.



PASSO A PASSO DE ATIVAÇÃO

O Vivo Satélite funciona através das configurações de roaming de dados do seu aparelho. Você precisa habilitar o roaming, desativar a seleção automática de operadora e escolher Vivo Satélite quando ela aparecer na lista de redes disponíveis. A ativação é automática quando não há sinal terrestre.

Para iPhone, siga: Ajustes > Celular (ou Dados Celulares) > Opções de Dados Celulares > Roaming de Dados. Ative a opção, retorne ao menu anterior, entre em Seleção de Rede, desative Automática e escolha Vivo Starlink quando disponível.

Para Android Samsung, acesse: Configurações > Conexões > Redes móveis > Roaming de dados. Ative a opção, depois retorne e desative a seleção automática de operadora, aguardando que Vivo Satélite apareça na busca de redes.

Para Motorola, entre em: Configurações > Rede e internet > Rede móvel > Roaming. Ative o roaming de dados e desative a seleção automática, escolhendo Vivo Starlink na próxima busca de redes disponíveis. Os passos exatos podem variar conforme a versão do sistema, então mantenha seu celular atualizado antes de fazer as mudanças. Nota: algumas informações de menu não foram confirmadas pela Vivo na documentação oficial, então compare com a interface do seu aparelho.

QUEM PODE USAR O VIVO SATÉLITE

O serviço está disponível para clientes Vivo desde 26 de outubro de 2026. Se você tem pós-pago com franquia acima de 10 GB ou plano acima de R$ 40, está incluído. Clientes de pré-pago precisam ter feito uma recarga acima de R$ 30 para acessar a funcionalidade.

Empresas com planos Smart Empresas, Vivo Lite ou Vivo V Empresas também têm direito. Terminais M2M e Torpedo Empresas ficam de fora. Você pode consultar a página oficial da Vivo para confirmar se seu modelo de celular é compatível, já que a operadora oferece suporte para 467 modelos de 13 fabricantes.

O QUE FUNCIONA E O QUE NÃO FUNCIONA

O Vivo Satélite libera WhatsApp (mensagens e chamadas de voz), SMS, MMS, RCS, iMessage, Google Mensagens e mapas como Google Maps e Apple Maps. Usar esses serviços não consome sua franquia de dados do plano móvel, então você fica livre para enviar mensagens em qualquer lugar sem gastar créditos.

Videochamadas, streaming, jogos online e navegação irrestrita não funcionam através do satélite. Chamadas para emergência também não são suportadas, então o Vivo Satélite nunca deve ser sua única opção em situações críticas. O serviço depende de céu aberto: dentro de casa, em túnels, debaixo de prédios ou cercado por vegetação densa, a conexão falha ou desaparece.

A ativação é automática apenas quando seu celular não encontra cobertura terrestre. O Vivo Satélite não reforça nem substitui a rede convencional quando ela está fraca, apenas entra em ação quando ela não existe mesmo.

QUANDO VOCÊ REALMENTE USA

Esse tipo de conexão resolve situações específicas: viagens para zonas rurais onde a operadora tradicional não chega, trilhas e acampamentos com céu aberto, ou quando você quer receber localização em tempo real num lugar sem sinal. Em viagens internacionais, o Vivo Satélite também oferece conectividade quando o roaming terrestre não está disponível.

O diferencial é não precisar carregar antena externa ou contratar um serviço à parte. Se você já é cliente Vivo com os requisitos de plano, o recurso já está no seu celular, dormindo, esperando uma situação onde o céu aberto e a falta de sinal coincidirem.

Acompanhe a Prime8 Tech para receber materiais como este sempre que lançamos conteúdo exclusivo. A gente traduz tecnologia em ferramentas que você usa de verdade.