
ATIVAR VIVO SATÉLITE NO SEU CELULAR

Para quem vive ou viaja para zona sem cobertura: como ativar a internet por satélite em 5 minutos e começar a usar agora mesmo.



PASSO A PASSO

Acesse https://www.vivo.com.br/para-voce/produtos-e-servicos/para-o-celular/vivo-satelite e verifique se seu plano está na lista de elegíveis. Você consegue fazer isso direto no site da Vivo. Se estiver incluído, a ativação já acontece automaticamente no seu chip.

1. No iPhone, abra Ajustes, toque em Celular (ou Dados Celulares), selecione Opções de Dados Celulares, toque em Roaming de Dados e verifique se a opção está habilitada. Isso permite que seu telefone se conecte ao satélite quando sair da rede terrestre.

2. No Android, abra as Configurações de rede, entre na seleção de operadora, desative a busca automática e verifique se a opção VIVO STARLINK aparece disponível. Quando ela surgir, seu aparelho reconheceu o sinal do satélite.

3. Saia para uma área aberta sem cobertura de celular comum, com visibilidade clara do céu. Aguarde alguns segundos. Quando a conexão estabelecer, você verá Vivo Starlink no canto superior esquerdo da tela do telefone. Está funcionando.

Quem tem acesso: Planos Pós-Pago, Controle (com 10 GB de franquia acima), Lite, Tourist Plan e Pré-Pago com recarga acima de R$ 30 estão inclusos. Exceção: Vivo Controle, Vivo Controle I, Vivo Controle II e todos os Controle Conectado não têm o benefício. Seu smartphone precisa ser 4G/LTE ou superior, com chip 4G, 5G ou eSIM.

O que o serviço não faz: Videochamadas e acesso irrestrito a sites não funcionam ainda. Chamadas para emergência (bombeiro, polícia) e alertas da Defesa Civil também não passam pelo satélite. No lançamento, os apps liberados são WhatsApp para mensagens e áudios, SMS, MMS, RCS, iMessage, Google Mensagens e App Vivo. A gratuidade vale 12 meses para pessoa física e três meses para empresa.

VERIFICAR COMPATIBILIDADE DO APARELHO

Seu smartphone precisa rodar 4G/LTE ou mais rápido. A maioria dos celulares lançados nos últimos sete anos atende isso, mas o jeito seguro é checar no site oficial da Vivo, que mantém a lista de aparelhos testados e aprovados.

O chip também importa: ele precisa ser 4G, 5G ou eSIM. Chip 3G ou 2G não funcionam com o Vivo Satélite, mesmo que o telefone seja compatível. Se você tem um aparelho antigo, essa é a hora de verificar qual versão de rede seu chip tem.

CONFIRMAR PLANO ELEGÍVEL

Nem todo plano da Vivo tem acesso ao satélite. Se você está em Pós-Pago ou Lite, provavelmente está incluído, mas o jeito de ter certeza é entrar na página oficial da Vivo Satélite e procurar seu plano na lista ou clicar em verificar elegibilidade.

No Controle, há uma exigência: sua franquia precisa ser de 10 GB para cima. Planos mais antigos com nomes como Vivo Controle, Vivo Controle I, Vivo Controle II e Controle Conectado ficam de fora. No Pré-Pago, você ativa quando recarga com R$ 30 ou mais.

A gratuidade começou agora: 12 meses de graça para pessoa física, três meses para empresa. Depois esse prazo encerra, e a Vivo ainda não anunciou qual será o preço do serviço. Por enquanto, aproveite o período sem custo e teste se realmente funciona na sua rotina.

ATIVAR ROAMING DE DADOS

Roaming de dados é a configuração que permite seu celular se conectar a redes fora da operadora e do país normais. Para o Vivo Satélite funcionar, essa opção precisa estar ligada.

No iPhone, o caminho é Ajustes > Celular (ou Dados Celulares) > Opções de Dados Celulares > Roaming de Dados > ativar. No Android, depende do modelo, mas em geral você vai em Configurações > Redes > Operadora móvel > e procura pela opção de roaming. Se estiver desligado, liga.

Depois de ativar, saia de uma área coberta pela rede normal da Vivo para testar. Se tudo estiver certo, quando você se afastar das torres comuns, a conexão pula automaticamente para o satélite.

TESTAR EM ÁREA SEM SINAL

Vá para um local aberto, longe de prédios e árvores, onde você normalmente não tem cobertura celular. Pode ser uma estrada rural, praia isolada, montanha ou interior. O importante é ter céu aberto acima de você.

Aguarde alguns segundos. Seu celular tenta se conectar ao satélite. Se conseguir, você verá Vivo Starlink escrito no canto superior esquerdo da tela. Tente enviar um WhatsApp ou SMS. Se passar, o serviço está ativo.

Lembre-se: o satélite é complementar. A rede terrestre sempre será mais rápida e confiável. O Vivo Satélite serve para você não ficar incomunicável em lugar isolado, mas não substitui uma rede móvel normal. Mensagens são o forte dele, não é para navegar ou assistir vídeo.

O Brasil inteiro ganhou cobertura. Acompanhe a Prime8 Tech para ficar antenado quando a Vivo anunciar o preço pós-gratuidade e quais apps novos entram no serviço.