



Instructivo: I131-IT-1_b Instructivo datos de equipos (laptops, pc y teléfono)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Fecha: 2025 10 30

Revisión: 00

[INTERNO]



I131-IT-1_b Instructivo datos de equipos (laptops y pc)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

[INTERNO]



Obtener Número de Serie, Número de IP y MAC Address (dirección física) del equipo



En una Computadora con Windows

1. Número de Serie del Equipo

Método 1: Símbolo del sistema

Presiona Tecla Windows + R, escribe cmd y presiona Enter.

Escribe este comando y presiona Enter:

wmic bios get serialnumber

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7019]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\germo>wmic bios get serialnumber
SerialNumber
4CD2FW3
```

Método 2: Sistema

Ve a **Configuración > Sistema > Acerca de**.

Busca la entrada "Número de serie" o "Identificador del dispositivo".



I131-IT-1_b Instructivo datos de equipos (laptops y pc)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

[INTERNO]



Obtener Número de Serie, Número de IP y MAC Address (dirección física) del equipo



En una Computadora con Windows



2. Dirección IP y MAC

Método 1: Símbolo del sistema (Recomendado)

Abre el cmd como antes.

Escribe **ipconfig /all** y presiona Enter.

Busca la sección de tu conexión (Ethernet para cable, Wi-Fi para inalámbrica).

IPv4 es tu **dirección IP** y **Dirección física** es tu **MAC**.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\usuario>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : INGENIERIA10
Sufijo DNS principal . . . . : 
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : 
Descripción. . . . . : Realtek PCIe GbE family Controller #2
Dirección física. . . . . : 94-DE-80-BE-78-2F
DHCP habilitado. . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2851:e000:aad0:7610%{Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.64(Preferido)
Máscara de subred. . . . . : 255.255.254.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 15 de octubre de 2025 01:12:39
La concesión expira . . . . . : jueves, 30 de octubre de 2025 15:34:11
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.0.100
Servidor DHCP . . . . . : 10.28.33.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 378855040
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-26-F1-6E-64-AC-22-0B-2C-05-41
Servidores DNS. . . . . : 192.168.0.100
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```



I131-IT-1_b Instructivo datos de equipos (laptops y pc)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

[INTERNO]



Obtener Número de Serie, Número de IP y MAC Address (dirección física) del equipo



En una Computadora con Windows



2. Dirección IP y MAC

Método 2: Centro de redes y recursos compartidos

Haz clic derecho en el icono de red ( o ) en la bandeja del sistema.

Selecciona "Abrir el Centro de redes y recursos compartidos".

Haz clic en tu conexión

(por ejemplo, "Conexión de área local" o "Wi-Fi").

Haz clic en "Detalles...". Ahí verás **IP** (IPv4) y **MAC** (Dirección física).

Propiedades

Velocidad de vínculo (recepción/transmisión):	100/100 (Mbps)
Dirección IPv6 del vínculo local:	fe80::2851:e0b6:aadc:781b%7
Dirección IPv4:	192.168.0.64
Servidores DNS IPv4:	192.168.0.100
Fabricante:	Realtek
Descripción:	Realtek PCIe GbE Family Controller #2
Versión del controlador:	9.1.410.2015
Dirección física (MAC):	94-DE-80-BE-78-2F

Copiar



Obtener número de serie, IP y MAC Address del equipo

En una Computadora con macOS

1. Número de Serie del Equipo

Haz clic en el menú **Apple** () en la esquina superior izquierda.

Selecciona **Acerca de esta Mac**.

El número de serie aparecerá en la ventana.

2. Dirección IP y MAC

Método 1: Preferencias del Sistema

Ve a **Preferencias del Sistema > Red**.

Selecciona tu conexión (Wi-Fi o Ethernet) en la lista izquierda.

Haz clic en "Avanzado..." y ve a la pestaña **Hardware**. Ahí está la **MAC**.

Tu **dirección IP** se muestra en la ventana principal de "Red".

Método 2: Terminal

Abre la Terminal (desde Aplicaciones > Utilidades).

Para la **IP**, escribe `ipconfig getifaddr en0` (para Wi-Fi) o `ipconfig getifaddr en1` (para Ethernet).

Para la **MAC**, escribe `ifconfig en0 | grep ether` (para Wi-Fi).

I131-IT-1_b Instructivo datos de equipos (laptops y pc)

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

[INTERNO]



Obtener número de serie, IP y MAC Address del teléfono

En un Teléfono Android



1. Número de Serie del Equipo

Ve a **Ajustes > Acerca del teléfono**.

Busca "Número de serie" o "Serial".

2. Dirección IP y MAC

Ve a **Ajustes > Conexiones > Wi-Fi**

Toca la red a la que estás conectado (o "Ajustes" o el engranaje al lado).

Desplázate hacia abajo y verás tanto la **dirección IP** como la **dirección MAC**.

En un iPhone (iOS) iOS

1. Número de Serie del Equipo

Ve a **Ajustes > General > Acerca de**.

Encuentra la entrada "Número de serie".

2. Dirección IP y MAC

Ve a **Ajustes > Wi-Fi**.

Toca el icono de la ⓘ al lado de la red a la que estás conectado.

Tu **dirección IP** estará en la sección "DIRECCIÓN IP".

Tu **dirección MAC** (llamada "Dirección Wi-Fi") puede estar en la parte superior. En iOS, esta dirección es privada por defecto, lo que significa que es diferente para cada red para aumentar la privacidad.





Gracias por tu atención!
En caso de que exista alguna consulta por favor contactarse a:

itprodismo@prodismo.com