Como cadastrar parâmetro Geral módulo Contábil Avanço

O parâmetro Geral é usado para integração ou inclusão dos lançamentos manuais, controle contábil e a forma como os relatórios DRE e Balanço Patrimonial será gerado.

Após acessar o menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:

Cadastro Básicos> Parâmetros> Exercício> Manutenção> Geral



Mostra Des.Pl.Ct: Mostrar a Descrição Completa nas Rotinas de Consultas

Emi.Sal.Ant.Res.: Emitir o Saldo Anterior das Contas como Resumo ao emitir o Balancete

Pl.Centro Custo.: Mascara do Plano de Contas de Custo, conforme Definido no Parâmetros de Grupo (Válido para os grupos de 05 a 09)

Contabil./Caixa.: C = CONTABILIDADE e **X** = CAIXA

Grupo Contábil.: Grupo contábil que a empresa pertença (Para Clientes que possuem mais de uma empresa cadastrada

Colhe Doc.: Colhe numero do Documento: **(S)**im ou **(N)**ao? Se sim será obrigatório informar o número do documento ao criar o lançamento direto no módulo contábil.

Código Estrutura: Informar o código da estrutura cadastrada para importação do Plano de Contas Contábil. - Primeiro campo Estrutura contábil, Segundo Campo Estrutura Aglutinação.

Colhe Filial Deb: Colhe filial de debito no Lançamento: **(S)**im ou **(N)**ao? Se sim será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil.

Colhe Filial Cre: Colhe filial de credito no Lançamento: **(S)**im ou **(N)**ao? Se sim será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil.

Nivel de Aglut.: Nível de aglutinação para emissão do Balanco Patrimonial.

Nivel Demonst.: Nível do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)

Modelo Demonst..: Modelo do demonstrativo do resultado do ECD, definir o Modelo que será enviado para o Sped Contábil.

Bloqueio Geral..: Atencao! Bloqueio Geral das Movimentações APOS INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (Realizado pelo menu Comercial/Integral). Este campo permite bloquear as movimentações na contabilidade para que ninguém faça nenhuma modificação.