

1. В командной строке вводим команду `ipconfig /all` и в строке Физический адрес будем MAC адрес.

Адаптер Ethernet Ethernet:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek Gaming GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : D8-5E-D3-A9-58-A7
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4bd3:39fc:b1ed:dab9%14(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.107(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 17 января 2025 г. 9:17:46
Срок аренды истекает. . . . . : 17 января 2025 г. 15:17:44
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 131620563
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2D-3C-38-B6-D8-5E-D3-A9-58-A7
DNS-серверы. . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

2. В командной строке вводим команду `ipconfig` и в строке Основной шлюз будет искомым узел.

Адаптер Ethernet Ethernet:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4bd3:39fc:b1ed:dab9%14
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.107
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1
```

В командной строке вводим `ping 192.168.0.1` и получаем следующий скриншот:

C:\Users\psmst>ping 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:

Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

3. В командной строке вводим `arp -a` и получаем таблицу ARP.

```
C:\Users\psmst>arp -a
```

Интерфейс: 26.213.33.59 --- 0ха

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
26.0.0.1	02-00-00-00-51-00	динамический
26.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	статический
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	статический
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	статический

Интерфейс: 192.168.0.107 --- 0хе

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
192.168.0.1	28-87-ba-e4-26-f1	динамический
192.168.0.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	статический
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	статический
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	статический
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический