batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 1 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)



チェーンを追え。

敵を16体倒すごとに1段階、全8段階。次の敵を見つけるまでの猶予は1.5秒。前に出ればタイマーは味方。下がれば、そうはいかない。勲章は向こうから飛んでくる。そして画面が敵弾で埋めつくされたら、ボタンひとつで、その1発1発がすべて黄金に変わる。

CHASE! と、1998年のオリジナルアーケードゲーム。ランキングは、それぞれ別々に。



ARMED POLICE BATRIDER © 1998 RAIZING / 8ing CO., LTD. CHASE! アレンジ：COIN-OP GAME STUDIO N64版 本作は非公式・非営利の作品であり、ゲームおよびシステムの権利者からライセンスや承認を受けたものではありません。すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 1 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

もくじ

はじめに 3
操作方法 5
ゲームの始めかた 6
基本のあそびかた 10
CHASE! モード 12
CHASE! のルール 14
チェーンと倍率 15
勲章とマグネット 18
チェイスブレイク 19
残機・エクステンド・コンティニュー 21
オリジナルゲーム 23
プラクティス 24
オプション 25
ポーズとゲームの終わり 27
ホストメニュー 29
セーブについて 33
こまったときは 35
クレジット 36

メモ

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 2 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

メモ

A.D. 2014 — N.Y. MANHATTAN

はじめに

3機のバトライダーで、1回のプレイ。ゲームをカートリッジに入れ、画面の置きかたを選んで、STARTボタンを押しましょう。

ARMED POLICE BATRIDER（アームドポリス バトライダー）は、RAIZING（ライジング）による1998年のアーケード用シューティングゲームです。**CHASE!** は COIN-OP GAME STUDIO によるアレンジモードで、オリジナルゲームと同じタイトル画面に並んでいます。つなげて伸ばすチェーン、自機に飛んでくる勲章、そして手の届く範囲にとどまるランクが特徴です。この取扱説明書は **N64版** のものです。N64本体で両方のゲームをあそべます。画面に映るのはゲームだけで、縦置きにした画面でも、ふつうに置いたテレビでもあそべます。

用意するもの

- **メモリー拡張パック**（Expansion Pak）を取り付けた N64本体。このゲームは 8 MB をすべて使うため、取り付けていないと起動しません（画面は黒いままです）。
- 49 MB の ROM を動かせて、その ROM に **16K EEPROM** のセーブを用意できるフラッシュカートリッジ。ROM のヘッダーがこの両方を要求していて、SummerCart64 はそれをヘッダーから読み取ります。
- **コントローラコネクタ1** に接続したコントローラ。このゲームは1人用です。

batrider_n64_chase.z64 をカートリッジのカードにコピーし、カートリッジのメニューから起動します。コントローラパックは使いません。ゲームが自動でカートリッジにセーブします。

画面の置きかた：縦置きか、ふつうの向きか

BATRIDER は縦画面のゲームで、アーケード筐体のモニターは短い辺を下にして立っています。ホストメニューの **SCREEN**（29ページ）で、画面の置き

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 2 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

かたをゲームに知らせます。

SCREEN	画面の置きかた	表示
TATE A	縦置き。**反時計回り**に90度回す（画面の上端が左にくる）	アーケード基板の映像を、1ドットずつそのまま画面いっぱいに表示します。新しいカートリッジはこの設定で始まります。
TATE B	縦置き。**時計回り**に90度回す（画面の上端が右にくる）	同じ映像を、逆向きに回して表示します。
YOKO 240P	ふつうの向き	ゲームを正しい向きで画面の中央に表示し、左右は黒い帯になります。240ラインに収まるよう縮小するため、少しやわらかくなります。
YOKO 480I	ふつうの向き	同じ表示を、480本のインターレースで行います。ゲームのラインはすべて残りますが、ブラウン管ではインターレースのちらつきが出ます。



ふつうの向きの画面に映した **TATE A**。ゲームの上側が右にきます。画面を反時計回りに回すと、正しい向きになります。



YOKO 240P：ふつうの向きのテレビに、正しい向きで映ります（イメージ）。

どれを選んでも、ゲーム、ゲームのメニュー、ホストメニューは正しい向きで見られます。この取扱説明書の画面写真は、正しい向きで載せています。

本作は、愛好家が制作した非公式・非営利のアレンジ作品です。ゲームの権利者、および本作が動作する各システムのメーカーから、ライセンス、後援、承認のいずれも受けていません。ARMED POLICE BATRIDER、そのキャラクターおよびアートワークは、それぞれの権利者に帰属します。N64 は Nintendo の商標です。その他の名称はすべて、それぞれの所有者に帰属します。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 3 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

	敵）がある必要があります。また、前回のチェイスブレイクから5秒たっていなければなりません。
スコアが登録されない（ネームエントリーが出ない）	そのプレイはセーブされないプレイです。ポーズメニューで INVULNERABLE を ON にしたか、GAME SETTINGS を変えてオリジナルゲームをプレイしました（33ページ）。
START で、もう一方のゲームが始まる	START であそぶのは、ホストメニューの MODE（CHASE! または ORIGINAL）で選んでいるゲームです（6ページ）。
スコアが消えた	ランキングは MODE ごとに別々です。スコアを出したときの MODE になっているか確認してください。
選択画面が日本語になっている	ホストメニューの LANGUAGE が JAPANESE になっています。ENGLISH にすると、次の選択画面から英語になります。
撃ち続けていたのにチェーンが切れた	敵を倒さなければなりません。タイマーは、ショットを撃つことではなく、敵を倒すこと（とボスに当てること）で回復します。

クレジット

オリジナルゲーム
ARMED POLICE BATRIDER
© 1998 RAIZING / 8ing CO., LTD.

CHASE! アレンジ
COIN-OP GAME STUDIO

N64版
COIN-OP GAME STUDIO

YM2151 サウンド
ymfm（Aaron Giles 作）
（BSD 3-Clause ライセンス）



注意
すべてのテレビが、縦置きできるように作られているわけではありません。回転に対応した画面やスタンドを使い、通気口は絶対にふさがないでください。また、電源を入れたまま回さないでください。

電源を入れる

ゲームは WARNING 画面から始まり、COIN-OP GAME STUDIO のロゴ、ゲーム本来のオープニングと続きます。どの画面でも START を押すと、タイトル画面に進みます。（アーケード基板の電源投入時のメモリーテストは省略されます。）

操作方法


操作	はたらき
3Dスティックまたは ✚ 十字ボタン	自機の移動。メニューでは項目の移動
A	**SHOT**（ショット）— 押し続けて発射。メニューでは決定
B	**BOMB**（ボム）。メニューでは戻る
Z	**SPECIAL**（スペシャル）— オプションのフォーメーションを切り替え。CHASE! ではチェイスブレイク
START	起動時の各画面、タイトルメニュー、CONTINUE? での START。**ステージ中はポーズメニューを開き**、もう一度押すと閉じます
C◀	ポーズメニュー
L + R	同時押しでホストメニュー

OPTIONS では、SHOT、BOMB、SPECIAL を A、B、Z の間で入れ替えられます。ゲームのメニューもそれに従い、BOMB に割り当てたボタンが「戻る」にもなります。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 3 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

メモ
N64 のコントローラには SELECTボタンがないため、STARTボタンが2つの役割を兼ねます。ゲームが START を求める場面では START、ステージ中はポーズです。

ゲームの始めかた



タイトル画面には3つの項目があります。上下で選び、A（SHOT）または START で決定します。

START
ホストメニューの **MODE** で選んでいるゲームをプレイします（下記参照）。

PRACTICE
ステージ1つ、またはボス1体だけを、そのゲームのルールでプレイします。

OPTIONS
コンティニュー回数、3つのボタン、サウンド、サウンドテスト、オリジナルゲームの設定です。

コインは必要ありません。どちらのゲームもフリープレイです。30秒間何も操作しないと、タイトル画面はゲームのデモ画面に切り替わります。START を押すと、タイトル画面に戻ります。

MODE：CHASE! かオリジナルゲームか

ホストメニューの **MODE**（29ページ）で、タイトル画面からあそぶゲームを選びます。

こまったときは

こんなとき	対処のしかた
電源を入れても画面が黒いまま	メモリー拡張パック（Expansion Pak）を取り付けてください。このゲームには必ず必要で、付いていないと、そのことを画面で知らせることもできません。
ゲーム画面が横倒しになっている	ホストメニューの SCREEN が、縦置きの画面用の TATE A か TATE B になっています。ふつうの向きのテレビでは、YOKO 240P か YOKO 480I を選んでください（3ページ）。
次の日になると何もセーブされていない	カートリッジが、ゲームに 16K EEPROM のセーブを用意している必要があります。33ページの注意書きもご覧ください。
画面がにぎやかになると動きが遅くなる	もっとも混み合う場面では、少し遅くなることがあります。とくに4番目のステージで起こりやすくなります。
上のスコアや、選択画面の TIME が切れて見える	テレビまたは映像アダプターが、画面の端を切り取っています（オーバースキャン）。ゲームは端まで正しく描いています。テレビやアダプターを、画面全体を表示する設定（「ジャストスキャン」「フルピクセル」「画面サイズ：フル」など）にしてください。
タイトル画面に INSERT COIN が出ない	それで正常です。どちらのゲームもフリープレイで、コインの入力はポーズに使われています。
タイトル画面で START が効かない	タイトルが表示され終わるまでお待ちください。表示が終わると、メニューが入力を受け付けます。
ゲームが勝手に始まった	始まったわけではありません。30秒間何も入力しないと、タイトル画面がゲームのデモ画面に切り替わります。START を押してください。
SPECIAL を押してもチェイスブレイクできなかった	倍率が x4 以上（オレンジ色の C が点灯）で、画面内にチェイスブレイクの対象（敵弾かザコ

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 4 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

スコアがセーブされないとき

スコアがセーブされるのは、本来の形でプレイしたときだけです。ポーズメニューで INVULNERABLE を ON にしたプレイ（いつ ON にしても）と、GAME SETTINGS を工場出荷時と違う設定にしたオリジナルゲームのプレイ（OPTIONS に ORIGINAL: SCORES NOT SAVED と表示されます）は、**セーブされません**。そのようなプレイは、ネームエントリーなしでランキングが表示されて終わり、ランキングは元のままです。PRACTICE は、もともとランキングに登録されません。

最初からやり直すには

ホストメニューの **RESET SCORES+SETTINGS** を選ぶと、確認のあと、1つの MODE のランキング、またはこれらすべてが消去されます（29ページ）。

MODE	START であそぶゲーム
CHASE!	アレンジモードをプレイします。チェーン、マグネット、チェイスブレイクがあり、ランクは 50% から 75% の間で動きます。最初はこの MODE になっています。
ORIGINAL	オリジナルゲームをプレイします。アーケード基板の内容そのままです（23ページ）。

MODE ごとに**別々のランキング**がセーブされ、CHASE! のスコアとオリジナルゲームのスコアが同じテーブルに混ざることはありません。タイトル画面で変えると、すぐに切り替わります。プレイ中は確認があり、そのプレイが終わったときに切り替わります。

出撃前の3つの選択

プレイは3つの画面から始まります。どの画面にも制限時間があり、時間切れになると、そのとき選ばれている項目に決まります。



SELECT COURSE



SELECT TYPE



SELECT TEAM

SELECT COURSE では、カーソルのあるコースの説明が画面の下に表示されます。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 4 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

コース	ステージ数	内容
TRAINING	3	AUTO BOMBER：ボムのストックがあるときに被弾すると、ボムが自動で発動します。オリジナルゲームだけで、CHASE! にはオートボムはありません
NORMAL	5	NORMAL BOMBER：中級者向けのコース
ADVANCE	7	NORMAL BOMBER：上級者向けのコース
SPECIAL	ボスのみ	ONLY BOSS、FULL POWER UP：ボスとだけ次々に戦います。自機は最初からフルパワーです


SELECT TYPE では、出撃する機体の決めかたを選びます。

SELECT TEAM
下の3つの既成チームから1つを選びます。

TEAM EDIT
自分だけのチームを組みます。好きな3機を、1機ずつ選びます。画面には、それぞれの MACHINE（マシン）、WEAPON（武器）、BOMBER（ボム）が表示されます。

RANDOM EDIT
3機をおまかせ（ランダム）で決めます。

SELECT PLAYER
好きな1機を選びます。その1機が、プレイの3機分をすべて飛びます。



TEAM EDIT：ゲスト機体

機体

TEAM EDIT と SELECT PLAYER では、すべての機体が2段に並んで表示されます。上の段はバトライダーの9機、下の段は RAIZING の過去のシューティングゲームから参戦した9機の**ゲスト機体**です。左右で同じ段の中を移動し、上下で段を切り替えます。

セーブについて

アーケード基板は、電源を切るとすべてを忘れてしまいます。このバージョンは忘れません。

すべて、カートリッジの 16K EEPROM にセーブされます。操作は何もいりません。変更のあった部分を、ゲームが止まることなく少しずつ書き込みます。

セーブされる内容	タイミング
ホストメニューの設定：当たり判定、音楽、効果音、言語、画面の置きかた、MODE	何かを変更してホストメニューを閉じたとき
ゲームの OPTIONS：コンティニュー回数、3つのボタン、GAME SETTINGS	何かを変更して OPTIONS を出たとき
MODE ごとのランキング：各テーブルの上位5位まで	内容が変わったとき。3か所に順番に書き込むので、書き込み中に電源が切れても、両方の MODE のランキングがそのまま残ります

メモ
フラッシュカートリッジは、セーブファイルをそれぞれ独自のタイミングでカードへ書き込みます。カートリッジのメニューに戻ったときや、リセットを押したときにしか書き込まないものも少なくありません。電源を切る前に、お使いのカートリッジの説明書を確認してください。

スコアがセーブされるタイミング

スコアがセーブ対象のランキングに入るのは、**ネームエントリーが終わったとき**です。スコアが伸びている途中では入りません。ネームエントリーの途中で電源を切ると、そのプレイのスコアは失われます。

ランキングは MODE ごとに別々で、コースごとにテーブルが1つあります。CHASE! のスコアとオリジナルゲームのスコアが混ざることはありません。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 5 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

このバージョンにないもの

ほかのバージョンでは、ゲーム画面のまわりにガジェットが並び、画面フィルターも用意されています。N64版が表示するのはゲーム画面だけです。ガジェットも、スキャンラインの設定もありません。この解像度で、本体が想定しているテレビやモニターに映すかぎり、どれも必要ないからです。

チーム

チームは3機で1組です。出撃するのは1機ずつ、順番どおりです。1機が撃墜されると次の機体に交代し、3機目が撃墜されるとプレイは終わります（オリジナルゲームでは、GAME SETTINGS で1機から4機に変えられます。25ページ）。



POLICE TEAM
D.D, Shorty, Jyuji



PSYCHIC TEAM
Maria, Golden, Strawman



CRIMINAL TEAM
Birthday, Tag-T, Adam

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 5 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

基本のあそびかた

ステージは画面の上へ向かって進みます。現れる敵を撃ち、敵が落としたものを拾い、機体を残してボスにたどり着きましょう。

	初期設定	
SHOT	A	押し続けて発射します。ボタンを離している間は、ショットのチャージがたまります。
BOMB	B	機体ごとのボムです。ボムのストックは、画面の下端に並んでいます。
SPECIAL	Z	自機と一緒に飛ぶオプションのフォーメーションを切り替えます。CHASE! では、チェイスブレイクにも使います。

画面の下にいるのが自機です。チームの機体は交代で出撃します。画面左上のチームのアイコンで、出撃中の機体と待機中の機体がわかります。

ザコ敵は数発で倒せます。大型の敵や、建物の間にある地上の目標は、より多く撃ち込む必要がありますが、そのぶん多くのものを落とします。



敵が落とすアイテム

アイテムは、決まった順番のくり返しで出てきます。勲章、パワーアップ、勲章、パワーアップ、オプションの順で5周し、その最後の1個は大きいパワーアップになります。

スコアと設定の消去



RESET SCORES+SETTINGS を選ぶと確認が表示され、**NO** が選ばれています。B、L+R、か NO を選ぶと、何も変わりません。それ以外は、答えにカーソルを動かして A を押します。A を何度押し続けても、それだけで消去されることはありません。

NO
何も変わりません。

THIS MODE
いまの MODE のランキングだけを消去します（6ページ）。もう一方の MODE のランキング、OPTIONS、すべての設定はそのままです。

ALL MODES
すべてを新しいカートリッジの初期状態に戻します。すべてのランキング、ゲームの OPTIONS と GAME SETTINGS、このメニューのすべての設定（当たり判定は ON、音量は2つとも 8、LANGUAGE は ENGLISH、SCREEN は TATE A）が初期状態になり、MODE も CHASE! に戻ります。

そのあと、メニューに THIS MODE'S SCORES ERASED または SCORES AND SETTINGS ERASED と表示されます。

> **メモ**
> ゲームは再起動されません。プレイ中のゲームは、初期設定の OPTIONS でそのまま続きます。ただし、そのスコアは新しいランキングには登録されません。ランキングそのものが元に戻るのは、次にタイトル画面が表示されたときです。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 6 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

LANGUAGE ENGLISH / JAPANESE	COURSE と TYPE の選択画面の文字を、英語にするか、アーケード基板本来の日本語にするかを選びます。ゲームのそれ以外の部分は変わりません。次に選択画面が表示されたときから反映されます。
SCREEN TATE A / TATE B / YOKO 240P / YOKO 480I	画面の置きかたです（3ページ）。縦置きで上端が左（TATE A、最初の設定）、縦置きで上端が右（TATE B）、ふつうの向き（YOKO：240ラインまたは480インターレース）から選びます。どれを選んでいるかは、行の説明に表示されます。すぐに切り替わります。TATE と YOKO、240P と 480I の間で切り替えると、テレビの画面が一瞬消えることがあります。
MODE CHASE! / ORIGINAL	タイトル画面の START と PRACTICE であそぶゲームを選びます。ランキングは MODE ごとに別々です（6ページ）。タイトル画面ではすぐに切り替わります。プレイ中は確認があり、プレイはそのままのゲームで続いて、終わったときに切り替わります（その間、行の下に CHANGES WHEN THE CREDIT ENDS と表示されます）。
RESET SCORES+SETTINGS	ランキング、またはカートリッジにセーブされている内容をすべて消去します。消去の前に確認があります（下記参照）。



LANGUAGE: ENGLISH



LANGUAGE: JAPANESE

アイテム	
POWER / BIG P	ショットのパワーアップ（小と大）
OPTION	自機と一緒に飛ぶオプション（ガンポッド）
BOMB / BIG B	ボムのストック（小と大）
MEDAL	得点（下の「勲章」を参照）
1UP	撃墜された機体が1機復帰します

勲章

勲章は、取るたびに次の勲章の得点が上がります。段階は全部で19あります。

100 · 200 · 300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · 1,000 · 2,000 · 3,000 · 4,000 · 5,000 · 6,000 · 7,000 · 8,000 · 9,000 · 10,000

勲章を1つでも画面の下に落としてしまうと、段階は 100 からやり直しです。

ランク

ゲームは、プレイの調子を見ています。ショットを撃つ、アイテムを取る、生き残り続けるといったことで**ランク**が上がり、ランクが高いほどゲームは難しくなります。機体を失うと、ランクは下がります。オリジナルゲームでは、ランクに制限はありません。CHASE! では、ランクは 50% から始まり、75% を超えることはありません。

ボス

どのステージも最後にボスが待っていて、どのボスにも制限時間があります。CHASE! では、その残り時間を画面の上部に秒単位で表示します。時間切れになると、ボスを倒していてもいなくても、戦いは終わります。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 6 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

CHASE! モード

CHASE! の画面


CHASE! のプレイでは、画面上部の表示が描き直され、左端に沿って「レール」が加わります。この2か所を見れば、ゲームのすべてがわかります。



1. **スコア**
2. **ハイスコア**（オレンジ色）
3. **ボスの残り時間**（秒）
4. **チーム。**撃墜された機体は暗く表示されます
5. **残機**：残っている機体と、ストック中のエクステンドの合計。残り1で赤くなります
6. **ステージ表示の行。**EXTEND、MAX LIVES、CASH IN（チェイスブレイク）は、ここに点滅表示されます
7. **ボスの耐久力。**オレンジ色で、残り4分の1になると赤くなります
8. **ボスの名前**
9. **CHASE タグ**：このプレイが CHASE! のルールであることを示します

ホストメニュー

ゲームの中身はアーケード基板そのままです。ホストメニューはカートリッジ側が独自に持つもので、ゲームのルールとは関係のない設定がいくつか並んでいます。




L と R を同時に押します。メニューを開いているあいだ、ゲームは**完全に止まります**（1フレームも進みません）。音楽はそのまま流れ続けます。

十字キーの上 / 下	項目を選ぶ
十字キーの左 / 右、A	設定を変える
A（RESUME の上で）、B、または L+R	メニューを閉じる


変更した内容は、メニューを閉じたときにカートリッジへセーブされます。

RESUME	メニューを閉じてゲームに戻ります。
HITBOX ON / OFF	自機のなかで敵弾に当たる唯一の部分（当たり判定）を示す円形のマークです。どのプレイでも表示されます。初期状態のカートリッジでは ON です。
MUSIC 0 – 8	音楽の音量です。8 が最大です。
EFFECTS 0 – 8	効果音の音量です。8 が最大です。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 7 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)




ネームエントリー。そのコースの上位5位に入るスコアなら、カウントダウンの間にイニシャル3文字を入力します。



ランキング。コースごとにテーブルが1つあり、次に起動したときにも残っています。

スコアがセーブされないプレイ（INVULNERABLE を ON にしたとき、または工場出荷時と違う設定でオリジナルゲームをプレイしたとき）は、ネームエントリーなしでランキングが表示され、ランキングは元のままです。

コースをクリアすると、ゲームのエンディングとスタッフロールが流れます。TRAINING は、アーケード基板と同じく、そのどちらもなく終わります。



10 **倍率**（x1 から x8 まで）。x8 でオレンジ色になります

11 **C**：チェイスブレイクが使えます（x4 以上）

12 **チェーン**：最後に途切れてからの撃破数

13 **前方マーク。**自機が画面の上半分にいる間はオレンジ色の ^、下半分にいる間は青い v

14 **チェーンのタイマー。**画面の下へ向かって減っていきます。ふだんは青、残りわずかになると**赤**、チェイスブレイクのクールダウン中は**白**

当たり判定



赤い輪に囲まれた白い円が、自機のなかで敵弾に当たる唯一の部分です。自機のそれ以外の部分は、敵弾と重なってもかまいません。当たり判定は自機と同じ高さに描かれるため、ゲームが自機の上に描くものには、一緒に隠れます。

当たり判定はすべてのプレイで表示され、ホストメニューの **HITBOX** の項目でオフにできます。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 7 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

CHASE! モード

CHASE! のルール

CHASE! で変わることのすべてを、1ページにまとめました。このあとのページで、1つずつくわしく説明します。

ランク
50% から始まり、最大でも 75% までしか上がりません。機体を失うと下がりますが、50% より下にはなりません。倍率が高いほど、速く上がります。

チェーン
敵を1体倒すごとに1増えます。16体倒すごとに倍率が1段階上がり、x8 まで上がります。倒した敵の得点には、倍率が掛かります。

タイマー
1.5秒。敵を倒すたびに回復します。画面の上半分にいる間は満タンまで、下半分では1秒まで回復します。

タイマー切れ
x1 より上のとき：倍率が2段階下がります。x1 のとき：チェーンブレイク（チェーンが途切れます）。

撃墜される（ミス）
倍率と勲章の段階が半分になり、タイマーは3秒間止まります。

ボム
ボムの発動中と、その後1秒間、タイマーが止まります。

勲章
近くにあると、自機に引き寄せられます。SHOT を押している間は、どこにあっても引き寄せられます。10段階目以上で勲章を落とすと、チェーンが途切れます。

チェイスブレイク
x4 以上で SPECIAL：敵弾とザコ敵がすべて勲章に変わります。倍率は x1 に戻り、5秒間クールダウンします。

エクステンド
1,000,000点ごとに、撃墜された機体が1機復帰します。残機は最大5です。

敵の狙い
撃ってくる敵の近くを飛んでいると、自機を狙う弾の狙いが甘くなります。

ランクは 50% から 75% の間

CHASE! の新しいプレイは、ランク 50% から始まります。そこからは、ゲームがいつもどおりにランクを上げていきます。毎フレーム少しずつ上がり、ショット、アイテム、エクステンドでさらに上がります。CHASE! ではそれに加えて、x1 より上に保っている倍率の1段階ごとに、独自の上乗せがあります。75% に達すると、そこで止まります。CHASE! のプレイが、それ以上難しくなる瞬間はありません。

ポーズとゲームの終わり



INVULNERABLE を ON にしたところ。

ポーズメニュー

START または C◀ を押すと、ゲームがその場で止まり、ポーズメニューが開きます。音楽も一緒に止まります。

RESUME
ゲームを再開します。ポーズのボタンをもう一度押しても同じです。

RESTART
同じチームで、最初のステージからすぐにプレイをやり直します。選択画面は出ません。


QUIT
プレイを終了します。スコアが十分に高ければ、ネームエントリーに進みます。

INVULNERABLE OFF / ON
ON の間、自機は撃墜されません（無敵）。この行で SHOT、START、左右のどれかを押すと切り替わり、メニューは開いたままです。

注意
INVULNERABLE は、プレイが始まるたびに OFF になります。**ON にした時点で、そのプレイのスコアはセーブされなくなります。**あとで OFF に戻しても元には戻らず、プレイはネームエントリーなしで終わります。CHASE!、オリジナルゲーム、PRACTICE のどれでも使えます。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 8 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

GAME SETTINGS



LIVES を 4 にしたところ：ORIGINAL: SCORES NOT SAVED。

オリジナルゲームのための、アーケード基板本来の設定です。左右で内容を変え、BOMB または BACK で OPTIONS に戻ります。設定は OPTIONS と一緒にセーブされます。

	選択肢（太字は工場出荷時の設定）
DIFFICULTY	EASY · **NORMAL** · HARD · VERY HARD
TIMER	HIGHEST · HIGH · **NORMAL** · LOW：基板のタイマー設定。ボス戦の制限時間です
LIVES	1 · 2 · **3** · 4：チームの機体数
BONUS LIFE	NONE · 2000000 · **1500000** · 1000000：何点ごとにエクステンドのアイテムが出るか

スコアがセーブされるのは、工場出荷時の設定のときだけです。どれか1つでも変えると、このページと OPTIONS に **ORIGINAL: SCORES NOT SAVED** と表示され、オリジナルゲームのプレイはネームエントリーなしで終わり、ランキングは元のままになります。

CHASE! は、このページの影響を受けません。つねに独自の固定の設定でプレイし、スコアもセーブされます。また、SELECT PLAYER は機体3機のときだけ使えます。LIVES をほかの数にすると、オリジナルゲームの SELECT TYPE には SELECT PLAYER が出なくなります。

機体を失うと、ランクは 50% に向かって下がりますが、50% より下にはなりません。コンティニューすると、ちょうど 50% に戻ります。


CHASE! の基板設定

CHASE! はつねに、基板の難易度 HARD、機体3機の設定を使い、オリジナルゲームのボーナス機体の代わりに独自のエクステンドを使います。GAME SETTINGS の影響は受けず、TRAINING コースのオートボムもありません。1人用のゲームです。


CHASE! モード

チェーンと倍率


倒して、倒し続けましょう。チェーンは敵を倒した数、倍率はその価値です。



x2 — 16体撃破



x4 — 48体撃破



x8 — 112体以上撃破

敵を1体倒すごとに、チェーンが1増えます。16体ごとに倍率が1段階上がり、x1 から **x8** まで上がります。倒したものの得点はすべて、本来の得点に倍率を掛けた値になります。チェーンは x8 を超えても数え続けられますが、倍率は x8 で止まります。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 8 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

タイマー

敵を倒すと、チェーンのタイマー（左のレールにあるゲージ）も回復します。

自機の位置	敵を倒したときのタイマー
前方（FORWARD）– 画面の上半分	**1.5秒**（満タン）まで回復
後方（BACK）– 画面の下半分	**1秒**まで回復

どちらにいるかは、レールの前方マークでわかります。画面の上へ出ていけば、チェーンは保ちやすくなります。後ろに下がっていると、敵と敵の間に空けられる時間が、毎回0.5秒短くなります。

> ヒント
> ボス戦では、ボスへの命中もチェーンに数えられ、ボスの攻撃の合間もタイマーを保ってくれます。ボス戦は、倍率を上げる絶好の場面です。

タイマーが切れると



チェーンブレイクのあと。x1 に戻り、カウントは最初からです。


x1 より上のときは、**倍率が2段階**下がり、タイマーは1秒にセットされます。その1秒の間に何も倒せないと、さらに2段階下がります。

x1 のときは、チェーンが**途切れ**（チェーンブレイク）、カウントは0に戻ります。

x8 から1体も倒さなかった場合、満タンのタイマーからチェーンブレイクまでは4.5秒です。

オプション

上下で行を選び、左右で内容を変え、BOMB で戻ります。設定した内容はセーブされます（33ページ）。



CONTINUES 3 / 5 / 7
1回のプレイでコンティニューできる回数です。両方のゲームに共通です。

SHOT / BOMB / SPECIAL BUTTON 1 / 2 / 3
どのボタンで何をするかを決めます。1つを変えると、そのボタンを使っていたものと入れ替わるので、3つはつねに別々のボタンになります。

SOUND
N64版では **MONO** です。N64 のサウンドは1チャンネルで、この行は変わりません。

MUSIC TEST 00 – 19
SHOT で曲を再生します。

SOUND TEST 20 – D7
SHOT で効果音を再生します。

GAME SETTINGS
GAME SETTINGS のページを開きます。オリジナルゲームの設定です（下記参照）。

EXIT
タイトル画面に戻ります。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 9 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

プラクティス



PRACTICE には、ゲームの7つのステージと18体のボスが並んでいて、それぞれを単独でプレイできます。上下でリストを移動し（一度に表示されるのは12行）、SHOT で開始、BOMB で戻ります。ステージは、いまの MODE のルールでプレイします。どちらのルールかは、ページに CHASE! または ORIGINAL と表示されます。

続いて、いつもどおりにチームを選ぶと、ステージまたはボス戦が始まります。プラクティスではコンティニューは無制限で、ランキングには登録されません。


プラクティスが終わったとき、またはポーズメニューで QUIT を選んだときは、タイトル画面が3つの項目のあるページで開きます。**REPLAY**（同じ内容を、同じチームで、すぐにもう一度）、**SELECT STAGE**（リストに戻る）、**TITLE** です。


ステージ	ボス
M.CITY · AIRPORT · SKY HIGH · S.SYSTEM · HIGH WAY · Z.CITY · BUILDING	CONFRICT · BAZZCOK · BOREDOM · DEVIATE · ENVY · SOBUT · BLUNT · GRUBBY · DISCHARGE · GOB-ROBO · TSUMUJIMARU · HAYATEMARU · BASHINET · BASHINET 2 · BASHINET R · BLACK HEART · B.HEART 2 · GLOW SQUID

そのほかチェーンに影響するもの

撃墜される（ミス）	倍率が**半分**になり（x8 は x4 に）、勲章の段階も一緒に半分になります。次の機体が登場するまでの3秒間、タイマーは止まります。
ボム	ボムの発動中と、その後1秒間、タイマーが**止まります**。その間に倒した敵も、チェーンに数えられます。
勲章を落とす	勲章の段階が10段階目（1,000）以上のときに勲章を画面の外へ落とすと、チェーンが**途切れます**。
チェイスブレイク	自分で倍率を使い、x1 に戻ります（19ページ）。
コンティニュー	チェーン、倍率、勲章の段階が最初からになります。


ボムの発動中。タイマーは止まっています。


タイマーが残りわずか。ゲージが赤くなります。


ボスの耐久力が残り4分の1。バーが赤くなります。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 9 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

CHASE! モード

勲章とマグネット

勲章の段階は、オリジナルゲームのものです。CHASE! が加えるのは、マグネットです。



自機に次々と流れ込む勲章。

自機からおよそ100ピクセル（画面の幅の約5分の2）以内に入った勲章は、自機へまっすぐ**引き寄せられます**。

SHOT を押し続けると、マグネットは画面全体に届き、画面上のすべての勲章が自機に飛んできます。

地上で止まっている勲章（ボムで建物から飛び出すもの）は、ボタンを押していてもいなくても、どこからでも引き寄せられます。

マグネットが働くのは、自機が飛んでいる間です。1機が撃墜されてから次の機体が登場するまでの間は、勲章はこれまでどおりに落ちていきます。

ヒント

マグネットのおかげで、勲章の段階はずっと安全に上げられます。そして、段階には二重に守る価値があります。10段階目以上で勲章を落とすと、勲章の段階**と**チェーンの両方を失うからです。

オリジナルゲーム

ホストメニューの MODE を ORIGINAL にすると、タイトル画面の START は、アーケード基板そのままの ARMED POLICE BATRIDER になります。

CHASE! のルールは、いっさい適用されません。チェーンも、マグネットも、チェイスブレイクもなく、ランクにも制限はありません。アーケード基板の工場出荷時の設定（難易度 NORMAL、機体3機、1,500,000点ごとにエクステンドのアイテム）でプレイしますが、OPTIONS の **GAME SETTINGS** で変えることもできます（25ページ）。フリープレイで、画面もゲーム本来のものです。CHASE タグも当たり判定の表示もありません。

2つのゲームに共通しているのは、プレイのまわりにあるものすべてです。タイトルメニュー、ポーズメニュー、OPTIONS で設定するコンティニュー回数の上限、1人用であることです。ランキングは、それぞれ別々です。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 10 of 10 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

コンティニュー

最後の機体が撃墜されると、CONTINUE? と表示され、カウントダウンが始まります。START を押すと、同じチームでプレイを続けられます。

コンティニューは、OPTIONS で5回または7回に設定していないかぎり、1回のプレイにつき**3回**です。コンティニューすると、チェーン、倍率、勲章の段階が最初からになり、ランクは 50% に戻ります。

PRACTICE では、何回でもコンティニューできます。



CONTINUE? – カウントが0になる前に START を押します。


CHASE! モード

チェイスブレイク

倍率と引き換えに、画面いっぱいの勲章を手に入れましょう。



1. x4 以上になると、倍率の横にオレンジ色の **C** が点灯します。



2. SPECIAL を押すと、敵弾とザコ敵が勲章に変わります。



3. 白いゲージが減っていく間、倍率は x1 のままです。

倍率が **x4 以上**のときに SPECIAL（Z）を押すと、**チェイスブレイク**が発動します。倍率と引き換えに、次のことが起こります。

- 画面上の敵弾がすべて消え、**ザコ敵**がすべて破壊されます。それぞれの得点も入ります。
- そのひとつひとつが、**現在の段階と同じ得点の勲章**を残し、マグネットがそれを自機まで運びます。画面にそれ以上勲章を出せないときは、残りの分が同じ得点でスコアに直接加算されます。
- 倍率は **x1** に、チェーンは0に戻ります。

その後、倍率は**5秒間クールダウン**します（倍率は x1 のまま）。その間も敵を倒せば得点は入りますが、チェーンは増えません。レールのゲージには、クールダウンの残りが白で表示されます。倍率をもう一度 x4 まで上げるまで、次のチェイスブレイクはできません。

画面では短い名前で表示されます。発動すると、ステージ表示の行に **CASH IN** と点滅します。

batrider_chase_manual_n64_ja.pdf sheet 10 of 10 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

ボスはザコ敵ではありません。ボスだけがいて敵弾もないときなど、画面に勲章へ変えられるものが何もない場合は、ボタンを押しても何も起こらず、倍率はそのままです。

ヒント


チェイスブレイクで出た勲章はボーナスであって、リスクではありません。取り逃がしてしまっても、勲章の段階はリセットされません。

メモ

SPECIAL は、オプションのフォーメーションを切り替えるボタンでもあります。ほとんどの機体では、この2つがぶつかることはありません。一部のゲスト機体は、SPECIAL でフォーメーションが切り替わります。これらの機体では、**短く押す**（0.5秒以内に離す）と、離したときにフォーメーションが切り替わり、**長く押す**（0.5秒間押し続ける）とチェイスブレイクになって、フォーメーションは変わりません。

CHASE! モード

残機・エクステンド・コンティニュー



ボスを倒し、スコアが100万点を突破。残機は x4 に。

エクステンド

1,000,000点ごとにエクステンドを獲得し、ステージ表示の行に EXTEND が点滅表示されます。

エクステンドすると、撃墜された機体が1機復帰し、チームの最後尾に加わります。撃墜された機体がないときは、エクステンドは**ストック**され、次に機体が撃墜されたときにすぐ使われます。

残機は、残っている機体とストック中のエクステンドを合わせて、最大5までです。残機が5のときに獲得したエクステンドは、代わりに **100,000点**になり、行には MAX LIVES が点滅表示されます。

チームのアイコンの横の数字が、残機の数です。残り1になると赤くなります。