

打包留证 · 扫码控制卡

沿虚线剪开，塑封或贴硬卡纸。封箱后把卡**举到手机镜头前一晃**即可，全程不用碰屏幕。
同一张卡**必须离开画面后才会再次触发**，举着不动不会重复执行。使用前请在 App 的「设置 → 控制卡」里确认「**启用扫码控制指令**」已打开。



停止并保存

[CMD:STOP]

封箱后一晃，本单结束入库



抓拍 · 默认延时

[CMD:SNAP]

用设置里的倒计时秒数



抓拍 · 立即

[CMD:SNAP0]

不倒计时，马上拍



抓拍 · 3 秒

[CMD:SNAP3]

倒计时 3 秒后拍



抓拍 · 5 秒

[CMD:SNAP5]

倒计时 5 秒后拍



暂停

[CMD:PAUSE]

中途离开时用



继续

[CMD:RESUME]

接着录同一段




丢弃本段

[CMD:DROP]

扫错单了，丢掉重来

大号卡（贴在打包台上，远距离更好扫）

这两张是最常用的。如果手机固定得较高、小卡扫不灵敏，用这个尺寸。



停止并保存

[CMD:STOP]

封箱后一晃，本单结束入库



抓拍 · 默认延时

[CMD:SNAP]

用设置里的倒计时秒数

打印要点

- 必须**按实际大小（100%）打印**，不要选「适应页面」或「缩放」，否则二维码可能变形扫不出
- 黑白打印即可，但要保证**对比度足够、不要省墨模式**
- 二维码四周的白边是定位用的静默区，**剪的时候别剪进去**，沿虚线剪
- 塑封后如果反光严重导致扫不出，改用哑光膜，或直接贴在不反光的硬纸板上

常见问题

- 扫不出：先确认 App 在**待机中**（摄像头画面在动），并且设置里已启用控制指令
- 停止卡无效：当前可能并没有在录制；没有正在进行的单子时停止卡不起作用
- 抓拍卡扫到后会**先倒计时并每秒响一声**，到点才拍，给你时间把东西摆到镜头下
- 旧版印的 [CMD:DISCARD] 卡仍然可用，与 [CMD:DROP] 等效