МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение

“Слободской колледж педагогики и социальных отношений”

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ OpenMediaVault

Выполнил

Замятин Алексей Романович

Студент специальности 09.02.07

Информационные системы и программирование

Группа 23П-1

Форма обучения: очная

Слободской

2026

1. Область применения

Настоящее руководство описывает порядок установки и последующей настройки программного обеспечения OpenMediaVault на персональный компьютер или серверное оборудование.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

3. Термины и определения

OpenMediaVault — специализированная операционная система для управления сетевыми хранилищами данных.
ISO-образ — файл, содержащий образ установочного диска.
RAID — технология объединения нескольких дисков в логический массив.

4. Общие положения

Перед началом установки необходимо убедиться в соответствии аппаратного обеспечения минимальным требованиям:
- Процессор: x86-64
- ОЗУ: не менее 2 ГБ
- Накопитель: от 8 ГБ
- Сетевой интерфейс: Ethernet

5. Подготовка к установке

5.1 Загрузка ISO-образа с официального сайта.
5.2 Создание загрузочного USB-накопителя (с помощью программ Rufus, Etcher).
5.3 Настройка BIOS/UEFI:
 - включить загрузку с USB
 - отключить Secure Boot (при необходимости).

6. Порядок установки

6.1 Запустить систему с загрузочного носителя.
6.2 Выбрать пункт Install.
6.3 Указать язык установки и регион.
6.4 Настроить клавиатуру.
6.5 Выполнить автоматическую настройку сети (DHCP) или задать параметры вручную.
6.6 Указать имя хоста и домен.
6.7 Задать пароль пользователя root.
6.8 Выбрать диск для установки системы.
6.9 Дождаться завершения копирования файлов.
6.10 Установить загрузчик GRUB.
6.11 Перезагрузить систему.

7. Первичная настройка

7.1 Определить IP-адрес сервера (через консоль или роутер).
7.2 Открыть веб-интерфейс через браузер (http://IP-адрес).
7.3 Войти в систему:
- логин: admin
- пароль: openmediavault

7.4 Сменить пароль администратора.
7.5 Обновить систему через раздел «Обновления».

8. Настройка хранилища

8.1 Перейти в раздел «Диски» и проверить доступные накопители.
8.2 Создать файловую систему (EXT4, XFS).
8.3 Смонтировать файловую систему.
8.4 При необходимости создать RAID-массив.
8.5 Настроить S.M.A.R.T. для мониторинга дисков.

9. Настройка пользователей и доступа

9.1 Создать пользователей.
9.2 Создать группы пользователей.

9.3 Настроить общие папки.
9.4 Назначить права доступа.

10. Настройка сетевых сервисов
10.1 Включить SMB/CIFS для доступа из Windows.
10.2 При необходимости настроить FTP.
10.3 Настроить NFS для Linux-систем.
10.4 Проверить доступ к ресурсам по сети.

11. Требования безопасности
11.1 Изменить стандартные учетные данные.
11.2 Ограничить доступ по IP (при необходимости).
11.3 Настроить резервное копирование.
11.4 Регулярно обновлять систему.

12. Проверка работоспособности
Проверить:
- доступность веб-интерфейса
- доступ к сетевым папкам
- корректность работы дисков
- сетевое подключение

13. Заключительные положения
Настоящее руководство может использоваться при внедрении OpenMediaVault в информационные системы.