PŘENESENÁ BOLEST · TÝL A KRK

Bolí vás za krkem nebo v týlu?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Trapezius – horní vlákna

Kde je: Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Kde je: Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.

Splenius cervicis

Kde je: V dolní části krku, nad horním úhlem lopatky, vedle levator scapulae.

Subokcipitální svaly

Kde je: Přímo pod kostí týlní, po obou stranách střední čáry, v hloubce.

Semispinalis capitis

Kde je: Na zátylku, 2–3 cm od střední čáry, pod týlem a uprostřed krku.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · HLAVA: ČELO, SPÁNEK, TEMENO

Bolí vás hlava?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Trapezius – horní vlákna

Kde je: Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Kde je: Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.

Masseter (žvýkací sval)

Kde je: V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem dolní čelisti; v hluboké vrstvě před čelistním kloubem.

Temporalis (spánkový sval)

Kde je: Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.

Splenius capitis

Kde je: V zadní boční části krku, mezi SCM a trapeziem, asi 2–3 prsty pod týlem.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · OBLIČEJ, ZUBY A ČELIST

Bolí vás zuby nebo čelist?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Trapezius – horní vlákna

Kde je: Nahoře na ramenním pletenci, v polovině vzdálenosti mezi krkem a akromionem, na horním volném okraji.

Sternocleidomastoideus (SCM)

Kde je: Podél bříška svalu, zvlášť na sternální a klavikulární části; nejcitlivější ve střední třetině.

Masseter (žvýkací sval)

Kde je: V povrchové vrstvě pod jařmovým obloukem a nad úhlem dolní čelisti; v hluboké vrstvě před čelistním kloubem.

Temporalis (spánkový sval)

Kde je: Ve čtyřech oblastech nad jařmovým obloukem, zepředu dozadu; při žvýkání dobře hmatný.

Pterygoideus lateralis

Kde je: Hluboko pod jařmovým obloukem; intraorálně za horními stoličkami, směrem nahoru a dozadu.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · PŘEDNÍ ČÁST RAMENE A HRUDNÍK

Bolí vás přední část ramene?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Skalenové svaly

Kde je: Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

Infraspinatus

Kde je: Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.

Pectoralis major

Kde je: Na zevním okraji prsního svalu (přední podpažní řasa), pod klíční kostí a vedle hrudní kosti.

Pectoralis minor

Kde je: Pod processus coracoideus, nad 3.–5. žebrem, hluboko pod pectoralis major.

Biceps brachii

Kde je: Ve střední třetině přední strany paže, v obou hlavách.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · ZADNÍ ČÁST RAMENE A LOPATKA

Bolí vás lopatka nebo zadní část ramene?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Levator scapulae (zdvihač lopatky)

Kde je: Mírně mediálně nad horním úhlem lopatky a na straně krku v hloubce pod horním okrajem trapezia.

Skalenové svaly

Kde je: Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

Supraspinatus

Kde je: Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.

Teres minor

Kde je: Na zevním okraji lopatky, pod infraspinatem, nad zadní podpažní řasou.

Subscapularis

Kde je: Na přední ploše lopatky, dosažitelný z podpaží, podél zevního okraje lopatky.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · PAŽE A LOKET

Bolí vás loket nebo paže?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Skalenové svaly

Kde je: Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

Infraspinatus

Kde je: Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.

Supraspinatus

Kde je: Nad hřebenem lopatky, v mediální části fossa supraspinata a laterálně pod akromionem.

Teres minor

Kde je: Na zevním okraji lopatky, pod infraspinatem, nad zadní podpažní řasou.

Subscapularis

Kde je: Na přední ploše lopatky, dosažitelný z podpaží, podél zevního okraje lopatky.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · PŘEDLOKTÍ, ZÁPĚSTÍ A RUKA

Bolí vás zápěstí nebo ruka?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Skalenové svaly

Kde je: Na straně krku, za SCM a pod ním, nad klíční kostí.

Infraspinatus

Kde je: Na zadní ploše lopatky, pod hřebenem lopatky, ve střední a horní části fossa infraspinata.

Subscapularis

Kde je: Na přední ploše lopatky, dosažitelný z podpaží, podél zevního okraje lopatky.

Pectoralis minor

Kde je: Pod processus coracoideus, nad 3.–5. žebrem, hluboko pod pectoralis major.

Latissimus dorsi

Kde je: V zadní podpažní řase, ve výši dolního úhlu lopatky.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · STŘED ZAD A BŘICHO

Bolí vás uprostřed zad?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Serratus anterior

Kde je: Na straně hrudníku, pod podpažím ve výši 5.–6. žebra.

Trapezius – střední vlákna

Kde je: Mezi vnitřním okrajem lopatky a páteří, ve výši hřebene lopatky, povrchově.

Iliocostalis thoracis

Kde je: Asi 5–8 cm od páteře, ve střední a dolní hrudní oblasti.

Iliocostalis lumborum

Kde je: V bederní oblasti asi 5–7 cm od páteře, pod dolními žebry.

Multifidus

Kde je: Těsně vedle trnových výběžků, v hloubce, v kterékoli oblasti páteře (nejčastěji bederní).

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · HÝŽDĚ, KYČEL A TŘÍSLO

Bolí vás hýždě nebo kyčel?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Iliocostalis lumborum

Kde je: V bederní oblasti asi 5–7 cm od páteře, pod dolními žebry.

Longissimus thoracis

Kde je: 2–4 cm od páteře, v dolní hrudní a horní bederní oblasti.

Quadratus lumborum

Kde je: Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.

Gluteus maximus

Kde je: V dolní vnitřní části hýždě, vedle kosti křížové a nad sedacím hrbolem.

Gluteus medius

Kde je: 2–5 cm pod hřebenem kosti kyčelní, v horní zevní části hýždě.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · KŘÍŽ A KOST KŘÍŽOVÁ

Bolí vás v kříži?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Iliocostalis lumborum

Kde je: V bederní oblasti asi 5–7 cm od páteře, pod dolními žebry.

Longissimus thoracis

Kde je: 2–4 cm od páteře, v dolní hrudní a horní bederní oblasti.

Multifidus

Kde je: Těsně vedle trnových výběžků, v hloubce, v kterékoli oblasti páteře (nejčastěji bederní).

Quadratus lumborum

Kde je: Mezi posledním žebrem a hřebenem kosti kyčelní, na zevním okraji vzpřimovače páteře, v hloubce.

Rectus abdominis

Kde je: Nad pupkem a pod ním, 2–4 cm od střední čáry.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · STEHNO A KOLENO

Bolí vás koleno nebo stehno?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Gluteus minimus

Kde je: Hluboko pod gluteus medius, mezi hřebenem kosti kyčelní a velkým trochanterem.

Piriformis

Kde je: Ve střední a zevní třetině spojnice mezi zevním okrajem kosti křížové a vrcholem velkého trochanteru.

Iliopsoas

Kde je: Na přední straně stehna pod tříselným vazem (laterálně od a. femoralis) a v břiše na vnitřní straně lopaty kosti kyčelní.

Tensor fasciae latae (TFL)

Kde je: V přední zevní části kyčle, pod spina iliaca anterior superior.

Adductor longus

Kde je: Na vnitřní straně stehna, v horní třetině.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.

PŘENESENÁ BOLEST · BÉREC, KOTNÍK A CHODIDLO

Bolí vás pata nebo chodidlo?

> *Zdroj bolesti často není tam, kde ji cítíte. Tyto svaly sem mohou bolest přenášet:*

Gluteus minimus

Kde je: Hluboko pod gluteus medius, mezi hřebenem kosti kyčelní a velkým trochanterem.

Gastrocnemius

Kde je: V horní části lýtka, ve vnitřní a zevní hlavě, pod podkolenní jamkou.

Soleus

Kde je: V dolní části lýtka, hluboko pod gastrocnemiem, nad Achillovou šlachou.

Tibialis anterior

Kde je: Laterálně vedle holenní kosti, v horní třetině bérce.

Peroneus (fibularis) longus

Kde je: Na zevní straně bérce, v horní třetině, 2–4 cm pod hlavičkou fibuly.

Zeptejte se svého terapeuta, který sval způsobuje právě vaše obtíže. Atlas spoušťových bodů · výuková ilustrace, nenahrazuje lékařské vyšetření.