FOTÓBÓL KÉSZ KÉP™

A 10 Leggyakoribb Szerkesztési Hiba és a Javításuk

Amikor a szerkesztés rontja a képet: így ismered fel és így javítod.

Tartalom

1 · A 10 hiba

Következő lépés

1. RÉSZ

A 10 hiba

Mi okozza és mit csinálj.

1. Túlszerkesztett, „HDR” hatás

hiba

MI OKOZZA

A Tisztaság és az Árnyékok túl magasak.

JAVÍTÁS

- Tisztaság legfeljebb +20.
- Árnyékok legfeljebb +50.
- Nézd meg a képet kicsiben is: ha furcsa, sok.

2. Narancssárga bőr

hiba

MI OKOZZA

Túl magas telítettség vagy meleg tónus.

JAVÍTÁS

- Narancs telítettség −10.
- Rezgés a Telítettség helyett.
- Fehéregyensúly ellenőrzése.

3. Kiégett ég

hiba

MI OKOZZA

A csúcsfények elvesztek.

JAVÍTÁS

- Csúcsfények −60–80.
- Fokozatos szűrő az égre.
- Ha teljesen fehér, már nem menthető.

4. Szürke, fátyolos kép

hiba

MI OKOZZA

Hiányzik a fekete és a fehér pont.

JAVÍTÁS

- Fehérek +, Feketék −, amíg a kép „feszes” lesz.
- Kontraszt +10–20.

5. Zajos, szemcsés kép

hiba

MI OKOZZA

Magas ISO, túl sok árnyék-emelés.

JAVÍTÁS

- Zajcsökkentés 20–40.
- Árnyékokat ne told túl.
- Élesítés csak a zajcsökkentés után.

6. Ferde horizont

hiba

MI OKOZZA

Nem egyenesítetted ki.

JAVÍTÁS

- Vágás eszköz → Kiegyenesítés.
- A tengert és a horizontot mindig egyenesítsd ki.

7. Túl erős vignetta

hiba

MI OKOZZA

Sötét, mesterséges sarkok.

JAVÍTÁS

- Vignetta legfeljebb −15.
- Kerekebb, lágyabb átmenet.

8. Neon színek

hiba

MI OKOZZA

A Telítettség túl magas.

JAVÍTÁS

- Telítettség vissza 0-ra.
- Rezgés +10–20 elég.
- A HSL-ben egyenként csökkentsd a kiugró színt.

9. Túlélesített kép

hiba

MI OKOZZA

Fehér szegély a kontúrok mentén.

JAVÍTÁS

- Élesítés 20–40.
- Maszkolás csúszka emelése, hogy csak az éleken dolgozzon.

10. Mindegyik kép más stílusú

hiba

MI OKOZZA

Nincs egységes kinézet.

JAVÍTÁS

- Mentsd el a kedvenc beállításodat előbeállításként (preset).
- Ugyanazt alkalmazd egy sorozat minden képére.

Következő lépés

Ma: nézz át öt szerkesztett képedet, és keresd meg, melyik hiba ismerős.