```
┌─────────────────────────────────────────┐
│         testing::TestEventListener        │
├─────────────────────────────────────────┤
│                                           │
├─────────────────────────────────────────┤
│ + ~TestEventListener()                    │
│ + OnTestProgramStart()                    │
│ + OnTestIterationStart()                  │
│ + OnEnvironmentsSetUpStart()              │
│ + OnEnvironmentsSetUpEnd()                │
│ + OnTestCaseStart()                       │
│ + OnTestStart()                           │
│ + OnTestPartResult()                      │
│ + OnTestEnd()                             │
│ + OnTestCaseEnd()                         │
│ + OnEnvironmentsTearDownStart()           │
│ + OnEnvironmentsTearDownEnd()             │
│ + OnTestIterationEnd()                    │
│ + OnTestProgramEnd()                      │
└─────────────────────────────────────────┘
                    △
                    │
┌─────────────────────────────────────────┐
│      testing::EmptyTestEventListener      │
├─────────────────────────────────────────┤
│                                           │
├─────────────────────────────────────────┤
│ + OnTestProgramStart()                    │
│ + OnTestIterationStart()                  │
│ + OnEnvironmentsSetUpStart()              │
│ + OnEnvironmentsSetUpEnd()                │
│ + OnTestCaseStart()                       │
│ + OnTestStart()                           │
│ + OnTestPartResult()                      │
│ + OnTestEnd()                             │
│ + OnTestCaseEnd()                         │
│ + OnEnvironmentsTearDownStart()           │
│ + OnEnvironmentsTearDownEnd()             │
│ + OnTestIterationEnd()                    │
│ + OnTestProgramEnd()                      │
└─────────────────────────────────────────┘
                    △
                    │
┌─────────────────────────────────────────┐
│         testing::internal::               │
│           XmlUnitTestResultPrinter        │
├─────────────────────────────────────────┤
│ - output_file_                            │
├─────────────────────────────────────────┤
│ + XmlUnitTestResultPrinter()              │
│ + OnTestIterationEnd()                    │
│ - GTEST_DISALLOW_COPY                     │
│ _AND_ASSIGN_()                            │
│ - IsNormalizableWhitespace()              │
│ - IsValidXmlCharacter()                   │
│ - EscapeXml()                             │
│ - RemoveInvalidXmlCharacters()            │
│ - EscapeXmlAttribute()                    │
│ - EscapeXmlText()                         │
│ - OutputXmlAttribute()                    │
│ - OutputXmlCDataSection()                 │
│ - OutputXmlTestInfo()                     │
│ - PrintXmlTestCase()                      │
│ - PrintXmlUnitTest()                      │
│ - TestPropertiesAsXmlAttributes()         │
└─────────────────────────────────────────┘
```