

Write_up TP2

Commande [Linux](#) pour octroyer une adresse IP à une interface (Sur les ubuntu desktop vous pouvez le faire en graphique)

`ip a add adresseIP/masque dev nomInterface`

Commande [Linux](#) pour supprimer une ip

`ip a del adresseIP/masque dev nomInterface`

Commandes [Linux](#) pour désactiver une interface ou l'activer

`ip link set dev nomInterface down`

`ip link set dev nomInterface up`

Commande [Linux](#) pour créer une route

`ip route add adresseRéseau/masque dev nomInterface`

Commande [Linux](#) pour créer une route par défaut

`ip route add default via adressePasserelle`

Commandes [Linux](#) pour afficher les adresses IP (et physiques/MAC) des interfaces sur une machine

`ip a`

`ip -br a` (plus synthétique)

`ip -4 -br a` (plus synthétique, que les ipv4)

Afficher la table de routage

`ip r`

Afficher le cache ARP (i.e. les infos des voisins, n comme "neighbours" en anglais, plus précisément les adresses MAC et IP des machines sur le même lien/réseau)

`ip n`

2. Vérifiez que les machines du réseau **192.168.0.0** peuvent se pinguer.

Aide Windows Attention au pare-feu windows qui peut bloquer les pings par défaut. Au lieu de désactiver le pare-feu, vous pouvez faire ceci : cliquez sur 'Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows'. Activez 'Partage de fichiers et d'imprimantes' pour le domaine en cochant la case correspondante. Cliquez sur 'OK'. Ces protocoles seront alors autorisés.

privé

Configuration de la passerelle

`sudo nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` et attribué la valeur 1

OU

`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

Mise en place de la traduction d'adresse

iptables -t [nat](#) -A POSTROUTING -o <interfaceReseauIUT> -j MASQUERADE

Configuration du DNS via interface graphique ou terminal



```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install resolvconf
```

```
sudo systemctl status resolvconf.service
```

```
sudo systemctl start resolvconf.service
sudo systemctl enable resolvconf.service
sudo systemctl status resolvconf.service
```

```
sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
→nameserver 8.8.8.8
  nameserver 8.8.4.4
```

```
sudo resolvconf --enable-updates
sudo resolvconf -u
```

```
sudo systemctl restart resolvconf.service
```

```
sudo systemctl restart systemd-resolved.service
```

```
resolvectl status
```