MANUAL — LOGÍSTICA — CARGAS, ENTREGAS E FROTA

Logística › Cargas e Entregas (LOG001) e Frota e Parâmetros (LOG005) · versão 1.4 · atualizado em 08/11/2026

1. Para que serve

- **Cargas e Entregas**: lista as **notas de venda que a frota da IPLAMM entrega**. Com elas, a tela:
  • **monta as cargas** sozinha, pelo peso, pelo volume, pela região e pela jornada do motorista;
  • deixa ajustar arrastando as entregas entre os caminhões;
  • gera o **romaneio** e mostra o **mapa**;
  • registra se cada entrega foi feita.
- **Frota e Parâmetros**: os veículos (capacidade, baú, custo), os parâmetros da montagem e os clientes com restrição de entrega.

Os fretes contratados de terceiros (CIOT, MDF-e, piso) ficam em **Logística › Fretes e CIOT**, que tem manual próprio.

2. Quem tem acesso

Perfil	O que faz
Administrador, financeiro e diretor	Montam e salvam cargas, dão baixa nas entregas, cadastram veículos e parâmetros.
Demais perfis com a área Logística	Consultam.

3. Frota e Parâmetros (comece por aqui)




Figura 1 — Frota e Parâmetros (dados fictícios)

3.1 Veículos

Clique em **Incluir veículo** e preencha:

- o código e a placa;
- o tipo;
- a **carga máxima (kg)** e o baú (m³);
- a **ocupação máxima**;
- se é **pequeno**;
- o motorista e a situação: disponível, em manutenção ou inativo.

"Pequeno" é o veículo que pode atender cliente que só recebe veículo pequeno ou que fica num centro com restrição. VUC, 3/4 e utilitário já contam como pequenos. Sem as medidas do baú, só o peso limita a carga.

Para tirar um veículo de uso, prefira marcar **Inativo** a excluir.

3.2 Parâmetros da montagem

- **Município de saída** (código IBGE). Vazio = o município do emitente das notas.
- **Fator rodoviário**: a distância em linha reta × o fator dá a estrada aproximada. O usual é 1,3.
- **Velocidade média**, **minutos por entrega** e **jornada máxima** (horas).
- **Diesel (R$/l)**: usado quando o veículo não tem custo por km.
- **m³ por tonelada**: o volume estimado do produto embalado. Ajuste depois de medir.
- **Raio máximo da frota (km)**: acima disso, a entrega aparece como "transportadora?".
- **Dias para considerar atrasada**.
- **Notas que a frota entrega**, pela modalidade de frete da NF-e: 0 (por conta do emitente, CIF), 1 (por conta do destinatário, FOB), 2 (de terceiros) e 9 (sem frete).

Clique em **Salvar parâmetros**.

3.3 Clientes com restrição

Clique em **Incluir cliente** e informe o CNPJ/CPF, se ele **só recebe veículo pequeno**, os dias e o horário de recebimento e uma observação.

3.4 Parâmetros do e-frete (CIOT)

A aba **e-frete (CIOT)** guarda os parâmetros do CIOT e do pagamento do frete pelo e-frete: ambiente (homologação ou produção), forma de pagamento, adiantamento, quitação, documentos que o posto retém, embalagem, quebra de carga, endereço da empresa e o tipo de carga × código da ANTT. Só o administrador altera. O passo a passo da emissão está no manual **Fretes e CIOT**.

4. Cargas e Entregas




Figura 2 — Cargas e Entregas (dados fictícios)

4.1 Montar as cargas do dia

1. Na barra de filtros, logo abaixo do título, escolha o **dia das cargas** e o período das notas (**Notas de / até**). O botão **Frota e Parâmetros**, à direita do título, leva aos cadastros dos veículos.
2. Em **Pendentes de carga** estão as notas ainda não entregues.
3. Clique em **Montar cargas automaticamente**. A plataforma distribui as entregas pelos veículos livres, respeitando o peso, o volume, a região, a jornada e as restrições dos clientes. A linha tracejada no mapa indica que a sugestão ainda não foi salva.
4. Ajuste arrastando as entregas entre os caminhões, ou use **+ carga** na entrega pendente. **Nova carga** cria uma carga vazia.

5. Clique em **Salvar cargas**, ou em **Descartar** para jogar a sugestão fora.

Ver no mapa mostra os pontos no centro de cada município e o trajeto. As distâncias são estimadas.

4.2 Romaneio

Na carga, clique em **Romaneio**. Ele sai no padrão IPLAMM, com:

- os dados da carga;
- a **ordem de carregamento**, em que a última entrega entra primeiro;
- a **ordem de entrega**, com espaço para "recebido por / assinatura".

4.3 Dar baixa nas entregas

Quando o caminhão voltar, abra a carga e marque cada entrega como **Entregue** ou **Não entregue**. Para fechar de uma vez, escolha **Todas entregues**, ou **Não entregues** (elas voltam para as pendentes), e clique em **Dar baixa**.

4.4 Baixa inicial

Para as notas que foram entregues **antes** de usar a plataforma, use **Baixa inicial…**: informe até que data as notas emitidas já foram entregues. Elas saem das pendentes. A baixa inicial pode ser desfeita no mesmo dia.

4.5 App do motorista

Com o motorista escolhido na carga, ele registra a entrega pelo celular (canhoto, assinatura e ocorrências), e o cliente acompanha pelo Portal. Veja o manual **App do Motorista**.

5. Regras e travas

- Carga que já saiu não pode perder entregas.
- Excluir ou cancelar uma carga devolve as notas para as pendentes.
- A plataforma avisa quando um cliente que só recebe veículo pequeno vai num veículo que não é pequeno.
- O ponto de saída precisa estar definido nos parâmetros.

6. Perguntas frequentes e erros comuns

A mensagem diz "Nada coube nos veículos livres". Confira a carga máxima, o baú e a jornada dos veículos, e se eles estão como "Disponível".

A mensagem diz "Defina o ponto de saída em Frota e parâmetros". Preencha o município de saída (código IBGE) nos parâmetros.

Uma nota não aparece nas pendentes. A modalidade de frete da nota não está entre as que a frota entrega, ou a nota ainda não foi importada em Notas Fiscais.

7. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	28/10/2026	Primeira versão do manual: frota, parâmetros, clientes com restrição, montagem automática de cargas, romaneio, mapa, baixa das entregas e baixa inicial.
1.1	29/10/2026	Imagens das telas, com dados fictícios.
1.2	04/11/2026	Aba **e-frete (CIOT)** em Frota e parâmetros.
1.3	05/11/2026	Nomes das telas iguais aos do menu, com o código. Filtros de Cargas e Entregas numa barra abaixo do título. Figuras refeitas.
1.4	08/11/2026	Motorista escolhido na carga a partir da Gestão da Frota; entregas e ocorrências do App do Motorista na carga; botão de parâmetros do app.