GUÍA DEL DEMO · IIOT

Planta en vivo, decisiones visibles

Recorrido del módulo Live Monitor en 6 pasos y 10 minutos

Documento: GD-IIOT-01
Versión: 1.0
Fecha: 11/Noviembre/2026
Audiencia: Presentador del demo
Datos: Ficticios, serie MI-DEMO

01 DEL SENSOR A LA DECISIÓN

Lo que ocurre detrás de cada punto en pantalla



01 · CMM
Medición
En el demo, replay acelerado de mediciones ya registradas.

02 · WEBSOCKET
Flujo en vivo
Canal autenticado con permisos por rol, sin recargar.

03 · OK/NOK · CPK
Motores
OK / NOK contra la especificación vigente, Cpk y límites I-MR.

04 · REGLA + VERSIÓN
Alarma
Cita la regla, el umbral y la versión del motor que la disparó.

05 · ROL AUTORIZADO
Decisión
Reconoce y acepta o rechaza. Nada se ejecuta solo.

On-premise. Todo corre dentro de la red de planta; ningún dato sale.

Trazable. Cada punto queda ligado a parte, característica, programa y hora.

02 RUTA DEL DEMO

Seis pantallas, en este orden

1 Entrar con rol de ingeniería de calidad

`/login` → `quality_engineer` o `admin`

Estos roles ven los controles del presentador; los demás solo observan.

QUÉ DECIR
Cada rol ve y decide solo lo que le corresponde.

2 Abrir el Live Monitor

`Menú lateral` → `Live Monitor` · `Connected`

Ocho señales empiezan a graficarse en tiempo real.

QUÉ DECIR
Así se ve la planta en vivo: cada punto, evaluado al llegar.

3 Elegir escenario y velocidad

`Scenario` → `Slow drift` · `Speed 20x` · `Pause`

Cinco escenarios (página 2). A 20x, noventa días pasan en segundos.

QUÉ DECIR
El proceso se mueve antes de salir de tolerancia, y el sistema lo ve.

4 Abrir una señal con alarma

`Clic en la tarjeta` → `Compliance` · `Process capability`

Debajo del grid: tendencia, límites y la explicación del motor.

QUÉ DECIR
Ninguna alarma es caja negra: aquí está la regla exacta.

5 Ir al detalle completo y reconocer

`View full detail →` → `7d · 30d · 90d · All` → `Acknowledge`

Histórico, Cpk por ventana y alarmas. Queda registro de quién y cuándo.

QUÉ DECIR
La alarma queda reconocida por una persona, con fecha y nombre.

6 Cerrar en recomendaciones


`View inbox` → `Recommendations` → `Accept` `Reject`

La frecuencia de inspección cambia solo con decisión de un rol autorizado.

QUÉ DECIR
El sistema recomienda; la decisión es de calidad.

03 LA PANTALLA LIVE MONITOR

Pasos 2, 3 y 4 de la ruta



A — Menú lateral
«Live Monitor» vive aparte de «Measurements»: en vivo y en histórico no se mezclan.

B — Controles del presentador
Pausa, velocidad 1x, 5x o 20x y escenario. Solo con rol quality_engineer o admin.

C — Estado de la conexión
Connected, Reconnecting o Access denied si el rol no tiene permiso de streaming.

D — Tarjeta de señal
Característica, número de parte, sparkline, último valor, OK / NOK, alarma y Cpk con versión del motor.

E — Detalle en línea
Clic en la tarjeta: tendencia con límites de tolerancia y de control, más el texto del motor.

F — Salto al detalle completo
«View full detail →» abre la página de la característica con todo su histórico (página 3).


04 CINCO ESCENARIOS PARA CONTAR LA HISTORIA

Selector «Scenario» · datos del seed

Escenario	Forma de la señal	Cpk típico	Qué mostrar
Stable / capable `stable_capable`		> 1.67	Proceso controlado. Candidato a reducir frecuencia de inspección sin subir el riesgo.
Slow drift `slow_drift`		baja	La media camina hacia un límite. La alerta llega antes de la primera pieza NOK.
Shift after event `shift_after_event`		cae	Salto de media tras un evento de proceso, como un cambio de herramienta.
High variance `high_variance`		< 1.00	Dispersión cerca de los límites. Caso para subir frecuencia o inspeccionar de inmediato.
NOK outliers `outlier_nok`		estable	Proceso estable con piezas fuera de tolerancia aisladas. Flujo completo de alarma.

05 DETALLE COMPLETO DE LA CARACTERÍSTICA

Pasos 5 y 6 · /live-monitor/<característica>



G **Rango de fechas**
7d, 30d, 90d o All. Toda la página se recalcula sobre el rango elegido.

H **Cifras de capacidad**
Cpk de la última ventana, puntos, ventanas y el motor con su versión.

I **Alarmas activas**
Texto de la regla y motor. «Acknowledge» registra quién la reconoce. El rol auditor no lo ve.

J **Tendencia e histórico de Cpk**
Serie completa con límites de tolerancia y de control, y la evolución del Cpk por ventana.

K **Bloques experimentales**
Marcados como experimentales y solo consultivos. «View inbox» lleva a «Recommendations».

06 GUION DE 10 MINUTOS

0:00 – 1:00	1:00 – 3:00	3:00 – 5:00	5:00 – 8:00	8:00 – 10:00
Contexto	**Planta en vivo**	**Historia**	**Explicación**	**Decisión**
Login y flujo de datos.	Grid de 8 señales a 1x. Leer una tarjeta.	Slow drift a 20x. Pausar cuando aparece la alarma.	Detalle, regla del motor, rango 90d, histórico de Cpk y Acknowledge.	Recommendations: aceptar o rechazar con comentario.

07 TRES MENSAJES QUE DEBEN QUEDAR

01 Explicable
Cada alarma y cada Cpk muestran la regla, el umbral y la versión del motor. Nada se presenta como caja negra.

02 Decide una persona
El sistema alerta y recomienda. No libera piezas, no cambia frecuencias ni ajusta máquinas por sí mismo.

03 On-premise
Corre completo dentro de la red de planta, sin servicios externos. Ningún dato de medición sale.

Antes de empezar Lista de verificación	☐ Sesión con rol quality_engineer	☐ Live Monitor en «Connected»	☐ Escenario «Default mix» a 1x	☐ Datos ficticios MI-DEMO cargados