Tablet e schermo cucina: come funziona

Guida rapida per admin e manager. Come si attivano i tablet di sala e lo schermo cucina con il codice, come lavorano i collaboratori in servizio e cosa si stampa da dove.



1. Le parole da sapere

- **Tablet sala**: il tablet di servizio con **Comande**, **Prenotazioni** e **Cassa**. Si possono avere più tablet sala, tutti uguali.
- **Schermo cucina**: il tablet in cucina che mostra le produzioni in corso e la fase da fare. Si firma la fase con il PIN.
- **Codice di attivazione**: 8 caratteri (es. **`K7QM-2XPA`**). Uno per ogni tablet. Lo vede solo l'admin.
- **Licenza**: quanti tablet sala può usare il locale. Ogni licenza ha il suo codice. Lo schermo cucina non usa licenze.
- **PIN**: 4 cifre personali di ogni collaboratore, impostate nella sua scheda dipendente.
- **Punto cassa**: il dispositivo dove il manager fa lettura X e chiusura Z.

2. Prima di iniziare

- Un tablet Android o un iPad, collegato al Wi-Fi del locale.
- I PIN dei collaboratori: Personale > Dipendenti > scheda del dipendente.
- Le stampanti di sala e il registratore di cassa configurati in Configurazione > Cassa.

3. Attivare un tablet sala

Dal telefono dell'admin: Configurazione > Cassa > **Codici attivazione dispositivi**. Scegli un codice **Libero**, controlla la sede e toccalo per copiarlo.

Sul tablet, nell'ordine:

1. Apri il browser (Chrome su Android, Safari su iPad) e vai su **app.ristoflow-ai.com/app/**
2. Tocca **Apri** sotto **Tablet sala**.
3. Metti l'icona sulla schermata Home. Android: menu con i tre puntini > **Installa app**. iPad: Condividi > **Aggiungi alla schermata Home**.
4. Chiudi il browser e apri Ristoflow **dall'icona** appena creata.
5. In fondo alla pagina di accesso tocca **Attiva questo dispositivo con un codice**.
6. Scrivi il codice e tocca **Attiva**. Il tablet si apre su Comande, già pronto.

Perché prima l'icona e poi il codice: su iPad l'app aperta dall'icona è separata dal browser. Attivando dall'icona, il tablet resta attivo ogni volta che lo apri.

Per finire: blocca il tablet sull'app (Android: Impostazioni > Sicurezza > **Blocco app**; iPad: Impostazioni > Accessibilità > **Accesso guidato**) e accetta le notifiche. In Configurazione il codice risulta **Attivato** con la data.

4. Attivare lo schermo cucina

Come il tablet sala, con due differenze: al punto 2 apri **Ristoflow** e usi un codice di tipo **Schermo cucina**. Se non c'è, in Configurazione scegli la sede e tocca **+ Codice schermo cucina**. Lo schermo si apre sulle produzioni in corso.

5. In servizio

- **Comande**: ogni cameriere entra con il suo PIN. Righe e foglio in cucina portano il suo nome.
- **Più persone sullo stesso tablet**: dopo l'invio il cameriere può passare subito al tavolo successivo. Se il tablet resta fermo 20 secondi torna al PIN, così il collega entra con il suo.
- **Prenotazioni**: i tavoli prenotati per oggi compaiono in Comande con il nome del cliente; aprendoli, nome e telefono sono già compilati.
- **Conto al tavolo**: preconto, scontrino o fattura direttamente dal tablet. Scegliendo **Scontrino** si può scrivere la mail del cliente: riceve la copia del documento appena il registratore l'ha registrato.
- **Cucina**: sullo schermo si tocca la fase, si mette il PIN e la fase risulta firmata con nome e ora. Riposi e abbattimenti successivi partono da soli. Chi preferisce continua a firmare dal proprio telefono.

6. Cosa si stampa da dove

Stampa	Tablet attivato	Telefono
Comanda ai reparti	Sì	No: la comanda arriva in cucina a schermo
Preconto, scontrino, fattura	Sì	No
Lettura X e chiusura Z	Sì, dal Punto cassa	Admin sì, manager no
Etichette di lotti e riposi	Sì	Sì

7. Disattivare o sostituire un tablet

- Configurazione > Cassa > Codici attivazione: tocca **Disattiva** sul codice del tablet.
- Entro due minuti il tablet esce da Ristoflow e torna alla pagina di accesso.
- Il codice torna **Libero**: lo usi sul tablet nuovo con i passi del punto 3.
- Da un tablet attivato non si esce né si apre altro, nemmeno con l'account admin: si disattiva solo da un telefono admin.

8. Domande frequenti

- **«Codice già attivo su un altro dispositivo»**: quel codice è in uso. Disattiva il vecchio tablet o usa un altro codice libero.
- **Il tablet non stampa**: controlla che il suo codice risulti Attivato in Configurazione e che stampante e tablet siano sulla stessa rete.
- **Un collaboratore non entra con il PIN**: controlla il PIN nella sua scheda dipendente. Dopo 8 PIN sbagliati in 10 minuti l'accesso si ferma per qualche minuto.
- **Serve un tablet in più**: le licenze si aumentano dall'assistenza Ristoflow; il nuovo codice compare da solo in Configurazione.