

PROCÉDURE : DÉPLOIEMENT UPTIME KUMA (VIA PORTAINER)

Section	Details
Auteur	Romain Auriol
Objectif	Mettre en place un tableau de bord de supervision (Monitoring)
Date	30/06/2026

Prérequis et Paramètres Réseau

Paramètre	Valeur
Hyperviseur	PROXMOX VE
Type d'instance	Machine Virtuelle (VM) / Docker
Système d'exploitation	Debian 12
Hostname	SRV-DOCKER-01 (via Portainer)
Image Docker	louislam/uptime-kuma:lastest
Ressources	1 vCPU / 2 à 3Go RAM
Adresse IP Docker	10.0.0.154
Passerelle	Box internet
Serveur DNS	Box internet


DÉPLOIEMENT UPTIME KUMA (VIA PORTAINER)

1. Création du Volume de données


Uptime Kuma va enregistrer l'historique de tes pings (qui est en ligne, qui est hors ligne). Il faut que ces données survivent aux redémarrages.

Ouvre l'interface de Portainer et clique sur ton environnement local.

Dans le menu de gauche, clique sur Volumes.




Clique sur le bouton noir + Add volume en haut à droite.



1. Dans le champ Name, tape uptimekuma_data.

2. Descends tout en bas et clique sur le bouton noir Create the volume.




DÉPLOIEMENT UPTIME KUMA (VIA PORTAINER)

2. Création du Conteneur


Dans le menu de gauche, clique sur Containers.

Clique sur le bouton noir + Add container en haut à droite.




Remplis les champs de la section "Basic" :

- Name : uptime-kuma
- Image : louislam/uptime-kuma (si problème lors du déploiement aller voir *Annexe en fin de document)



Dans la section "Network ports configuration", clique sur + publish a new network port :

- host : 3001
- container : 3001




DÉPLOIEMENT UPTIME KUMA (VIA PORTAINER)

3. Configuration Avancée (Volumes et Redémarrage)

Ne clique pas encore sur "Deploy" ! Descends tout en bas de la page dans la section Advanced container settings.


Va dans l'onglet Volumes :

- Clique sur + map additional volume.
- Dans container, tape /app/data
- Clique sur le bouton Volume (pas Bind) et sélectionne uptimekuma_data dans le menu déroulant.



Va dans l'onglet Restart policy :


- Coche l'option Always (pour qu'il se lance tout seul au démarrage du serveur).



DÉPLOIEMENT UPTIME KUMA (VIA PORTAINER)


4. Déploiement et Accès

Remonte un peu et clique sur le bouton noir Deploy the container (juste sous les ports).




Patiente quelques secondes (le temps que Portainer télécharge l'image).


Ouvre un nouvel onglet dans ton navigateur web et accède à : [http://\[IP_DE_TON_SERVEUR_DOCKER\]:3001](http://[IP_DE_TON_SERVEUR_DOCKER]:3001)



Crée ton compte administrateur sur la page d'accueil. C'est prêt !



5. Interface Uptime Kuma (tableau de bord)



*ANNEXE

Ne pas hésiter à regarder manuellement en cas de soucis, pour une version en cliquant sur le bouton Search.
Normalement avec la balise louislam/uptime-karma:latest Docker télécharge la bonne version.

