Lab: 安裝 SLES 12

點選 安裝 (F2 選取要安裝的語系) --> 勾選(我同意授權條款) --> 下一步

點選 跳過註冊 -- > 下一步 -- > 點選 是 -- > 下一步 (不需安裝附加產品)

點選 進階磁碟分割程式

展開系統檢視 -- > linux -- > 硬碟 -- > sda

刪除 /dev/sda1 以外的分割區(逐一點選,點選刪除)

點選 新增 -- > 點選 主分割區 -- > 下一步

自訂大小 設定為 20GB -- > 下一步

角色選取 作業系統 -- > 下一步

維持預設 檔案系統: Btrs 掛接點 / --> 下一步

確認分割區 --> 點選 新增 --> 點選 主分割區 --> 下一步

自訂大小 設定為 1GB -- > 下一步

角色選取 資料與ISV 應用程式 -- > 下一步

維持預設 檔案系統: XFS 掛接點 /home --> 下一步

確認分割區 -- > 點選 新增 -- > 點選 延伸分割區 -- > 下一步

自訂大小 設定為 最大大小 -- > 完成

確認分割區 --> 點選 接受 --> 點選 是 接受設定

確認分割區 -- > 點選 下一步

#### 整理如下

分割區類型	掛載點	檔案系統	大小
主要	swap	swap	+2GB
主要	1	Btrf	+20GB
主要	/home	XFS	+1GB
延伸			全部

確認時區 -- > 點選 下一步

請建立使用者 max 密碼為 sles12 -- > 勾選 將此密碼做為系統管理員的密碼 -- > 下一步 -- > 點選 是 ( 接受字典密碼 )

點選停用防火牆 --> 點選安裝

點選 安裝 並確認開始安裝

#### Optional Lab: 新增輸入法

### 新增英文輸入法

點選 應用程式 -- > 系統工具 -- > 設定值



#### 點選 地區和語言



#### 點選 + 按鈕 新增輸入法



## 點選 英語(美國)



# 點選 英語(美式)



點選 加入 完成新增輸入法, 之後使用 Windows Key (Super Key) + 空白鍵 切換即可

