PROJET SH- PROJET SH-ONE

MISE EN PLACE DE L'ERP SAP

SONATRACH

MANUEL D'UTILISATEUR

Domaine : Gestion des Demandes Accès Urgentes (EAM)

- Demandeur -

Module: GRC

Table des matières

INFORMATIONS GENERALES **4**

INTRODUCTION **5**

CREATION DES DEMANDES D'ACCES D'URGENCE **7**

1. Processus des demandes d'accès d'urgence 7
2. Accès au système GP1 8
3. Etapes de soumission des demandes d'accès d'urgence 8
4. Accès utilisateur avec FFID 10

INFORMATIONS GENERALES

Gestion Documentaire	
Système	**GRC – 12.0**
Domaine	**Gestion des demandes accès urgentes**
Module	**GRC**

INTRODUCTION

Le présent manuel a pour objectif de présenter et détailler les étapes de création des demandes d'accès d'urgences via GRC pour les demandeurs d'accès. Il englobe les points suivants :

- Présenter le processus des demandes d'accès d'urgence
- Détailler les étapes de création des demandes d'accès d'urgence par les demandeurs
- Détailler les étapes d'accès de l'utilisateur avec FFID

Création des demandes d'accès d'urgence


1. Processus des demandes d'accès d'urgence

La demande de type FireFighter va être créée par les KU ou les consultants afin de demander un accès urgent au système de production en précisant les actions a effectuées.

Cet accès sera autorisé pour une seule journée après la validation de la demande.

Après la création de la demande ; cette dernière va passer par deux niveaux de validation (FFID Owner et l'équipe sécurité) et cela revient au niveau de criticité de cet accès

Cet accès sera contrôlé par le contrôleur du FFID afin de suivre les actions effectuées par l'utilisateur.



Les acteurs de ce type de demandes sont :

- **Demandeur FireFighter** : Il s'agit de toute personne qui demandera l'accès urgent FFID (pour elle-même ou pour d'autres). Le demandeur devra fournir les informations clés suivantes dans la demande d'accès comme suit :
  - Raison de la demande d'accès dans la description.
  - Transactions qui devraient être utilisées en accédant avec FFID

- **Validateur FireFighter** : Chaque FFID possède leurs propriétaires dans le système. Il est de leur responsabilité de bien comprendre le niveau d'accès accordé par les FFID. Dans le cadre de leurs responsabilités, ils sont appelés à :

  - Examiner et approuver toutes les demandes d'accès d'urgence créées par les demandeurs.

- Déterminer s'il est approprié que le demandeur reçoive l'accès aux FFID demandés.

- **Contrôleur** : Les contrôleurs sont définis pour chaque FFID dans le système. Dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles, ils sont amenés à :

  - Surveiller et examiner les journaux des activités effectuées à l'aide des identifiants Firefighter.
  - L'approbation de la demande d'examen du journal Firefighter est effectuée dans un jour après la génération de la demande.

Ce document détaille les étapes de création des demandes d'accès urgent ainsi que les étapes d'accès utilisateur avec FFID (encadré en rouge)


2. Accès au système GP1




La première étape consiste à accéder au système GRC depuis votre navigateur en cliquant sur le lien :


https://grcapprdv03.corp.sonatrach.dz:44302/nwbc/

Le système est accessible seulement à travers le réseau local de SONATRACH

3. Etapes de soumission des demandes d'accès d'urgence


Création d'une demande d'accès urgent		
N	**Action**	
1	Dans l'onglet « **My Home** », cliquez sur « **Demande Accès** » dans la section « **Mon profil** »	
2	Commencez par remplir le détail de la demande -Choisissez le type de la demande « **Accès**	



	FireFighter » -Ajoutez l'utilisateur	
3	Dans la section « **Motif de la demande** », remplissez la description de la demande en précisant les transactions qui devront être utilisées avec cet accès FFID	
4	Dans la section « **Accès Utilisateur** », cliquez sur le bouton « **Ajouter** » et sélectionnez « **ID Firefighter** »	
5	Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionné le FFID adéquat et cliquez sur la flèche Ensuite, cliquez sur « **OK** » afin d'ajouter le FFID sélectionné à la demande.	
6	Dans la fenêtre « **Demande d'accès** », cliquez sur l'onglet « **Pièces jointes** ». Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Choisissez la pièce jointe (mail, doc , …) et cliquez sur « **Ok** ».	

7	Après le renseignement de la demande, cliquez sur le bouton « **Envoyer** ».	

4. Accès utilisateur avec FFID

Après l'approbation de la demande, vous pouvez accéder au système pour compléter votre travail en utilisant le FFID attribué.

Suivi des demandes		
1	Connectez-vous au SAP logon et exécutez transaction **/n/GRCPI/GRIA_EAM**	
2	Vous pouvez voir la liste de tous les identifiants Firefighter IDs disponibles auxquels vous avez accès répertoriés dans Firefighter cockpit Lorsque votre FFID est **disponible**, cliquez sur le bouton « **Connexion** »	

3	Sélectionnez le **code de motif** approprié dans la liste déroulante et entrez une description pour ce motif. Dans la section « **Entrer les actions dont vous anticipez l'exécution** », énumérez l'utilisation prévue et toutes les transactions que vous avez l'intention d'utiliser. Cliquez sur le bouton de validation.	
4	Cliquez sur le bouton « **Lancer SAP Easy Access** », vous serez connecté au système cible dans une nouvelle fenêtre pour effectuer une activité d'urgence avec votre FFID. Dès que vous vous connectez, commencez l'exécution des différentes transactions.	
5	Si vous utilisez des transactions supplémentaires dans la session Firefighter par rapport à ce qui était prévu, revenez au cockpit Firefighter et documentez-les à l'aide du bouton « **Activité supplémentaire** ».	

6	Après avoir terminer vos actions prévues, il faut se déconnecter afin de libérer le FFID	