
مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران
معرفی سرویس DDNS <b>و نحوه ی تنظیمات آ</b> ن
www.aeciran.com

DDNS، سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic (پویا) از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop به سیستم های یکدیگر وصل شوند. ممکن است شما احتیاج داشته باشید تا هر روز از طریق اینترنت برای استفاده از سرویسی روی سیستم خاصی Remote کنید. اما چون IP آن سیستم Dynamic است و هر روز در حال عوض شدن است، دائما با هر بار اتصال به اینترنت، باید از IP تازه تخصیص داده شده اطلاع پیدا کنید و برای برقراری ارتباط، آن را وارد نمایید. با سرویس رایگان DDNS احتیاجی نیست تا شما Dynamic IP خود را از طریق سرویس دهنده ی اینترنت خود (ISP) و البته با پرداخت هزینه ی ماهیانه، تبدیل به Static IP نمایید تا هنگام برقراری ارتباط از راه دورکاربران همیشه از طریق یک IP ثابت به سیستم متصل شوند. با استفاده از HostName ای که به شما تعلق می گیرد، می توان به سیستم شما متصل شد و از برنامه های کاربردی و سایر نرم افزارهای موجود در سیستم شما استفاده کرد و یا مشکلات سیستم شما را بررسی و رفع کرد.

در این مقاله به صورت گام به گام ، چگونگی ایجاد کاربری رایگان و نحوه ی تنظیم آن روی مودم شما آموزش داده می شود.


۱. وارد سایت www.no-ip.com شوید. در بخش Personal Use روی گزینه ی Get Started کلیک نمایید.



۲. در بخش no-ip free، روی !Sign Up now کلیک نمایید.




- Treate your No-IP account براى شما باز مى شود.
- دربخش UserName، نام کاربری برای خود انتخاب نمایید. نام کاربری باید بین ۶ تا ۱۵ حرف و فقط شامل حروف a-z و ۰-9 و – (dash) و (أندر لاين) باشد.
- در بخش Password، رمز عبوری با طول ۶ کاراکتر را برای خود انتخاب نمایید. بهتر است رمز عبور پیچیده ( شامل اعداد، حروف بزرگ و کوچک) باشد.
  - در بخش Confirm Password، رمز عبور خود را دوباره وارد نمایید.
- در بخش E-mail، يست الكترونيكي خود را وارد نماييد. تاييد هويت شما و اطلاعيه ها با اين يست الكترونيكي انجام خواهد شد. در بخش HostName، نام مجازی مورد نظر خود را وارد نمایید. می توانید تیک Create MyHostName Later را بزنید و بعدا برای خود HostName انتخاب نمایید. این نام، نامی است که هنگام اتصال به PC شما، در بخش Hostname or ip address باید نو شته شو د.
  - در حالت رایگان شما می توانید مورد hostname تعریف کنید. MMM Se
    - در انتها تیک SignUp را بزنید.




4. حال به شما پیام می دهد که ایمیلی به همان پست الکترونیکی که هنگام ثبت نام وارد نموده اید، جهت تایید هویت شما ارسال خواهد شد.

۶.



4. میل خود را چک نمایید و روی لینکی که برای شما ارسال شده است، کلیک نمایید تا کاربری شما فعال شود.این لینک شما را به صفحه ی www.no-ip.com متصل میکند.



۷. بعد از تایید اطلاعات کاربری خود، از بالای صفحه، Sign In را بزنید تا به کاربری خود وارد شوید.

www.aeciran.com



۸. وقتی برای اولین بار Log In می شوید، از شما می خواهد که نام و نام خانوادگی خود و یک سوال محرمانه همراه با جواب را وارد نمایید.



۹. در صفحه ی پیش رو، گزینه ی Add Domain را انتخاب نمایید.


# مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران



۱۰. یک نام مجازی برای Host خود انتخاب نمایید. پسوند آن را از بین پسوند های موجود، no-ip.org انتخاب نمایید.

IP Address ای که در حال حاضر به سیستم شما اختصاص داده شده است، به صورت اتوماتیک نوشته می شود.بقیه تنظیمات به حالت پیش فرض بمانند.


در آخر Add Host را بزنید.




۱۱. در صورت ایجاد وتکراری نبودن نام انتخاب شده، صفحه ی زیر به شما نشان داده می شود.در صورتی کهنام ایجاد شده قبلا در سرور موجود بود، خطای تکراری بودن نام را می دهد. در این حالت نام دیگری به عنوان نام مجازی برای هاست خود انتخاب نمایید.




۱۲. حالاً از سیستم خود Host ایجاد شده را ping نمایید.CommandPrompt را باز نمایید و نام Host خود را وارد نمایید.



۱۳. حال نوبت تنظیم کانفیگ مودم شماست. مرورگر اینترنت خود را باز کنید و در آدرس IP ،URL ی کانفیگ مودم خود را وارد نمایید که معمولا 192.168.1.1 و پسورد آن "admin" است، مگر آنکه قبلا تغییری در کانفیگ مودم ایجاد کرده باشید. در این مقاله نحوه ی کانفیگ درمودم TP-Link آورده شده است. اما به هر حال کانفیگ تمام مودم ها تقریبا مشابه است.



۱۴. وارد تب Access Management شوید و گزینه ی DDNS را انتخاب نمایید.



نیک Dynamic DNS را روی Active قرار دهید و service provider را /http://www.no-ip.com انتخاب نمایید.چون پشتیبان سرویس شما و جایی که شما در حال سرویس گرفتن برای تبدیل Dynamic IP خود به Static هستید، مستد، است، این گزینه را انتخاب نمایید.



۱۵. تنظیمات شما به پایان رسید. از این به بعد با این Dynamic IP کاربران شما می توانند به سیستم شما حتی با عوض شدن IP اما از طریق Hostname مجازی که ساخته اید،Remote کنند.

#### نحوه ی عملکرد DDNS

