



Veículos Monitorados



Vigência dos Alertas

Vigência dos Alertas

A **Vigência dos Alertas** permite definir um **prazo de expiração** para os veículos monitorados. Ao configurar um prazo no Tipo de Ocorrência, o sistema calcula automaticamente a data limite para cada veículo cadastrado. Após esse período, o veículo deixa de gerar alertas — sem necessidade de desativação manual.

! NOVO RECURSO

Disponível a partir da versão com as melhorias **AxCross — Vigência dos Alertas**. Inclui campo **Prazo de Expiração (dias)** no Tipo de Ocorrência e controle de vigência na lista de Veículos Monitorados.

Conceitos Fundamentais

Conceito	Descrição
Habilitado	Controle manual do usuário. Não é alterado automaticamente por nenhum processo.
Vigência	Controle de expiração baseado no prazo do Tipo de Ocorrência. Independente do campo Habilitado.
Alerta	Gerado somente se o veículo estiver habilitado E dentro da vigência .

Status da Vigência



AxionIA

Status	Condição	Cor
Ativo	Habilitado e dentro do prazo (ou sem expiração)	 Verde
Expira em Xhoras / Xdias	Habilitado e expirando em breve	 Amarelo
Expirado	Habilitado, mas prazo já venceu	 Vermelho
Desativado	Habilitado = Não (independente da data)	 Amarelo

Passo 1 — Configurar o Tipo de Ocorrência

O prazo de vigência é definido diretamente no **Tipo de Ocorrência**. Todos os veículos vinculados a esse tipo herdam automaticamente o prazo.

Para acessar: **Veículos Monitorados** → **Tipos de Ocorrências**.

![Tipo de Ocorrência](../img/Tipo de Ocorrência.png)

Campos do Tipo de Ocorrência

Campo	Obrigatório	Descrição
Código	Sim	Identificador único do tipo
Nome	Sim	Nome descritivo da ocorrência

Campo	Obrigatório	Descrição
Cor	Sim	Cor de identificação visual nos alertas
Emitir Alerta Sonoro	Não	Dispara sinal sonoro ao gerar alerta
Prazo de Expiração (dias)	Não	Número de dias para expirar os veículos deste tipo. Deixe vazio para vigência ilimitada.

Como configurar o prazo

1. No menu lateral, acesse **Veículos Monitorados** → **Tipos de Ocorrências**
2. Clique no ícone de edição  do tipo desejado (ou clique em + **NOVO** para criar)
3. No campo **Prazo de Expiração (dias)**, informe a quantidade de dias (ex.:)
4. Clique em **Salvar**



EXEMPLOS DE PRAZO

- **30 dias** — veículo expira 30 dias após o cadastro
- **90 dias** — vigência trimestral
- **365 dias** — vigência anual
- **Vazio** — sem prazo, nunca expira automaticamente

Passo 2 — Cadastrar Veículo com Vigência

Ao cadastrar um veículo monitorado vinculado a um tipo com prazo, a **Data de Expiração** é calculada automaticamente.

![Novo Veículo Monitorado](../img/Novo Veículo Monitorado.png)

Campos relacionados à vigência

Campo	Descrição
Tipo de Ocorrência	Define o prazo herdado automaticamente
Habilitado	Ativa ou desativa manualmente o monitoramento
Data de Expiração	Calculada automaticamente pelo prazo do tipo. Pode ser informada manualmente para um prazo diferente.

Visualizando a Vigência na Lista

A lista de Veículos Monitorados exibe colunas dedicadas ao controle de vigência:

Coluna	Descrição
Habilitado	Ícone ✓ (ativo) ou ✗ (inativo) — controle manual
Vigência	Badge colorido com o status atual
Expira em	Data e hora de expiração no formato <code>dd/MM/yyyy HH:mm</code> ou <code>-</code> se sem prazo

Atualização em Bloco — Alterar Prazo do Tipo

Quando o **Prazo de Expiração** de um Tipo de Ocorrência é alterado, o sistema atualiza automaticamente **todos os veículos vinculados** àquele tipo — sem

necessidade de editar cada veículo individualmente.

ATENÇÃO

A atualização em bloco é **imediata e afeta todos os veículos** do tipo. Durante o salvamento, uma mensagem de carregamento confirma que o processo está em andamento.

Cenários de atualização em bloco

Alteração no tipo	Resultado nos veículos
Prazo removido (ex.: 20 dias → vazio)	Data de Expiração = sem prazo para todos
Prazo alterado (ex.: 20 → 30 dias)	Data de Expiração = hoje + 30 dias para todos. O valor 20 dias é o prazo anterior cadastrado no Tipo de Ocorrência; o valor 30 dias é o novo prazo informado. O sistema sempre valida pela data de expiração registrada no veículo monitorado.
Prazo adicionado (ex.: vazio → 20 dias)	Data de Expiração = hoje + 20 dias para todos
Prazo não alterado	Nenhuma modificação nos veículos

Como realizar a atualização em bloco

1. Acesse **Veículos Monitorados** → **Tipos de Ocorrências**
2. Edite o tipo desejado

3. Altere o campo **Prazo de Expiração (dias)**
4. Clique em **Salvar**
5. Aguarde a mensagem *"Atualizando vigência dos veículos monitorados vinculados..."*

Após a conclusão, todos os veículos do tipo terão a data de expiração recalculada.

Sino de Vigência — Monitoramento de Expirações

A **toolbar do AxCross** exibe um ícone de sino 🔔 com badge de contagem mostrando veículos que expiram nas próximas **24 horas** ou já **expirados**.

Como funciona

- O sino exibe uma bolinha de notificação quando há veículos próximos de expirar ou já expirados
- Clique no sino para abrir o painel de vigência
- A lista é paginada em **10 itens por página** com botão **"Ver mais"**
- O painel atualiza automaticamente a **cada 5 minutos**

Itens exibidos no sino

Item	Badge	Descrição
Veículo expirando em breve	Xh (horas restantes)	Expira nas próximas 24 horas
Veículo expirado	Expirado (vermelho)	Prazo já vencido, mas ainda habilitado

Rodapé do painel

O rodapé exibe um resumo: "**X expirando · Y expirado(s)**"

Ação ao clicar em um item

Clicar em qualquer veículo no painel abre diretamente o formulário de edição, permitindo renovar a Data de Expiração ou desativar o veículo.

Geração de Alertas — Regras de Vigência

O sistema verifica **duas condições obrigatórias** antes de gerar qualquer alerta para um veículo monitorado:

Gera alerta se:

- ✓ Habilitado = Sim
- ✓ Data de Expiração = sem prazo OU Data de Expiração > agora

Situação do veículo	Gera alerta?
Habilitado + dentro da vigência	✓ Sim
Habilitado + expirado	✗ Não
Desabilitado + dentro da vigência	✗ Não
Desabilitado + expirado	✗ Não
Habilitado + sem prazo (null)	✓ Sim

❗ **CONTROLE INDEPENDENTE**

O campo **Habilitado** nunca é alterado automaticamente pela vigência. São controles independentes — o sistema apenas ignora veículos expirados na geração de alertas, sem desativá-los.

Importação em Lote com Vigência

Ao importar veículos via arquivo `.txt`, a data de expiração é calculada automaticamente se o tipo de ocorrência tiver prazo configurado.

- Veículos importados recebem `Expira = hoje + prazo do tipo`
- O campo `Habilitado` é marcado como `Sim` por padrão
- Após a importação, é possível editar individualmente cada veículo para ajustar a data

Perguntas Frequentes

O veículo expirado é desativado automaticamente? Não. O campo **Habilitado** é exclusivamente de controle manual. O veículo expirado continua como "Habilitado = Sim" no banco, mas **não gera alertas**. Para desativá-lo definitivamente, edite o veículo manualmente.

Posso definir uma data de expiração diferente do padrão do tipo? Sim. Ao cadastrar ou editar um veículo, informe manualmente o campo **Data de Expiração**. O valor informado prevalece sobre o prazo automático do tipo de ocorrência.

O que acontece se eu remover o prazo do tipo de ocorrência? Todos os veículos vinculados terão a data de expiração removida (`sem prazo`). Eles nunca expirarão automaticamente e deixam de aparecer no sino de vigência.

O sino mostra veículos desabilitados? Não. O sino de vigência exibe apenas veículos **habilitados** que estejam expirando nas próximas 24 horas ou já expirados.

