## モジュール外部仕様書

## カウンタモジュール

システム名: テキスト・フォーマッタ モージュール名: カウンタモジュール

作成年月日: 2017年6月29日

作成者:早乙女献自

最終更新: 2017 年 6 月 29 日

Version:1.0

## 概要:

カウンタモジュールは出力モジュールから呼び出される.

カウンタモジュールは行番号モジュール, 改ページモジュール, 改行モジュール, タブモジュールを呼び出す. 機能・処理:

現在出力を行っているページにおける行数,及び文字数を保持する。出力モジュールからは 1 文字ずつ受け取り,そのまま出力を行うと半角で MOJIMAX 文字を越える場合は改行モジュールの関数 line を呼び出す。また,タブが入力された場合タブモジュールの関数 tab を呼び出す。更に,ユーザからの入力による改行が入る場合,行番号モジュールの関数 linehead を呼び出す。但し,改行モジュール呼び出し時,及び行番号モジュール呼び出し時に改行すると LINEMAX 行を越える場合は先に改ページモジュールの関数 page を呼び出す。また,ユーザから改ページを指定された場合は改ページモジュールの関数 page を呼び出し,行番号モジュールの関数 linehead を呼び出す。カウンタモジュールの処理が終了したらそのまま終了する。

## インタフェース:

void count(char moji)

入力と出力:

次に出力したい1文字が入力される.

出力する必要の有無を出力する.

前提:

なし.

エラー処理:

なし.

内部構造:

- ・大域変数 (型,名前,初期値)
- ・静的変数 (型,名前,初期値)

 ${\rm int\ mojinum\ 0}$ 

int linenum 1

・列挙定数:

LINEMAX 60

MOJIMAX~85

- ・ヘッダファイル (ファイル名,構成要素)
  - count.h

関数 linehead , line , page 及び tab のプロトタイプ宣言を含む.

- txtfmt.h

列挙定数 LINEMAX, MOJIMAX の定義を含む.

Caller:

行番号モジュール, 改ページモジュール, 改行モジュール, タブモジュール

Callee:

出力モジュール

コメント:

特になし.