

箕面ハイキングマップ 日英対比表

バージョン: 2026.09 最終更新日: 2026年9月28日

1. この文書について

画面に出る文言の日本語と英語を並べた一覧。翻訳の抜けや、日英で食い違う言い回しを見つけるための参照用で、**文言の正本はソースの側**にある。直すときはソースを直し、本書は作り直す（本書を直しても画面は変わらない）。

区分	正本	本書の該当箇所
UI文言	<code>public/i18n.js</code> の <code>DICT</code>	2章
ご利用の注意とよくある質問	<code>public/faq-text.js</code>	3章
上記2つの見出し等	<code>public/faq.js</code> （直書き）	3.3

- 英語が無い項目は日本語のまま表示される（`t()` / `faq.js` の `pick()` のフォールバック）。→ [5章](#)
- 意図して翻訳しない項目（「設定・情報/Settings & Info」、クレジットの担当など）は [4章](#)。
- ホーム画面に追加したときのアプリ名は `i18n.js` ではなく、**スマホ本体の言語**で決める（日本語: 箕面ハイキング / それ以外: `Minoh Hiking`。正本は `public/manifest.webmanifest` / `public/manifest-en.webmanifest` と `public/index.html` の `apple-mobile-web-app-title`）。アプリ内の言語設定には従わない（機能仕様書 12.2）。
- 文中の `{...}` は値の差し込み位置（例: `{points}` は記録地点数）。改行は `<br>` で示す。
- 章立てと並び順は `i18n.js` の節（`// ----- oo -----`）に合わせている。
- 英語の大文字・小文字と綴り:
 - 画面上の名前（ボタン・トグル・項目名・見出し・マーカー種別名）は各語の頭を大文字にする（例: Stop Recording）。`a` / `an` / `the` / `and` / `or` / `to` / `of` / `in` / `on` / `for` などの短い語は、先頭以外は小文字のまま（例: Back to Start Screen）。
 - 文章（メッセージ・確認・説明・注記・状態を表す値・読み上げ専用の `aria-label`）は文頭だけ大文字にする（例: Track recording started）。
 - 文中で画面上の名前を引用するときは、画面の表記どおりにする（例: Turn on "Record Track"）。
 - 綴りはアメリカ式にそろえる（`color` / `centered` / `meters`）。

2. UI文言（i18n.js）

2.1 共通

全 5 件

キー	日本語	English
<code>app.title</code>	箕面ハイキング	Minoh Hiking
<code>common.close</code>	閉じる	Close

キー	日本語	English
<code>common.cancel</code>	キャンセル	Cancel
<code>common.clear</code>	クリア	Clear
<code>common.unknown</code>	不明	Unknown

2.2 ホーム画面

全 3 件

キー	日本語	English
<code>home.ariaMainMenu</code>	メインメニュー	Main menu
<code>home.showMap</code>	ハイキングマップ表示	Show Hiking Map
<code>home.qr</code>	QR	QR

2.3 マップ画面

全 9 件

キー	日本語	English
<code>map.ariaMap</code>	箕面エリア地理院地図	GSI map of the Minoh area
<code>map.ariaLayers</code>	表示設定	Display settings
<code>map.toggleClock</code>	時刻を表示	Show Clock
<code>map.toggleZoomLevel</code>	ズームレベルを表示	Show Zoom Level
<code>map.toggleCurrentMarker</code>	現在地点をマーカー表示	Show Current Location Marker
<code>map.showCurrentSpot</code>	現在地点表示	Show Current Location
<code>map.toggleCenterCurrent</code>	現在地点は中央に表示	Keep Current Location Centered
<code>map.toggleTrackRecording</code>	移動経路を記録	Record Track
<code>map.backToHome</code>	起動時の画面に戻る	Back to Start Screen

2.4 移動記録

全 39 件

キー	日本語	English
<code>track.start</code>	記録開始	Start Recording
<code>track.stop</code>	記録停止	Stop Recording
<code>track.export</code>	出力	Export
<code>track.import</code>	読み込み	Import

キー	日本語	English
<code>track.importWhileRecording</code>	記録中は読み込みできません。記録を停止してください	Cannot import while recording. Stop recording first.
<code>track.existingTitleRecord</code>	移動記録の開始	Start Recording
<code>track.existingTitleImport</code>	移動経路の読み込み	Import Track
<code>track.existingMessage</code>	表示中の移動経路が {routes} 本あります。表示中の経路をクリアするか、新しい経路として追加するかを選んでください。	Routes currently on the map: {routes}. Choose whether to clear them, or keep them and add a new route.
<code>track.existingClearRecord</code>	クリアして記録開始	Clear and Start Recording
<code>track.existingAppendRecord</code>	追加して記録開始	Add a Route and Start Recording
<code>track.existingClearImport</code>	クリアして読み込み	Clear and Import
<code>track.existingAppendImport</code>	追加して読み込み	Add and Import
<code>track.importNoPoints</code>	移動経路が見つかりませんでした (GPXに trkpt がありません)	No track points (trkpt) found in the GPX file
<code>track.importInvalidXml</code>	GPXファイルとして解析できません	The file could not be parsed as GPX
<code>track.imported</code>	{name} を読み込みました({count}地点)	Imported {name} ({count} points)
<code>track.importedMulti</code>	{name} を読み込みました({routes}経路 / {count}地点)	Imported {name} ({routes} routes / {count} points)
<code>track.importFailed</code>	読み込みに失敗しました: {message}	Import failed: {message}
<code>track.exportTitle</code>	移動経路の出力(GPX)	Export Track (GPX)
<code>track.exportFilename</code>	ファイル名	File Name
<code>track.nothingToExport</code>	出力する移動経路がありません	No recorded track to export
<code>track.exportNeedName</code>	ファイル名を入力してください	Enter the file name
<code>track.exported</code>	移動経路を {name} に出力しました	Track exported to {name}
<code>track.ariaStats</code>	移動経路の統計	Track statistics
<code>track.statPoints</code>	地点数	Points
<code>track.statDistance</code>	移動距離	Distance
<code>track.routeIndex</code>	経路 {n}	Route {n}
<code>track.summary</code>	記録地点 {points} 点 / 移動距離 {km} km	Points {points} / Distance {km} km

キー	日本語	English
<code>track.started</code>	移動記録を開始しました	Track recording started
<code>track.finished</code>	移動記録を終了しました (<code>{summary}</code>)	Track recording finished (<code>{summary}</code>)
<code>track.finishedBy</code>	移動記録を終了しました <code>{by}</code>	Track recording finished [<code>{by}</code>] (<code>{summary}</code>)
<code>track.stopByButton</code>	記録停止ボタン(■)をタップ	Stop button (■) tapped
<code>track.stopByToggle</code>	「移動経路を記録」をオフ	"Record Track" switched off
<code>track.interrupted</code>	前回の移動記録は停止操作なしで 中断されました(アプリの再読み込み・終了など)	The previous track recording ended without a stop action (app reload or exit)
<code>track.nothingToClear</code>	クリアする移動経路がありません	No recorded track to clear
<code>track.clearConfirm</code>	表示中の移動経路をすべてクリアします。よろしいですか?	Clear all tracks currently shown on the map?
<code>track.stopConfirm</code>	移動経路の記録を停止します。よろしいですか?	Stop recording the track?
<code>track.cleared</code>	移動経路をクリアしました	Track cleared
<code>track.restored</code>	保存済みの移動経路を表示しました(<code>{summary}</code>)	Showed the saved track (<code>{summary}</code>)
<code>track.wakeLockUnavailable</code>	この端末では記録中の画面消灯を 止められません。画面が消えると記録が途切れることがあります	This device cannot keep the screen on while recording. Recording may pause when the screen turns off

2.5 位置情報

全 2 件

キー	日本語	English
<code>geo.notSupported</code>	この端末は位置情報に対応していません	This device does not support geolocation
<code>geo.fetchFailed</code>	位置情報の取得に失敗: <code>{message}</code>	Failed to get location: <code>{message}</code>

2.6 更新バナー

全 5 件

キー	日本語	English
<code>banner.tilesUpdated</code>	タイル情報が更新されました ({version})。新しい範囲のオフライン地図をダウンロードできます。	Map tile data has been updated ({version}). You can download offline maps for the new area.
<code>banner.updateDiff</code>	差分のみ更新	Update Changes Only
<code>banner.updateAll</code>	すべて更新	Update All
<code>banner.later</code>	後で	Later
<code>banner.ariaClose</code>	バナーを閉じる	Close banner

2.7 地図データのダウンロード(モーダル + tiles.js)

全 39 件

キー	日本語	English
<code>download.title</code>	地図データのダウンロード	Download Map Data
<code>download.subtitle</code>	電波が届かない場所でも地図を表示（オフライン対応）できるよう、地図データを端末に保存します。	Saves map data on your device so the map can be shown where there is no signal (offline support).
<code>download.versionLabel</code>	端末の地図データ ⇒ 配信中の最新	On Device ⇒ Latest Available
<code>download.notDownloaded</code>	未ダウンロード	Not downloaded
<code>download.versionUpToDate</code>	{version}（最新）	{version} (latest)
<code>download.size</code>	サイズ：約{size}MB	Size: approx. {size} MB
<code>download.sizeWithDelta</code>	サイズ：約{size}MB（更新分 約{delta}MB）	Size: approx. {size} MB (update approx. {delta} MB)
<code>download.sizeNoDelta</code>	サイズ：約{size}MB（更新分 なし）	Size: approx. {size} MB (no update needed)
<code>download.includeDetail</code>	詳細地図データ(Z=18)を含む	Include Detailed Map Data (Z=18)
<code>download.startBtn</code>	ダウンロード	Download
<code>download.manifestLoadFailed</code>	マニフェスト読み込み失敗: {message}	Failed to load manifest: {message}
<code>download.noLayers</code>	マニフェストにレイヤー情報がありません	The manifest has no layer information
<code>download.noTargets</code>	ダウンロード対象がありません	Nothing to download

キー	日本語	English
<code>download.started</code>	ダウンロード開始: {n} タイル	Download started: {n} tiles
<code>download.progress</code>	ダウンロード中... {completed} / {total}	Downloading... {completed} / {total}
<code>download.abortedStatus</code>	中断しました ({completed}/{total} 完了, 失敗 {failed})	Interrupted ({completed}/{total} done, {failed} failed)
<code>download.abortedLog</code>	地図データのダウンロード を中断しました ({completed}/{total})	Map data download interrupted ({completed}/{total})
<code>download.doneWithFailures</code>	完了(失敗 {failed} 件あり)	Finished ({failed} failed)
<code>download.doneWithFailuresLog</code>	地図データのダウンロード 完了(失敗 {failed} 件あり)	Map data download finished ({failed} failed)
<code>download.done</code>	ダウンロード完了	Download finished
<code>download.doneLog</code>	地図データのダウンロード が完了しました	Map data download completed
<code>download.cacheReadFailed</code>	キャッシュ参照失敗: {message}	Failed to read cache: {message}
<code>download.upToDate</code>	追加でダウンロードするタイルはありません。バージョンを更新しました	No additional tiles to download. Version updated
<code>download.upToDateLog</code>	地図データは最新の状態で す(バージョンを更新)	Map data is up to date (version updated)
<code>download.diffLabel</code>	差分更新	differential update
<code>download.allLabel</code>	全部更新	full update
<code>download.updateStarted</code>	{label}開始: {n} タイル	Starting {label}: {n} tiles
<code>download.updateAbortedLog</code>	地図データの{label}を中断 しました ({completed}/{total})	Map data {label} interrupted ({completed}/{total})
<code>download.updateDoneWithFailures</code>	{label}完了(失敗 {failed} 件 あり)	Finished {label} ({failed} failed)
<code>download.updateDoneWithFailuresLog</code>	地図データの{label}完了(失敗 {failed} 件あり)	Finished map data {label} ({failed} failed)
<code>download.updateDone</code>	{label}が完了しました	Finished {label}

キー	日本語	English
<code>download.updateDoneLog</code>	地図データの{label}が完了しました	Finished map data {label}
<code>download.noVersion</code>	マニフェストの version が不明なため開始できません	Cannot start: manifest version is unknown
<code>download.offlineWarning</code>	ネットワーク切断: ダウンロードが失敗する可能性があります	Network disconnected: the download may fail
<code>download.cannotClearWhileDownloading</code>	ダウンロード中は削除できません	Cannot clear while downloading
<code>download.clearConfirm</code>	キャッシュ済みのタイルを全て削除します。よろしいですか?	Delete all cached tiles?
<code>download.cleared</code>	キャッシュを削除しました	Cache cleared
<code>download.persistGranted</code>	保存した地図データを、端末の空き容量が少なくなっても消されない設定にしました	Saved map data will now be kept even when device storage runs low
<code>download.clearFailed</code>	削除失敗: {message}	Failed to delete: {message}

2.8 設定・情報/Settings & Info モーダル

全 27 件

キー	日本語	English
<code>info.versionInfo</code>	バージョン情報	Version Information
<code>info.appVersion</code>	アプリバージョン:	App Version:
<code>info.mapVersion</code>	国土地理院地図タイル:	GSI Map Tiles:
<code>info.mapVersionNote</code>	(ダウンロード対象の地図指定)	(Map tiles targeted for download)
<code>info.mapdataVersion</code>	ハイキングマップ:	Hiking Map:
<code>info.mapdataVersionNote</code>	(緊急ポイント等を含む)	(Includes emergency points, etc.)
<code>info.closuresVersion</code>	通行止め・通行困難地点:	Closed & Difficult Points:
<code>info.ariaDataCounts</code>	データ件数	Data counts
<code>info.countPoints</code>	ポイント	Points
<code>info.countRoutes</code>	ルート	Routes
<code>info.countSpots</code>	スポット	Spots

キー	日本語	English
<code>info.countClosures</code>	通行止め	Closures
<code>info.showMessages</code>	メッセージ履歴の表示	Show Message History
<code>info.showFaq</code>	ご利用の注意とよくある質問	Notes and FAQ
<code>info.ariaClearMessages</code>	履歴を消去	Clear History
<code>info.noMessages</code>	履歴はありません。	No messages.
<code>info.about</code>	このアプリについて	About This App
<code>info.appName</code>	アプリ名：	App Name:
<code>info.appNameValue</code>	箕面の森ハイキングマップ	Minoh Forest Hiking Map
<code>info.url</code>	URL：	URL:
<code>info.sourceCode</code>	ソースコード：	Source Code:
<code>info.credits</code>	クレジット：	Credits:
<code>info.creditsNote</code>	(各担当は、固有名詞を含むため翻訳対象外)	(Names are not translated as they include proper nouns)
<code>info.creditPlanning</code>	アプリの企画・開発：	Planning & Development:
<code>info.creditMapData</code>	ハイキングマップ情報：	Hiking Map Data:
<code>info.creditOversight</code>	プロジェクト統括：	Project Oversight:
<code>info.creditMapSource</code>	地図の出典：	Map Source:

2.9 QRコード(起動画面の「QR」)

全 4 件

キー	日本語	English
<code>qr.title</code>	QRコード	QR Code
<code>qr.subtitle</code>	カメラで読み取ると、いま開いているページを表示できます	Scan with a camera to open the page you are viewing
<code>qr.ariaImage</code>	QRコード	QR code
<code>qr.failed</code>	QRコードを作成できませんでした	Failed to create the QR code

2.10 使い方ガイド(起動画面の「使い方」・初回起動時の自動表示)

全 28 件

キー	日本語	English
<code>guide.title</code>	使い方	How to Use

キー	日本語	English
<code>guide.prev</code>	戻る	Back
<code>guide.next</code>	次へ	Next
<code>guide.finish</code>	終わり	Done
<code>guide.introTitle</code>	箕面ハイキングマップの使い方	Using the Minoh Hiking Map
<code>guide.introBody</code>	箕面エリアの地図に、緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め地点を重ねて表示し、現在地の確認と、歩いた経路の記録ができます。 課金なし、広告なし、システムへのデータ送信なしです。 画面の場所をひとつずつ光らせながら、ひと通り見ていきます。	This app shows emergency points, hiking routes, spots and closures on a map of the Minoh area, and lets you check where you are and record the route you walk. No charges, no ads, and no data sent to any server. We will go through the screens one place at a time.
<code>guide.showMapTitle</code>	ハイキングマップ表示	Show Hiking Map
<code>guide.showMapBody</code>	地図に緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め地点と、現在地を重ねて表示します。 この案内の後半では、実際にこの画面を開いて説明します。	Shows emergency points, hiking routes, spots, closures and your current location on the map. The second half of this guide opens that screen and explains it there.
<code>guide.downloadTitle</code>	地図データのダウンロード	Download Map Data
<code>guide.downloadBody</code>	山に入る前に地図データを保存しておく、電波が届かない場所でも地図を表示できます。 保存するのはZ=14~17で、サイズは約8.5MBです。 「クリア」を押すと、ダウンロードした地図データをすべて消します。	Save the map data before heading into the mountains so the map works with no signal. Z=14-17 is saved, about 8.5 MB. Press "Clear" to delete all downloaded map data.
<code>guide.settingsTitle</code>	設定・情報/Settings & Info	Settings & Info
<code>guide.settingsBody</code>	マーカーと言語の設定、ご利用の注意やバージョン情報などをまとめています。 「ご利用の注意とよくある質問」は、山に入る前にお読みください。 ボタン名が日英併記なのは、英語表示のままだでも日本語に戻せるようにするためです。	Marker and language settings, plus notes and FAQ, version information and more. Please read "Notes and FAQ" before you set off. The label is in both Japanese and English so you can always switch the language here.
<code>guide.howToTitle</code>	使い方	How to Use

キー	日本語	English
<code>guide.howToBody</code>	この案内は、いつでも「使い方」から見直せます。 「次へ」を押すと、ハイキングマップ表示に移って案内を続けます。	You can reopen this guide at any time from "How to Use". Press "Next" to move on to the hiking map and continue the guide.
<code>guide.mapOverlayTitle</code>	地図に表示される情報	What the Map Shows
<code>guide.mapOverlayBody</code>	緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め地点は常に表示されます(切り替えスイッチはありません)。 マーカーや線をタップすると、緊急ポイント番号・スポット名・通行止めの理由などが吹き出しで出ます。 赤い輪と斜線に歩く人(🚫)が通行止め、黄色のひし形に「!」が通行困難地点です。	Emergency points, hiking routes, spots and closures are always shown (there is no switch to hide them). Tap a marker or a line to see the emergency point number, the spot name, the reason for a closure and so on in a popup. A walking person in a red circle with a slash (🚫) shows a closed point, and a yellow diamond with "!" shows a point that is difficult to pass.
<code>guide.mapControlsTitle</code>	画面の右下	The Bottom Right of the Screen
<code>guide.mapControlsBody</code>	下から順に、国土地理院のクレジット・縮尺・ズームレベル・ズーム(+/-)・現在地点表示ボタンです。 現在地点表示ボタンを押すと、現在地が画面の中央に来るように地図が動き、薄い青色の円が3秒かけて小さくなって消えます。 初めて使うときは位置情報の利用許可を聞かれます。「許可」を選んでください。	From the bottom up: the GSI credit, the scale bar, the zoom level, the zoom buttons (+/-) and the show-current-location button. Pressing the show-current-location button moves the map so you are centered, and a pale blue circle shrinks over three seconds and disappears. The first time, you will be asked to allow access to your location. Please choose "Allow".
<code>guide.mapMenuTitle</code>	メニュー(≡)と現在地の表示	The Menu (≡) and Your Location
<code>guide.mapMenuBody</code>	右上のメニューボタン(≡)で表示設定パネルを開きます(地図をタップすると閉じます)。 「時刻を表示」はメニューボタンの左に、「ズームレベルを表示」は画面の右下に出ます。 「現在地点をマーカー表示」で現在地の青い丸を出し、「現在地点は中央に表示」で地図が現在地に追従します。いずれも初期設定はオンです。	The menu button (≡) at the top right opens the display settings panel (tap the map to close it). "Show Clock" appears left of the menu button, "Show Zoom Level" at the bottom right. "Show Current Location Marker" shows your blue dot, and "Keep Current Location Centered" makes the map follow you. All are on by default.

キー	日本語	English
	好きな場所を自由に見たいときは「現在地点は中央に表示」をオフにします。	Turn off "Keep Current Location Centered" to pan around freely.
<code>guide.mapTrackTitle</code>	移動経路の記録	Recording Your Track
<code>guide.mapTrackBody</code>	「移動経路を記録」をオンにする と≡の左に▶が出ます。▶で記録 を始め、■で止めます。起動時画 面に戻っても記録は続きます。 「読み込み」「出力」はGPXファ イル用、「クリア」は表示中の経路を 消します。	Turn on "Record Track" and ▶ appears left of ≡. Press ▶ to record and ■ to stop. Recording continues on the start screen. "Import" and "Export" handle GPX files; "Clear" removes all tracks.
<code>guide.mapFinishTitle</code>	マーカーの設定と、画面の戻り方	Marker Settings and Going Back
<code>guide.mapFinishBody</code>	「マーカーの設定」では、地図の 目印の色・形・大きさを種類ごと に変えられます。 「起動時の画面に戻る」で最初の 画面に戻ります。 「次へ」を押すと、起動時画面に 戻って最後のご案内をします。	In "Marker Settings" you can change the color, shape and size of each kind of marker on the map. "Back to Start Screen" returns you to the first screen. Press "Next" to return to the start screen for the last page.
<code>guide.qrTitle</code>	QR	QR
<code>guide.qrBody</code>	いま開いているページのQRコード を表示します。別の端末のカメラ で読み取ると、同じアプリをすぐ 開けます。 案内は以上です。この案内は、い つでも「使い方」から見直せま す。	Shows a QR code for the page you are on. Scan it with another device with a camera to open the same app right away. That is the whole tour. You can reopen this guide at any time from "How to Use".
<code>messages.clearConfirm</code>	メッセージ履歴を全て削除しま す。よろしいですか？	Delete all message history?
<code>startup.versionCheck</code>	起動時のバージョン確認: 地図 {map} / アプリ {app}	Startup version check: map {map} / app {app}

2.11 アプリ・地図タイルの更新確認(update.js)

全 3 件

キー	日本語	English
<code>update.appConfirm</code>	新しいバージョンのアプリが利用 可能です。 現在: {cached} 最新: {latest}	A new version of the app is available. Current: {cached} Latest: {latest}

キー	日本語	English
	アプリを再読み込みして、最新の状態に更新しますか？ アプリには更新された、ハイキングルートを含みます。 ダウンロードした地図タイルは更新されません。	Reload the app to update to the latest version? The update includes revised hiking routes. Downloaded map tiles will not be affected.
update.downloading	アプリの更新版をダウンロードしています。完了までお待ちください。	Downloading the app update. Please wait until it finishes.
update.mapTilesNotice	ダウンロード対象の地図タイルが拡張されました。 現在: {saved} 最新: {latest} 起動時画面の「地図データのダウンロード」から、ダウンロードしてください。 サイズは約8.5MBで、既存分があれば差分のみです。	The map tiles available for download have been expanded. Current: {saved} Latest: {latest} Please download them from "Download Map Data" on the start screen. The size is about 8.5 MB; if you already have tiles, only the difference is downloaded.

2.12 マーカーの設定

全 24 件

キー	日本語	English
markerSettings.title	マーカーの設定	Marker Settings
markerSettings.reset	規定値に戻す	Reset to Defaults
markerSettings.resetConfirm	マーカーの設定を規定値に戻します。よろしいですか？	Reset marker settings to defaults?
markerSettings.ariaColor	{name} 色	{name} color
markerSettings.ariaShape	{name} 形状	{name} shape
markerSettings.ariaSize	{name} サイズ	{name} size
markerSettings.noteText1	色と形状は変更不可	Color and shape cannot be changed
markerSettings.noteText2	形状は変更不可	Shape cannot be changed
markerType.emergency	緊急ポイント	Emergency Point
markerType.hikingRoute	ハイキングルート	Hiking Route

キー	日本語	English
<code>markerType.spot</code>	スポット	Spot
<code>markerType.closureClosed</code>	通行止め地点	Closed Point
<code>markerType.closureDifficult</code>	通行困難地点	Difficult Point
<code>markerType.trackStart</code>	移動記録開始点	Track Start Point
<code>markerType.trackCurrent</code>	移動記録現在地点	Track Current Point
<code>markerType.track</code>	移動記録経路	Track Route
<code>markerShape.circle</code>	円	Circle
<code>markerShape.square</code>	四角	Square
<code>markerShape.triangle</code>	三角	Triangle
<code>markerShape.diamond</code>	ひし形	Diamond
<code>markerShape.star</code>	星	Star
<code>markerShape.line</code>	線	Line
<code>markerShape.noThoroughfare</code>	通行止め	No Thoroughfare
<code>markerShape.warning</code>	警戒	Warning

2.13 通行止め・通行困難地点(closures)

全 6 件

キー	日本語	English
<code>closure.kindClosed</code>	通行止め	Closed
<code>closure.kindDifficult</code>	通行困難	Difficult to pass
<code>closure.popupReason</code>	理由: {reason}	Reason: {reason}
<code>closure.popupReopen</code>	解除予定: {date}	Expected to Reopen: {date}
<code>closure.popupReopenPassed</code>	(予定日を過ぎています)	(date has passed)
<code>closure.popupUpdated</code>	更新日: {date}	Updated: {date}

3. ご利用の注意とよくある質問 (faq-text.js)

「設定・情報/Settings & Info」の「ご利用の注意とよくある質問」で表示する内容。

3.1 ご利用の注意

全 9 項目。**1行の要約と、詳しい説明のある質問への参照だけ**を持ち、説明の本体は 3.2 の質問の側にしか置かない（同じ説明を2か所に持たないため）。

#	日本語	English	参照
1	このアプリは地図を表示するもので、道案内(ナビ)はしません。地図は常に北が上です。	This app shows a map. It does not give turn-by-turn directions. North is always up.	Q3 / Q4
2	ハイキングルートは紙の地図をもとにした参考データです。実際の道と数十メートルずれることがあります。	Hiking routes are reference data drawn from a paper map. They can be off from the real trail by tens of meters.	Q5
3	ズームを上げるとずれが目立ちますが、データの精度が落ちるわけではありません。	Zooming in makes the gap more visible, but the data does not become less accurate.	Q7
4	現在地は5～10メートル、谷あいや樹林の中では数十メートルずれることがあります。	Your location is typically off by 5-10 meters, and by tens of meters in valleys or under trees.	Q9
5	通行止めの表示が無いことは「通行できる」という意味ではありません。現地の標識を優先してください。	No closure shown does not mean the path is open. Always follow the signs on site.	Q13
6	緊急ポイントは、救助を求めるときに居場所を伝えるための目印です。	Emergency points are landmarks for telling rescuers where you are.	Q15
7	表示される情報は、電波のある場所で開いたときに受け取った内容です。入山前に一度開き直してください。	What you see is what the app received the last time you opened it with a signal. Reopen it before you set off.	Q16
8	地図のダウンロード対象は、緊急ポイントやハイキングルートの周辺のみです。	Only the area around the emergency points and hiking routes is available for download.	Q17
9	移動経路の記録中はスリープしないため、電池の消耗が早くなります。予備の電源をご用意ください。	While recording a track the device is kept from sleeping, so the battery drains faster. Bring a power bank.	Q20

3.2 よくある質問

全 7 分類・27 問（答えの段落は合わせて 55 件）。

3.2.1 このアプリについて / About This App

ID	種別	日本語	English
Q1	問	これはどんなアプリですか。	What kind of app is this?
Q1	答 1	箕面エリアの国土地理院地図に、緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め地点を重ねて表示する地図アプリです。事前に地図を端末へ保存しておけば、電波の届かない山の中でも地図と現在地を確認できます。歩いた経路を記	A map app that shows emergency points, hiking routes, spots and closures on top of the GSI map of the Minoh area. Save the map to your device beforehand and you can check the map and your location deep in the mountains with no signal.

ID	種別	日本語	English
		録して GPX ファイルに出力することもできます。	You can also record the route you walk and export it as a GPX file.
Q1	答 2	インストールは不要で、Web ブラウザからそのまま使えます。	No installation is needed; it runs straight from a web browser.
Q2	問	費用はかかりますか。広告や、位置情報の送信はありますか。	Does it cost anything? Are there ads, or is my location sent anywhere?
Q2	答 1	費用はかかりません。広告も表示しません。	There is no charge, and no ads are shown.
Q2	答 2	位置情報は、端末の中で地図の表示と経路の記録に使うだけです。外部へ送信したり、アプリを利用した端末を除き、どこかに保存することはありません。	Your location is used only on your device, to draw the map and record your track. It is never sent anywhere, and it is not stored anywhere except on the device you use the app on.
Q3	問	目的地までの道案内(ナビ)はできますか。	Can it navigate me to a destination?
Q3	答	できません。本アプリは地図を表示するもので、ルート検索・曲がる方向の案内・音声案内は行いません。	No. This app displays a map; it does not search for routes, tell you where to turn, or give voice guidance.
Q4	問	現在進もうとしている方角はわかりますか。	Can I tell which way I am heading?
Q4	答 1	端末をどちらへ向けているか(方位磁石のような表示)には対応していません。地図は常に北が上です。	There is no compass-style display of which way the device is pointing. North is always up on the map.
Q4	答 2	ただし、移動経路の記録中は、現在地点に置かれる三角のマーカーが進行方向を向きます。向きは、直近3点までの記録点の平均の位置から、現在地点へ向かう方向として求めています(記録点は、約20メートル移動するか約1分ごとに追加されます)。	While a track is being recorded, however, the triangular marker at your position points the way you are traveling. The direction is the bearing from the average of the last three recorded points to your current position (a point is recorded after about 20 meters of movement, or about every minute).
Q4	答 3	そのため、歩き始めた直後や、その場にとどまっているときは向きが定まることがあります。記録していないときは、この三角は表示されません。方角そのもの確かめたいときは、コンパスをご利用ください。	So the direction may be unsettled just after you start walking, or while you stand still. The triangle is not shown when you are not recording. To check a bearing itself, please use a compass.

3.2.2 地図とルートのずれについて / Gaps Between the Map and the Trail

ID	種別	日本語	English
Q5	問	ハイキングルートは、実際の道と同じ位置に表示されますか。	Are hiking routes drawn exactly where the real trail is?
Q5	答 1	同じではありません。	No, they are not.
Q5	答 2	地図に重ねて表示するハイキングルートとスポットは、紙の地図をもとに作成した参考データです。そのため、実際の林道・ハイキング道とは数十メートル単位でずれることがあります。	The hiking routes and spots drawn on the map are reference data created from a paper map. They can therefore be off from the real forest roads and trails by tens of meters.
Q5	答 3	ルートの線は、道の「おおよその位置とつながり」を示すものであり、正確な道の形ではありません。歩くときは、現地の道と標識を優先してください。	A route line shows roughly where a path runs and how it connects, not its exact shape. When walking, follow the trail and the signs on site.
Q6	問	ルートが、実際に歩いている道とずれています。	The route does not line up with the trail I am walking on.
Q6	答 1	Q5 のとおり、ルートは紙の地図をもとにした参考データのため、ずれが出ることがあります。アプリの不具合ではありません。	As in Q5, routes are reference data from a paper map, so gaps do occur. This is not a fault in the app.
Q6	答 2	なお、ずれには「ルート側のずれ(データの作成に由来するもの・Q5)」と「現在地側のずれ(GPS の誤差・Q9)」の2つが重なって出ることがあります。両方が同じ向きに出ると、実際よりかなり離れて見ることがあります。	Note that two gaps can add up: one on the route side (from how the data was made, Q5) and one on your location side (GPS error, Q9). When both lean the same way, the distance on screen can look much larger than it really is.
Q7	問	ズームを上げると、ルートが道から大きく外れて見えます。ズームを上げると精度が落ちるのですか。	Zooming in makes the route look far off the trail. Does zooming in reduce the accuracy?
Q7	答 1	いいえ。ズームを上げても、データの精度は変わりません。ずれが目立つようになるだけです。	No. Zooming in does not change the accuracy of the data. It only makes the existing gap more visible.
Q7	答 2	同じ 20 メートルのずれでも、画面上での見え方はズームによって変わります。起動時の z=15 では約5画素ですが、最大の z=18 では約41画素になります(箕面付近の緯度での目安)。z=15 では指の先ほどのずれでも、z=18 では画面の 1/4 近く離れて見ることがあります。	The same 20-meter gap looks different at different zoom levels. At z=15, the startup zoom, it is about 5 pixels; at z=18, the maximum, it is about 41 pixels (approximate, at the latitude of Minoh). What looks like a fingertip at z=15 can look like nearly a quarter of the screen at z=18.

ID	種別	日本語	English
Q7	答 3	ルートと道の関係を大まかに確かめたいときは、ズームを下げた方が実態に近く見えます。現在のズームは画面右下に z=NN で表示されます(表示設定パネルの「ズームレベルを表示」で消せます)。	To get a general sense of how a route relates to the trail, zooming out gives a truer picture. The current zoom is shown as z=NN at the bottom right (you can hide it with "Show Zoom Level" in the display settings panel).
Q8	問	分岐が、ルートの表示と違う場所にありました。	A junction was in a different place from where the route showed it.
Q8	答	分岐の位置や、細かな曲がりや実際と異なることがあります(Q5)。現地の道と標識でご判断ください。	The position of junctions and small bends can differ from reality (Q5). Please judge from the trail and the signs on site.

3.2.3 現在地について / Your Location

ID	種別	日本語	English
Q9	問	現在地は、どのくらい正確ですか。	How accurate is my location?
Q9	答 1	スマートフォンの現在地は、5～10 メートル程度の誤差があるのが普通です。	A smartphone location normally carries an error of about 5 to 10 meters.
Q9	答 2	谷あい・急斜面の下・樹林の中・崖のそばでは、空が見える範囲が狭くなって衛星をとらえにくくなるため、数十メートルずれることがあります。箕面の谷筋は特に注意が必要です。	In valleys, below steep slopes, under trees or beside cliffs, less sky is visible and fewer satellites can be reached, so the error can grow to tens of meters. The valleys of Minoh call for particular care.
Q9	答 3	アプリを開いた直後や、しばらく使っていなかった後も、位置が定まるまで時間がかかります。	It also takes time for the position to settle just after you open the app, or after a while without using it.
Q9	答 4	誤差の大きさを画面に示す表示はありません。以前は「精度の目安の円」を表示していましたが、円の大きさが状況によって大きく変わり、何を表しているのかが伝わりにくかったため廃止しました。	There is no on-screen indicator of how large the error is. An accuracy circle used to be shown, but its size varied so much with conditions that what it meant was hard to read, so it was removed.
Q10	問	現在地が、道の外に表示されます。	My location appears off the trail.
Q10	答 1	表示が道から外れていても、実際に道を外れているとは限りません。Q9 の誤差に加えて、ルート側のずれ(Q5)も重なるためです。逆に、道の上に表示されていても、実際は少し離れていることがあります。	Being drawn off the trail does not mean you have actually left it: the error in Q9 adds to the route-side gap in Q5. Conversely, being drawn on the trail does not guarantee you are exactly on it.

ID	種別	日本語	English
Q10	答 2	現在地の表示だけで進む方向を決めず、現地の道と標識をあわせてご確認ください。	Do not decide which way to go from the location display alone; check the trail and the signs on site as well.
Q11	問	現在地がなかなか表示されません。	My location is slow to appear.
Q11	答 1	表示設定パネルの「現在地点をマーカー表示」がオンになっているか、位置情報の利用を許可しているかをご確認ください。	Check that "Show Current Location Marker" is on in the display settings panel, and that you have allowed access to your location.
Q11	答 2	谷や樹林の中、屋内では位置の取得に時間がかかります。空が見える場所で少しお待ちください。端末を再起動すると、表示できるようになる場合があります。	Fixing a position takes longer in valleys, under trees and indoors. Please wait a moment somewhere with a view of the sky. Restarting the device sometimes makes it appear.
Q12	問	現在地のまわりの円がすぐ消えます。	The circle around my location disappears right away.
Q12	答	この円は、画面右下の現在地点を表示ボタンを押したときに3秒間だけ表示され、小さくなりながら消える仕様です。もう一度見たいときは、ボタンをもう一度押してください。	That is intended: pressing the show-current-location button at the bottom right displays the circle for three seconds while it shrinks away. Press the button again to see it once more.

3.2.4 安全に関わること / Safety

ID	種別	日本語	English
Q13	問	通行止めの表示が無ければ、通れるということですか。	If no closure is shown, does that mean the path is open?
Q13	答 1	いいえ。表示が無いことは「通行できる」という意味ではありません。	No. The absence of a marker does not mean a path can be used.
Q13	答 2	表示している通行止め・通行困難地点は、公開された時点の情報です。新しく発生した崩落や倒木は反映されていません。	The closures and difficult points shown are as of the time they were published. Landslides and fallen trees that have happened since are not reflected.
Q13	答 3	現地の標識・掲示・ロープ・立入禁止の表示があれば、必ずそちらを優先してください。	Where there are signs, notices, ropes or no-entry markings on site, always follow those instead.
Q14	問	通行止めの情報が古い気がします。	The closure information looks out of date.
Q14	答 1	表示は、電波のある場所でアプリを開いたときに最新へ更新されます。山の中では最後に受け取った内容のままです。	The display is refreshed when you open the app somewhere with a signal. In the mountains it stays as it was when last received.

ID	種別	日本語	English
Q14	答 2	登山口など、電波のある場所で一度アプリを開き直してください。	Please reopen the app somewhere with a signal, such as at the trailhead.
Q15	問	緊急ポイントには、避難できる設備がありますか。	Is there shelter or equipment at an emergency point?
Q15	答 1	緊急ポイントは、救助を求めるときに自分の居場所を伝えるための目印です。	Emergency points are landmarks for telling rescuers where you are.
Q15	答 2	表示位置は目安であり、そこに設備や避難場所があること、そこへ到達できることを示すものではありません。	The marked position is approximate, and it does not indicate that facilities or shelter exist there, or that the place can be reached.
Q16	問	表示されている情報は、いつの時点のものですか。	How current is the information shown?
Q16	答 1	地図もハイキングデータも、電波のある場所でアプリを開いたときに受け取った内容を表示します。電波の届かない山の中では、最後に受け取った内容のままです。	Both the map and the hiking data show what the app received when you last opened it with a signal. Where there is no signal, it stays as last received.
Q16	答 2	入山前に、電波のある場所で一度アプリを開き直してください。登山口で開くのが確実です。一度も電波のある場所で開いていない端末では、ポイントもルートも表示されません。	Please reopen the app with a signal before you set off; the trailhead is a reliable spot. On a device that has never been opened with a signal, neither points nor routes will appear.

3.2.5 表示されない・見えない / Nothing Appears

ID	種別	日本語	English
Q17	問	オフラインで、地図の一部が白く抜けます。	Parts of the map are blank when offline.
Q17	答 1	地図のダウンロード対象は、箕面ハイキングマップの緊急ポイントやハイキングルートの周辺のみです。箕面エリア全体を覆っているわけではありません。ルートから離れた場所へ地図を動かすと、保存の対象外の範囲に入るため、オフラインでは白く抜けます。	Only the area around the emergency points and hiking routes of the Minoh Hiking Map is available for download; the whole Minoh area is not covered. Pan away from the routes and you leave the saved area, so the map is blank offline.
Q17	答 2	ルートの周辺であれば、その範囲・ズームの地図がまだダウンロードされていない可能性があります。電波のある場所で「地図データのダウンロード」から取得してください。	If you are near a route, that area or zoom level may simply not be downloaded yet. Get it from "Download Map Data" somewhere with a signal.

ID	種別	日本語	English
Q17	答 3	ダウンロードで保存するのはズーム17(Z=17)までです。電波のない場所で一番細かい地図(Z=18)まで拡大すると白く抜けることがあるので、Z=17以下に縮小してください。	Downloads save zoom levels up to 17 (Z=17). If you zoom in to the finest map (Z=18) where there is no signal, the map may be blank, so zoom out to Z=17 or below.
Q18	問	ダウンロードした地図データが、いつの間にか消えていました。	The map data I downloaded has disappeared.
Q18	答 1	iPhone・iPadのSafariで開いて使っている場合(ホーム画面に追加していない場合)、7日間このアプリを開かないと、ダウンロードした地図データが端末から削除されることがあります。Safariの仕組みによるもので、アプリの不具合ではありません。	If you use this app in Safari on an iPhone or iPad without adding it to the Home Screen, the downloaded map data may be deleted from the device when the app is not opened for 7 days. This is how Safari works, not a fault in the app.
Q18	答 2	ホーム画面に追加したアプリとして使えば、この削除の対象になりません。Safariの共有ボタンから「ホーム画面に追加」を選び、追加したアイコンから開いてください。Safariで保存した地図データはホーム画面のアプリには引き継がれないため、アイコンから開いたあとで、改めて「地図データのダウンロード」を行ってください。	Using it as an app added to the Home Screen avoids this deletion. Choose "Add to Home Screen" from the Share button in Safari, then open the app from the new icon. Map data saved in Safari does not carry over to the Home Screen app, so run "Download Map Data" again after opening it from the icon.
Q18	答 3	このほか、端末の空き容量が少なくなったとき、ブラウザの閲覧データ(サイトデータ)を消去したとき、ホーム画面のアプリを削除したときにも消えます。消えた場合は、電波のある場所で「地図データのダウンロード」から取り直してください。	The data is also deleted when the device runs low on storage, when you clear browsing data (site data) in the browser, or when you delete the Home Screen app. If it is gone, get it again from "Download Map Data" somewhere with a signal.
Q19	問	ポイントやルートが、まったく表示されません。	No points or routes appear at all.
Q19	答 1	これらの情報はインターネットから受け取ります。一度も電波のある場所で開いていない端末では表示されません。	This information is received over the internet. It does not appear on a device that has never been opened with a signal.
Q19	答 2	電波のある場所でアプリを開き直してください。一度受け取れば、次からはオフラインでも表示されます。	Please reopen the app somewhere with a signal. Once received, it will appear offline from then on.

3.2.6 移動経路の記録と電池 / Track Recording and Battery

ID	種別	日本語	English
Q20	問	記録中に、電池の減りが早いです。	The battery drains quickly while recording.
Q20	答 1	移動経路の記録中は、位置の取得が止まらないようスリープしないようにしています。そのぶん電池の消耗が早くなります。	While a track is being recorded the device is kept from sleeping, so that position updates do not stop. That is what makes the battery drain faster.
Q20	答 2	記録が終わったら停止してください。山中での電池切れは、地図も現在地も使えなくなることを意味します。予備の電源の携行をおすすめします。	Please stop recording when you are done. A flat battery in the mountains means losing both the map and your location, so carrying a power bank is recommended.
Q21	問	記録した経路は、アプリに保存されますか。	Is the recorded track saved in the app?
Q21	答 1	最新の経路のみ、端末のアプリ内にデータとして保存されます。アプリを削除すると、データも削除します。	Only the most recent track is stored as data inside the app on your device. Deleting the app also deletes that data.
Q21	答 2	残しておきたいときは、「出力」で GPX ファイルに保存してください。保存したファイルは「読み込み」で地図に戻せます。	To keep it, save it as a GPX file with "Export". A saved file can be put back on the map with "Import".
Q22	問	記録中に画面が消えて、経路が飛んでしまいました。	The screen went off while recording and the track has a gap.
Q22	答	記録中は画面が消えないようにしていますが、端末によっては省電力設定などで消灯することがあります。他のアプリに切り替えていた間も位置は取得できません。アプリに戻ると記録を再開します。	The screen is kept on while recording, but on some devices power-saving settings can still turn it off. Positions are also not received while you are in another app. Recording resumes when you return to the app.
Q23	問	前に記録した経路と、今日歩いた経路を並べて見たいです。	I want to see a previously recorded track alongside the one from today.
Q23	答 1	前の経路を「読み込み」で表示してから記録を始め、確認画面で「追加して記録開始」を選んでください。	Display the earlier track with "Import", then start recording and choose "Add a Route and Start Recording" on the confirmation screen.
Q23	答 2	経路が「経路 1」「経路 2」として別々に残り、それぞれの地点数・移動距離が表示されます。	The tracks are kept separately as "Route 1" and "Route 2", each with its own number of points and distance.

3.2.7 その他 / Other

ID	種別	日本語	English
Q24	問	地図やルートは、誰が作っているのですか。	Who makes the map and the routes?
Q24	答 1	地図は国土地理院の地図タイルです。ハイキングルート・スポット・緊急ポイント・通行止め地点は、本アプリの運営に関わる有志が作成・公開しています。	The map is made of tiles from the Geospatial Information Authority of Japan (GSI). The hiking routes, spots, emergency points and closures are created and published by volunteers involved in running this app.
Q24	答 2	詳細は「設定・情報/Settings & Info」の「このアプリについて」をご参照ください。	For details, see "About This App" in 設定・情報/Settings & Info.
Q25	問	地図やアプリのバージョンを確認したいです。	I want to check the map and app versions.
Q25	答	「設定・情報/Settings & Info」の「バージョン情報」をオンにすると、アプリバージョン・国土地理院地図タイル・ハイキングマップ・通行止め地点のバージョンと、各データの件数を確認できます。	Turn on "Version Information" in 設定・情報/Settings & Info to see the versions of the app, the GSI map tiles, the hiking map and the closure data, along with how many items each holds.
Q26	問	端末の空き容量を増やしたいです。	I want to free up space on my device.
Q26	答	「地図データのダウンロード」画面の「クリア」で、保存済みの地図データを削除できます(確認が表示されます)。保存される地図データは約 8.5 MB です。	"Clear" on the "Download Map Data" screen deletes the saved map data (you will be asked to confirm). The saved map data is about 8.5 MB.
Q27	問	英語表示にしたら、戻し方が分からなくなりました。	I switched to English and cannot find my way back.
Q27	答	ホーム画面の「設定・情報/Settings & Info」(日英併記のまま変わりません)を開き、「言語の設定/Language Settings」で「日本語」を選んでください。	Open 設定・情報/Settings & Info on the start screen (this label stays in both languages) and choose 日本語 under 言語の設定/Language Settings.

3.3 見出し・前置き (faq.js)

この3件だけは **faq.js** に直書きしてある（表示の組み立てと一体のため）。

用途	日本語	English
ご利用の注意の見出し	ご利用の注意	Before You Go
ご利用の注意の前置き	各項目の詳しい説明は、下の「よくある質問」にあります。番号を押すと、その質問へ移ります。	Details for each item are in the questions below. Tap a number to jump to it.

用途	日本語	English
よくある質問の前置き	よくある質問は、質問を押すと答えを表示します。	Tap a question below to show its answer.
	• 全体の見出しは置いていない（トグル名「ご利用の注意とよくある質問」のすぐ下に「ご利用の注意」の見出しが来る）。「よくある質問」という見出しも設けておらず、前置きの後は分類ごとの見出し（3.2 の各分類）から始まる。 • 参照（→Q5 など）をつなぐ記号は言語で変える（日本語は・、英語は, ）。	

4. 翻訳対象外の項目

次の項目は意図して日本語のままにしている（英語を選んでも変わらない）。

項目	表示	そのままにする理由
起動時画面のボタン「設定・情報/Settings & Info」／モーダルの見出し	設定・情報/Settings & Info	日英併記。英語表示のままで分からなくなっても、ここから日本語へ戻せるようにするため
「言語の設定/Language Settings」	言語の設定/Language Settings	同上
言語の選択肢	日本語 / English	それぞれの言語で書くのが分かりやすいため
「このアプリについて」のクレジットの担当	さとう sato4app／山麓アプリ部会／みのお山麓保全委員会・明治の森箕面自然休養林管理運営協議会／国土地理院ウェブサイト・地理院タイルにハイキングマップ情報を追記して作成（リンクの sato4app は英字のまま）	団体名・出典など固有名詞を含むため日本語のまま（data-i18n を付けない）。その旨を見出しの補足（info.creditsNote）で示す。見出しと役割名は訳す（info.credits / info.credit*）
「このアプリについて」のソースコードの値	Open Source (GitHub)	英字だけで日英共通のため訳さない（ラベルは info.sourceCode で訳す）
地図データの名称	ポイント名・スポット名・ルート名など	配信データが日本語のみ。UI文言だけを英語化する方針（将来課題）

未対応（意図した対象外ではないもの）

箇所	表示	備考
現在地マーカー（青丸）のポップアップ	現在地	public/geolocation.js に直書き。英語表示でも日本語のまま出る

5. 集計と、英語が無い項目

区分	件数
UI文言 (i18n.js)	194 キー
ご利用の注意	9 項目
よくある質問	7 分類・27 問 (答えの段落 55 件)
見出し・前置き (faq.js 直書き)	3 件

英語が無い項目はない (UI文言・FAQ とも、すべて日英そろっている)。

本書は [public/i18n.js](#) / [public/faq-text.js](#) / [public/faq.js](#) から機械的に作成した対比表です。文言を変更したときは、ソースを直したうえで本書を作り直してください。