

크롬 OS Flex로 전환된 디벗 체험

전환 여부는 추석 연휴 전 쿨메신저 설문(투표)으로 결정합니다. 써 보시고 판단해 주세요.

왼쪽은 지금 쓰는 윈도우 디벗, 오른쪽은 크롬 OS Flex로 전환된 디벗입니다. 두 대를 나란히 켜서 속도를 비교해 보시고, 아래 실습 네 가지를 해 보십시오. 기기는 아주중학교에서 빌려 왔습니다.

전환 관련해서 매우 많은 도움을 주신 아주중학교 송세호 선생님께 맛있는 식사를 대접해 드리고 디벗을 대여해 왔습니다 😊

주요 실습 — 해 보신 것에 ✓

1 두 기기 동시에 켜 보기

☐

전원 버튼을 같이 누르고 로그인 화면까지, 로그인 뒤 클릭이 먹을 때까지 비교

2 크롬에서 '창 끄는 법'

☐

창 오른쪽 위에 윈도우처럼 최소화 · 최대화 · 닫기 X 세 개. 키보드는 **Ctrl + Shift + W** (창 닫기), **Ctrl + W** (탭 하나만). 키보드를 떼면 X가 숨을 수 있으니 그때는 단축키로

3 카메라 테스트

☐

카메라 앱을 열고 QR 코드를 비춰 보기. 가까이 있는 QR은 인식됩니다. 멀리 있는 것도 시험해 보기

4 유튜브에서 아무 영상이나 들어 보기

☐

화면 · 소리 · 끊김 확인

5 한/영 전환

☐

한/영 키가 안 먹을 때 **Ctrl + Space** (윈도우의 Win+Space에 해당). 영어 상태에서 눌러 한글이 쳐지는지 확인.
Ctrl + Shift + Space 는 다음 입력 방법

대여 기기입니다. 초기화(파워워시)·설정 변경은 하지 말아 주시고, 써 보신 뒤에는 로그아웃만 해 주세요. 느낀 점은 과학정보부(조승재)에게 말씀해 주시면 됩니다.

윈도우와 달라서 처음에 당황하는 것들

키보드 옆에 두고 보는 대조표

하려는 일	윈도우에서는	크롬 OS Flex에서는
새로고침	F5	F3 — F5를 누르면 창이 전부 펼쳐집니다(창 표시 키). 윗줄 F키가 뒤로·앞으로·새로고침·전체 화면·창 표시·밝기·음량 순서의 크롬북 기능키로 동작
전체 화면	F11	F4
시작 메뉴	Win	Win = 런처(검색) 키. 앱 · 파일 · 웹 통합 검색이 열림. 화면 잠금 Win + L 은 그대로
프로그램 사이 이동	Alt + Tab	프로그램 창이 따로 없고 거의 다 크롬 탭 → Ctrl + Tab . 화면 반반 나누기 Alt + [/ Alt +]
창 닫기	오른쪽 위 × · Alt + F4	오른쪽 위 × · Ctrl + Shift + W (탭 하나만 Ctrl + W)
파일 찾기	바탕화면 · 탐색기	바탕화면이 없음. 「파일」 앱의 다운로드 · 내 파일 · 구글 드라이브. 기기 안 저장 공간이 작음
화면 캡처	Win + Shift + S	Shift + Ctrl + F5 (창 표시 키) → 캡처 도구
한/영 전환	한/영 키 · Win + Space	한/영 키가 안 먹으면 Ctrl + Space
오른쪽 클릭	터치패드 오른쪽 아래	터치패드 두 손가락 탭, 또는 Alt +클릭
설정 · 종료	시작 메뉴 → 전원	오른쪽 아래 시계를 누르면 와이파이 · 음량 · 밝기 · 설정 톱니 · 전원이 한곳에
Home · End · PgUp · PgDn	키 있음	없는 자판에선 Alt + ↑ / ↓ (한 쪽씩), Ctrl + Alt + ↑ / ↓ (문서 처음 · 끝)
주의	—	Ctrl + Shift + Q 를 두 번 누르면 바로 로그아웃

로그인 — 기기는 센스쿨(SEN스쿨) 계정으로 로그인합니다. 로그인 뒤 설정 → 계정 → 계정 추가로 기존 해누리중학교 계정을 없으면 드라이브 · 문서 · 클래스룸을 그 계정으로 그대로 쓸 수 있습니다. (관리 콘솔에서 교사 기기의 보조 계정을 허용해 둡니다)