Livecast

Come configurare una diretta, in modo semplice.

Il flusso, semplificato:



Il software è libero (MIT) e può essere rinominato: nome, colori e immagini si cambiano dal pannello, senza toccare il codice.

Guida rapida · versione 1.0 · https://github.com/sdagostino777/livecast

1. Cosa ti serve

1. **programma di trasmissione esterno** su un computer (Windows, macOS, Linux) — è il programma che invia il video. Gratuito, `obsproject.com`.
2. **Un VPS** con Ubuntu (anche 4 GB di RAM bastano per una diretta) e un **dominio** con un record DNS `A` che punta al VPS.
3. Il repository Livecast e 5 minuti per l'installazione iniziale.

1. Scarica il programma (una volta sola)

Da GitHub: pulsante verde **Code → Download ZIP** (va bene anche da telefono, poi carichi lo ZIP sul server). Da terminale:

```
curl -L https://github.com/sdagostino777/livecast/archive/refs/heads/main.tar.gz -o livecast.tgz
```

```
tar xzf livecast.tgz && cd livecast-main
```

2. Un solo comando installa tutto

Nel terminale del tuo server (Hostinger → VPS → **Terminale**, come root), dentro la cartella appena scompattata, scrivi:


```
bash install.sh live.tuodominio.it
```

Installa da solo server video, encoder, i servizi che si riavviano dopo un guasto, HTTPS gratuito, firewall e l'utente **admin**. Non serve altro: niente programma esterno obbligatorio, niente file da modificare a mano.

3. Primo accesso: apri `https://live.tuodominio.it/admin`, utente **admin**, password **admin**. Il pannello **ti obbliga a cambiarla subito**: scegline una di almeno 12 caratteri e sei dentro.


2. Primo accesso e creazione della diretta

Apri il link del pannello, inserisci utente e password. In alto a destra trovi l'ingranaggio (impostazioni) e il tuo avatar con **Esci**.



1. Schermata di accesso.

Nel riquadro **Diretta** scrivi il titolo — per esempio **Congresso Regionale** o **Evento semestrale** — scegli **Video** o **Solo audio**, carica se vuoi l'**immagine evento** e l'**icona**, poi premi **Crea**. La diretta compare in **Dirette** con il pulsante **Vai in onda**: premilo quando sei pronto.




2. Pannello: creazione e stato della diretta, con i LED di collegamento.

Non hai un'immagine? Nessun problema: il sistema ne crea una **automaticamente** con il titolo dell'evento su uno sfondo a gradiente (blu notte, petrolio, indaco…). La sostituisci quando vuoi con «Carica immagine».

3. Impostazioni (l'ingranaggio)

Con l'ingranaggio (in alto a destra) si apre la pagina impostazioni: **Aspetto** (tema chiaro, scuro o sistema), **Evento** (posta l'immagine che gli spettatori vedono prima di premere play e l'icona quadrata), **Sicurezza** (la tua password) e **Utenti** (solo per l'admin).



2b. Impostazioni: tema, immagine evento, sicurezza, utenti.

3. Andare in onda

Due modi, nessun programma obbligatorio. Nel pannello, sotto la diretta, trovi **Collega camera** e **Collega schermo**: mostrano l'anteprima e collegano il browser al server, ma **nessuno spettatore ti vede** finché non premi **Vai in onda**. La pagina deve restare aperta durante la trasmissione: se la ricarichi, la diretta si interrompe. Per eventi lunghi conviene programma esterno, che riconnette da solo — qui sotto come si configura.

Con programma esterno: nel pannello premi **Mostra credenziali** e copia l'URL completo del server. In programma esterno → **Impostazioni → Trasmissione**:

programma di trasmissione esterno — Impostazioni → Trasmissione

Servizio	Personalizzato…
Server	rtmp://live.tuodominio.it:1935/live?user=publisher&pass=••••••
Chiave stream	*(vuota)*

Premi **Avvia trasmissione** in programma esterno: in pochi secondi il pannello passa a **In onda**. Copia il link della diretta e condividilo. Gli spettatori vedono il poster e il pulsante play: da lì solo play e pausa.



4. Prima del play: il poster dell'evento e il pulsante play.

4. Cosa vede lo spettatore

Durante la diretta: play e pausa, il badge **LIVE** e il titolo. Niente altro — ogni comando in più è un'occasione di errore su un telefono in mezzo a una folla.




5. Il player: solo play e pausa, come deve essere.



6. Una diretta «Solo audio»: stessa semplicità, con la card audio.

5. Spettatori, CDN e imprevisti

Quanti spettatori regge il VPS? Fino a **~500 simultanei** basta il VPS da solo. Oltre serve una CDN: nel pannello → **Configurazione** inserisci l'URL della CDN e controlla che il LED accanto ● diventi **verde**. Con la CDN gli spettatori caricano i video dall'edge e il VPS resta leggero.



5. LED verdi = collegamenti attivi. «In uso: backup» = il secondo encoder è subentrato.

Imprevisti: cosa succede

1. **programma esterno si disconnette** → la regia riparte da sola in pochi secondi; quando programma esterno si riconnette il video torna.
2. **L'encoder principale muore** → se hai un secondo encoder collegato all'URL di backup, il pannello mostra «In uso: backup» e la diretta continua.
3. **Il server si guasta** → nessun software sul server può salvarlo: serve un secondo VPS di riserva con i dati (la cartella `DATA_DIR`) e il DNS reindirizzato. È il piano di emergenza da preparare per eventi importanti.

Dove trovare il resto

README (inglese) · **docs/RUNBOOK.md** (operatività, CDN, soccorso) · **docs/CDN.md** (Bunny CDN passo passo) · **docs/guides/guide-en.pdf** (questa guida in inglese).