

VDA5050 액션 정리 (표준 / 확장 / 미구현)

카테고리	ActionType	설명	현황
표준 (VDA5050 정의)	pick	물품 적재	사용 중
표준 (VDA5050 정의)	drop	물품 하역	사용 중
표준 (VDA5050 정의)	detectObject	물체 감지	사용 중
표준 (VDA5050 정의)	startCharging	충전 시작	사용 중
표준 (VDA5050 정의)	cancelOrder	오더 취소	사용 중
표준 (VDA5050 정의)	startPause	AGV 일시정지	정의됨, 미사용
표준 (VDA5050 정의)	stopPause	일시정지 해제	정의됨, 미사용
표준 (VDA5050 정의)	stopCharging	충전 중단	정의됨, 미사용
표준 (VDA5050 정의)	stateRequest	state 재송신 요청	정의됨, 미사용
표준 (VDA5050 정의)	factsheetRequest	factsheet 요청	정의됨 내부코드 없음
표준 (VDA5050 정의)	logReport	로그 생성 및 보고	정의됨 내부코드 없음
표준 (VDA5050 정의)	finePositioning	정밀 위치 정렬	정의됨 내부코드 없음
표준 (VDA5050 정의)	initPosition	위치 초기화	정의됨 내부코드 없음
확장 (Servostar 정의)	QR_reading	QR 코드 인식	사용 중
확장 (Servostar 정의)	Door_PIO	도어/게이트 PIO 제어	사용 중
확장 (Servostar 정의)	Avoidance	장애물 회피	사용 중
확장 (Servostar 정의)	resetErrors	에러 초기화	확장 정의, 미사용
확장 (Servostar 정의)	Safty_Field	안전 필드 트리거	확장 정의, 미사용
확장 (Servostar 정의)	Scanner_Change	스캐너 전환	확장 정의, 미사용
미구현 (내부 정의만 있음)	setLiftHeight	리프트 높이 설정	미구현
미구현 (내부 정의만 있음)	userPrompt	사용자 입력/확인 요청	미구현
미구현 (내부 정의만 있음)	setOperatingMode	운영 모드 변경	미구현
미구현 (내부 정의만 있음)	setParameter	파라미터 변경	미구현