

Sociedades / UTE

Un negocio de campana en conjunto entre varias empresas y socios, paso a paso

Cuando armas una **sociedad de campana** (una UTE o sociedad de hecho) con otras firmas o socios — uno pone campos, otro maquinaria, otro liquidos, otro empleados — necesitas llevar la cuenta de **todo el negocio junto**: cuanto se sembro, cuanto se cosecho de cada campo, cuanto costo y como se reparte al final. En AgroCore eso se hace en **Produccion** → **Sociedades / UTE**.

Lo mas importante: la sociedad **NO cambia la facturacion**. Cada **carta de porte** sigue saliendo del titular real del campo (Del Pistrin, DLL, Gerardo o el socio que sea), como exige ARCA/SISA. La sociedad solo **junta y ordena** la cosecha y los costos para ver el negocio completo y liquidar a cada socio.

PASO 1 — Crear la sociedad

- 1 Entra a **Produccion** → **Sociedades / UTE** y toca ■ **Nueva sociedad**.
- 2 Ponele **nombre** (ej. "SPL — 2026/27") y la **campana / ciclo** (ej. 2026/27).
- 3 Cargá los **socios** y en cada uno anota **que aporta** (campos, maquinaria, liquidos, empleados). Esto es informativo; el % se define despues en la liquidacion.
- 4 Guardar. La sociedad queda disponible desde **cualquiera** de tus empresas (no hace falta cambiar de empresa para verla).

PASO 2 — Asignar los campos

Abri la sociedad y toca ■ **Agregar campo**. Hay dos tipos:

- **Campo de una empresa tuya:** elegí del listado (aparecen los campos de **todas** tus empresas: Del Pistrin, DLL, Gerardo...). Podés indicar las **hectáreas** que van a la sociedad (0 = todo el campo) y el cultivo.
- **Campo externo (de un socio):** si el campo no está en ninguna de tus empresas, cargá **nombre, titular/CUIT, localidad, hectáreas y cultivo**. El sistema le crea automáticamente un campo interno para que también le puedas cargar labores e insumos. **No cambia la titularidad**: las cartas de porte siguen saliendo del titular real.

Tip: agregá todos los campos del negocio, sean tuyos o de los socios. Así el tablero muestra la foto completa de la campaña.

PASO 3 — Cargar labores e insumos (desde la sociedad)

La forma más cómoda es cargar todo desde la propia sociedad, **sin cambiar de empresa**:

- 1 Dentro de la sociedad, tocá ■ **Cargar labor / insumo**.
- 2 Elegí el **campo** (aparecen todos los de la sociedad: de la empresa que sea, o los externos) y si es **insumo** o **labor**.
- 3 Completá los datos (fecha, hectáreas, producto/labor, costo, **moneda US\$ o \$**). En insumos podés tildar **"descontar del stock"** de la empresa dueña del campo, o dejarlo sin tildar para registrar **solo el costo**.

- 4 Guardá. El dato queda **en la empresa dueña del campo** (se ve también en su producción) y **no se duplica**.
- 5 **Ver / editar / eliminar**: tocá el campo (o el botón ■) y ves la lista de lo cargado uno por uno, con =■ editar y ■■ eliminar cada movimiento (ya no hace falta borrar el campo). Con el selector “**Ver en US\$ / \$**” del tablero convertís todo a la moneda que quieras.

También podés seguir cargando como siempre desde cada empresa (Insumos y labores) — la sociedad lo toma igual. Y las **cartas de porte** se cargan como **Viajes**: si la CP sale de un socio, en el viaje elegí la **Sociedad / UTE** en el selector para que sume a la cosecha.

PASO 4 — Mirar el tablero

En la sociedad ves un **tablero consolidado**: por cada campo, las hectáreas, el cultivo, los **kg cosechados** (de las cartas de porte) y el **costo estimado** (labores + insumos), con los totales de todo el negocio — cruzando todas las empresas. Solo suma las campañas del **ciclo de la sociedad** que **no estén cerradas** (por eso conviene cargarle el ciclo, ej. 26/27).

PASO 5 — Liquidar la participacion de cada socio

Cuando termina la campaña, tocá el botón ■ **Liquidacion** dentro de la sociedad:

- 1 **Precio de la cosecha**: poné el \$/tn por defecto y, si querés, un precio distinto por cultivo. El sistema valoriza los kg → **ingreso**.
- 2 **Gastos comunes**: cargá gastos del negocio que no esten en labores/insumos. Podés tildar tambien “**sumar los costos del sistema**” para incluir las labores/insumos ya cargados.
- 3 **Aportes de cada socio**: anotá lo que puso cada uno (campos, maquinaria, liquidos, insumos, empleados) con su monto en \$.
- 4 **% de participacion**: poné el porcentaje de cada socio. Si no lo tenes definido, tocá “**Sugerir % por aporte**” y lo reparte proporcional a lo que aportó cada uno.
- 5 El sistema calcula **Ingreso – Gastos = Resultado** y arma el **reparto por socio**: su % del ingreso, su ganancia (% del resultado) y el **neto a cobrar o a poner** (su parte de la venta menos lo que aportó).
- 6 Tocá **Guardar y calcular**. Con ■ **Imprimir / PDF** sacás la liquidacion para pasarle a cada socio.

Como leer el reparto: “Neto a cobrar/(poner)” es la posicion de caja de cada socio: si es positivo, le corresponde cobrar; si es negativo, tiene que poner. La suma de los % debería dar 100%.

Preguntas frecuentes

La carta de porte sale a nombre de otra empresa/socio, la puedo sumar igual?

Si. La CP se emite normal desde el titular real del campo. Para que sume a la sociedad, al cargar el viaje elegís la Sociedad en el selector; no se toca la facturación.

Tengo que volver a cargar los campos o los insumos?

No. Los campos, labores e insumos se cargan una sola vez donde siempre. La sociedad los toma automáticamente si el campo está asignado a ella.

Un campo está arrendado o es de un socio, sirve igual?

Si. Si esta en alguna de tus empresas, lo elegís del listado; si es de un socio y no esta en el sistema, lo cargas como campo externo con su titular/CUIT.

La sociedad afecta el stock o las cuentas de mis empresas?

No. Es una vista de gestion que consolida datos. El stock, las cuentas corrientes y la facturacion de cada empresa siguen funcionando igual.

Puedo cambiar el % de un socio despues?

Si. En la liquidacion editás el % cuando quieras y volvés a calcular. Queda guardado en la sociedad.

La sociedad es solo para esta campana?

Puede ser. Le ponés el ciclo (ej. 2026/27) y agregás solo los campos de ese negocio. Para otra campana creás otra sociedad.