Crédits

Bruno Bonnell présente

une production INFOGRAMES MULTIMEDIA

UNITE DE PROGRAMME : Bertrand Brocard

Réalisateur : Olivier Enselme-Trichard

Conception : Marie-Anne Alison • Bertrand Brocard

Dialogues : Marie-Anne Alison

Réalisation technique : Laurent Lafumas • Christophe Laboureau • Pierre Crooks

Adaptation CD.ROM PC : IKOS S.A • Christophe Coquart • Christophe Brunet

Production CD.ROM PC : Pascale Bouché

Story boards : Patrick Schwerdtle • Paul-Henri Michaud

Layouts : Jean-Jacques Babin • Patrick Schwerdtle

Décors : Bernard Grissot

Animations : Jean-Jacques Babin • Vincent Copéret • Claudy Monfort • Ozo Films

Mise en couleur des animations et tournage :

Marie-Noëlle Barbe Rose • David Carlot • Nicolas Troccaz

Détection : Corinne Fischer

Infographie : Sophie Paffoy

Traitement des ressources graphiques :

Nicolas Troccaz • Jean-Noël Mégoz • M15 Productions

Musique : Thierry Carron

Studio son : Vox Populi

Voix : Dominique Chenet • Luc Miteran • Léo Morfun

Test : Olivier Robin • Véronique Compagne • Yvan Marguin

© 1996 Infogrames Multimedia

Tous droits du producteur et du propriétaire de l'œuvre sont réservés.

Sauf autorisation, la reproduction, la location, le prêt, l'utilisation pour exécution publique sont interdits.

Gargamel retient la Schtroumpfette prisonnière dans son manoir en l'endormant «pour l'éternité» par quelque tour de sorcier.

Six Schtroumpfs témoins de l'affaire rapportent le drame au Grand Schtroumpf qui ne tarde pas à trouver dans ses grimoires un contre-pouvoir efficace : le «téléportaschtroumpf». Il lui faudra cependant des Schtroumpfs assez courageux pour oser quérir tous les ingrédients nécessaires aux quatre coins du pays Schtroumpf.

Dès lors, les volontaires sillonnent la forêt, bravant épreuves et dangers, décidés à en découdre avec ce schtroumpf de Gargamel... et dans l'espoir secret de recevoir de la Schtroumpfette un long baiser reconnaissant.

But du jeu

Le vainqueur est celui des joueurs qui parvient dans les temps à fournir au Grand Schtroumpf les ingrédients demandés. Il devra pour cela judicieusement arpenter le pays Schtroumpf et quelquefois détourner à son avantage les mauvaises intentions de Gargamel.

En cas de succès, la Schtroumpfette est téléportée au village, et le Schtroumpf du joueur reçoit le baiser attendu.

Sinon, catastrophe! Gargamel crie victoire! Gargamel gagne cette partie...

... jusqu'à la fois prochaine!

Jusqu'à 4 joueurs peuvent

ainsi tenter leur chance en jouant au téléportaschtroumpf!

Configuration Nécessaire

- Ordinateur 100% compatible PC 386 DX 33 ou supérieur
- 33Mhz recommandé
- MS-DOS 5.0 ou version ultérieure
- 2 Mo de mémoire vive (RAM)
- 540 Ko de mémoire conventionnelle libre requis sous DOS
- 512 Ko d'EMS
- Écran VGA 256 couleurs
- Lecteur CD-Rom taux de transfert minimum 150 Ko/ seconde
- Haut-parleurs
- Carte son Sound Blaster 2.00 ou ultérieure

Lancement sous MS. DOS :

Placer le disque dans le lecteur de CD-ROM

Si le lecteur s'appelle E: tapez E: puis ENTRÉE

Puis tapez SMURF et appuyez sur ENTRÉE

Commandes

Clavier

Touches fléchées pour le déplacement du curseur

Barre d’espacement pour valider et pour tout ce qui correspond au bouton gauche de la souris

Touche ESCAPE pour interrompre une séquence en cours

Touche “P” pour se mettre en pause (sur l’écran de jeu)

Touche F1 pour diminuer le volume sonore

Touche F2 pour augmenter le volume sonore

Sélection

A l’aide de la souris ou des touches fléchées,

vous passez d’une zone active à une autre.

Validation

En cliquant sur le bouton gauche de la souris, ou en appuyant sur la barre d’espacement, vous validez l’option sélectionnée.

Menu principal

Sur le grimoire magique du Grand Schtroumpf, le joueur peut choisir différentes options :

Règles pour se voir expliquer sommairement les règles du téléportaschtroumpf.

Introduction pour revoir la séquence d’introduction au jeu.

Schtroumpf permet de s’entraîner à tous les jeux.

Jouer pour commencer une nouvelle partie.

Parents permet de définir une durée de jeu, une durée minimum entre deux parties et la raison pour laquelle on devra arrêter de jouer.

Quitter pour quitter le jeu, après confirmation.

On passe d’une option à l’autre en dirigeant la souris vers le haut ou vers le bas (l’option active devient bleue). Un choix est validé par l’appui du bouton gauche. Le bouton droit appelle une aide vocale qui commente l’option active.

Le menu «Schtroumpf»

Ce menu présente la carte du pays Schtroumpf, depuis laquelle le joueur peut choisir librement de participer à toutes les épreuves en pointant leur icône à l’aide du petit Schtroumpf.

Si, par exemple, le joueur décide de jouer à la luge, il suffira de placer le Schtroumpf à côté de la luge et de cliquer avec le bouton gauche.

En cliquant avec le bouton droit, on déclenche une aide vocale qui permet de savoir à quel jeu correspond telle ou telle icône.

On quitte le menu «Schtroumpf» en

cliquant à proximité de la maison du

Grand Schtroumpf.

Personnalisation par le menu «Parents»

Ce menu, réservé aux parents, permet de définir une durée d'utilisation, un laps de temps entre deux parties, et la raison d'arrêt de jeu.

Une manipulation spéciale (à ne pas divulguer aux enfants) est nécessaire pour accéder à cet écran*.

Une fois dans le menu «Parents», on passe d'une option à l'autre en actionnant la manette vers le haut ou vers le bas.

On règle chaque option en actionnant la souris vers la droite ou vers la gauche.

Une fois ces options définies, appuyer sur le bouton gauche pour quitter le menu «Parents». A noter que les nouveaux paramètres sont automatiquement enregistrés en mémoire et qu'on les retrouvera en l'état à chaque nouvelle utilisation du jeu.

*Code d'accès au menu «Parents» : sur le menu principal, pointer l'option «Menu parents». Appuyer sur la touche flèche droite du clavier et maintenir cette touche enfoncée pendant 5 secondes.

Option «durée» :

Elle se règle sur l'horloge située en haut à gauche de l'écran.

On augmente la durée de jeu en actionnant la souris vers la droite.

On réduit cette durée en actionnant la souris vers la gauche.

Option «pause» :

Réglable sur l'horloge placée à droite de l'écran, cette option impose un temps de repos aux joueurs entre deux parties complètes.

Option «motif d'arrêt de jeu» :

En actionnant la souris vers la droite ou la gauche sur le parchemin, il est possible de choisir un motif d'interruption de la partie. Plus tard, lorsque le jeu aura atteint son temps limite, le Grand Schtroumpf apparaîtra à l'écran en invoquant la raison choisie par les parents.

Début de partie

Dans un premier temps, le Grand Schtroumpf se renseigne sur le nombre de joueurs à vouloir participer à l'aventure. Déplacer la souris vers la droite ou vers la gauche pour indiquer le nombre de participants et valider à l'aide du bouton gauche.

Apparaît ensuite l'écran des personnages.

Le premier joueur déplace la souris vers la droite ou vers la gauche pour choisir un Schtroumpf parmi les suivants:

- Le Schtroumpf Bricoleur

- Le Schtroumpf Costaud
- Le Schtroumpf Gourmand
- Le Schtroumpf Poète
- Le Schtroumpf Farceur
- Le Schtroumpf Grognon

En déplaçant la souris vers le haut ou vers le bas, il choisit un niveau de difficulté (facile, moyen ou difficile).

Si l'on presse le bouton droit, le Grand Schtroumpf indique oralement le nom du Schtroumpf ainsi que le niveau actuellement retenu.

Le joueur valide ses choix en appuyant sur le bouton gauche et passe la souris au joueur suivant qui procédera de la même façon pour choisir son Schtroumpf.

Lorsque tous les joueurs ont terminé, trois options apparaissent:

- L'option «Jouer» permet de commencer la partie.
- L'option «Annuler» efface tous les choix et le Grand Schtroumpf demande à nouveau combien de joueurs vont participer au jeu.
- L'option «Retour» efface tous les choix et permet de retourner au menu principal.

Pour valider un choix, appuyer sur le bouton gauche.

En début de partie, le Grand Schtroumpf indique aux joueurs les ingrédients à récolter dans le pays Schtroumpf.

A noter que pour varier les plaisirs, les ingrédients demandés par le Grand Schtroumpf changent d'une partie sur l'autre !

Écran de jeu

L'écran représente une partie du pays Schtroumpf sur lequel le joueur doit déplacer son personnage. Au bas de l'écran, on dispose d'informations telles que l'identité du joueur (ou plutôt du Schtroumpf qu'il incarne), les ingrédients récoltés depuis le début de la partie (tant que le schtroumpf ne les a pas en sa possession, ils restent de couleur grise) et un coucou qui indique le temps restant pour chaque tour de jeu.

Le principe consiste à conduire le Schtroumpf vers les lieux susceptibles de lui rapporter un ingrédient dans un temps limité à 30 secondes (pour savoir où se cachent les ingrédients, voir le poster).

Actions possibles sur le Schtroumpf :

Le Schtroumpf marche vers la droite ou vers la gauche avec la souris (ou avec les touches fléchées droite ou gauche), ou il saute dans l'une des deux directions (idem, flèche vers le haut), ou encore il court (droite- gauche en maintenant la souris dans la même direction ou le doigt appuyé sur une des flèches droite ou gauche).

Le Schtroumpf stoppe quand la souris revient en position centrale.

On choisit de s’arrêter quelque part, pour participer à une épreuve par exemple, en stoppant le Schtroumpf puis en appuyant sur le bouton 1.

Exemple: Pour participer à l’épreuve de l’anniversaire, il faut se placer devant le gâteau et cliquer le bouton gauche.

A noter qu’au terme des 30 secondes, le Schtroumpf est arrêté d’office, comme si le joueur avait cliqué sur le bouton gauche ! Pour ne pas se laisser surprendre par le temps (et quelquefois par certains pièges de Gargamel ou autres surprises), il faut surveiller le coucou situé en bas à droite de l’écran. Le temps accordé au déplacement se termine quand le poids de gauche arrive en haut.

Il peut arriver qu’en fin de tour de jeu, le Schtroumpf s’arrête sur une zone neutre qui ne donne accès à aucune épreuve. Dans ce cas le Grand Schtroumpf annonce la fin du tour et c’est au joueur suivant de tenter sa chance.

Il est possible de marquer une pause lorsqu’on se déplace dans le pays Schtroumpf en appuyant sur la touche “P“ du clavier.

Écran de jeu

L’écran représente une partie du pays Schtroumpf sur lequel le joueur doit déplacer son personnage. Au bas de l’écran, on dispose d’informations telles que l’identité du joueur (ou plutôt du Schtroumpf qu’il incarne), les ingrédients récoltés depuis le début de la partie (tant que le schtroumpf ne les a pas en sa possession, ils restent de couleur grise) et un coucou qui indique le temps restant pour chaque tour de jeu.

Le principe consiste à conduire le Schtroumpf vers les lieux susceptibles de lui rapporter un ingrédient dans un temps limité à 30 secondes (pour savoir où se cachent les ingrédients, voir le poster).

Actions possibles sur le Schtroumpf :

Le Schtroumpf marche vers la droite ou vers la gauche avec la souris (ou avec les touches fléchées droite ou gauche), ou il saute dans l’une des deux directions (idem, flèche vers le haut), ou encore il court (droite- gauche en maintenant la souris dans la même direction ou le doigt appuyé sur une des flèches droite ou gauche).

Le Schtroumpf stoppe quand la souris revient en position centrale.

On choisit de s’arrêter quelque part, pour participer à une épreuve par exemple, en stoppant le Schtroumpf puis en appuyant sur le bouton 1.

Exemple: Pour participer à l’épreuve de l’anniversaire, il faut se placer devant le gâteau et cliquer le bouton gauche.

A noter qu’au terme des 30 secondes, le Schtroumpf est arrêté d’office, comme si le joueur avait cliqué sur le bouton gauche ! Pour ne pas se laisser surprendre par le temps (et quelquefois par certains pièges de Gargamel ou autres surprises), il faut surveiller le coucou situé en bas à droite de l’écran. Le temps accordé au déplacement se termine quand le poids de gauche arrive en haut.

Il peut arriver qu'en fin de tour de jeu, le Schtroumpf s'arrête sur une zone neutre qui ne donne accès à aucune épreuve. Dans ce cas le Grand Schtroumpf annonce la fin du tour et c'est au joueur suivant de tenter sa chance.

Il est possible de marquer une pause lorsqu'on se déplace dans le pays Schtroumpf en appuyant sur la touche "P" du clavier.

Fin de partie

Lorsque tous les ingrédients demandés par le Grand Schtroumpf sont entre les mains d'un joueur, celui-ci utilise le sifflet magique qui le reconduit immédiatement au village.

Le Grand Schtroumpf peut alors actionner le «téléportaschtroumpf» et reconduire par ce moyen la Schtroumpfette parmi les siens. Le Schtroumpf vainqueur se voit récompensé d'un baiser magistral, alors que Gargamel fulmine dans son manoir, jurant une fois de plus de se venger...

Ecran Pause

Une pause se déclenche lorsqu'elle est demandée en appuyant sur la touche "P" du clavier ou simultanément sur les boutons droit et gauche de la souris.

Quatre options s'affichent à l'écran :

Retour pour retourner au jeu.

Carte permet d'afficher la carte du pays Schtroumpf.

Infos pour consulter les scores de chacun.

Abandon doit être choisi si l'un ou la totalité des joueurs décide de se retirer du jeu.

Lorsque la pause est terminée, le joueur continue son tour.

Attention! Le temps de pause est décompté dans la durée totale du jeu: Une pause de 20 mn réduira donc d'autant le temps de jeu.

La carte du Pays Schtroumpf

Elle permet de situer le joueur dans le Pays Schtroumpf. Cette carte est accessible par le menu «Pause».

Le joueur est représenté par un Schtroumpf. Comme la carte est plus grande que l'écran de l'ordinateur, on peut la faire défiler vers le haut ou vers le bas en utilisant la souris.

Pour quitter la carte du Pays Schtroumpf, cliquer sur le bouton gauche.

L'écran «Infos»

Cet écran, accessible depuis le menu «Pause», renseigne les joueurs sur l'avancement de la partie.

Chaque joueur est représenté par son Schtroumpf face auquel s'affichent les ingrédients et gouttes de rosée récoltés depuis le début de la partie.

A droite, une jauge rouge indique le temps écoulé.

Temps limité

Certaines épreuves doivent être menées à bien dans un temps limité. En cas de dépassement, le joueur ne remporte rien et doit passer la manette à son voisin.

Aide sonore

Le bouton droit permet d'activer l'aide sonore, c'est-à-dire les explications du Grand Schtroumpf.

Elle permet de se repérer dans les options des menus ou les jeux. A l'attention des plus jeunes, les textes affichés à l'écran sont ainsi lus par le Grand Schtroumpf, sur demande.

Guide de Dépannage

Le rangement et la manipulation d'un disque CD-ROM nécessitent autant de soins qu'un CD audio. Vous n'aurez pas à le nettoyer si vous le manipulez uniquement en le tenant par les bords et le rangez directement dans son boîtier après utilisation.

Avant toute manipulation, lancez "lisezmoi.exe"

- Ce programme vous donne les renseignements sur votre configuration et édite le fichier "Lisezmoi.TXT....

Attention : les solutions proposées ci-dessous ne sont valables qu'à partir du DOS.

LE PROGRAMME NE SE CHARGE PAS CORRECTEMENT

- Etes-vous équipé du bon matériel conformément aux instructions du chapitre "configuration nécessaire" ?
- Êtes-vous équipé de périphériques particuliers ?
- Essayez de déconnecter ces périphériques, de réinitialiser l'ordinateur puis de relancer le programme.

LE MESSAGE " Mémoire RAM = 540 KO" APPARAÎT

- Avez-vous réellement plus de 540 Ko de mémoire libre sous DOS ?

Pour vérifier, utilisez la commande MEM ou tapez CHKDSK.

Ces deux programmes vous indiqueront le nombre d'octets libres dans la RAM. 1Ko = 1024 octets. Pour résoudre les problèmes d'insuffisance de mémoire, vous pouvez essayez d'optimiser la mémoire, de supprimer les programmes résidents ou de créer une disquette de boot minimal.

Optimisation de la mémoire

- Si vous disposez du programme QEMM (il apparaît dans le config.SYS), tapez la commande OPTIMIZE et appuyez sur ENTRÉE. A la question “Voulez-vous utiliser de l’EMS ?”, répondez OUI.
- Si vous utilisez MS-DOS 6.0, tapez la commande MEMMAKER et appuyez sur ENTRÉE.

Ces deux programmes réorganisent la mémoire et gagnent ainsi de la place.

Les programmes résidents (horloge, calculette, antémémoire et accélérateur de lecteurs de disquettes) sont parfois automatiquement chargés quand vous démarrez votre ordinateur par le biais du fichier AUTOEXEC.BAT. Pour supprimer ces programmes résidents, nous vous conseillons de créer une disquette de boot minimal qui vous servira à chaque fois que vous voudrez lancer le jeu : Le Téléportaschtroumpf.

BOOT MINIMAL

- Munissez-vous d’une disquette vierge formatée et insérez-la dans le lecteur de disquette A:
- Tapez la commande SYS A:
- Copiez les programmes AUTOEXEC.BAT ET CONFIG.SYS de votre disque dur sur la disquette (ex : c:\ copy AUTOEXEC.BAT A:).
- A l’aide de “EDIT”, éditez les deux programmes AUTOEXEC.BAT ET CONFIG.SYS.(ex : c:\EDIT A: AUTOEXEC.BAT) de la disquette.
- Dans chacun de ces deux programmes, supprimez les commandes qui vous semblent inutiles en les mettant en remarque (REM).

Conservez les commandes qui concernent la souris, le clavier, le gestionnaire MSCDEX, le lecteur CD.ROM(CD), la carte sonore, L’EMS.

Vous pouvez mettre en remarque SMARTDRIVE, SIDDEKICK etc...

Sortez de EDIT en sauvegardant (Touche F6 et ENTRÉE).

- Eteignez alors votre ordinateur puis allumez le de nouveau en laissant la disquette BOOT minimal dans le lecteur. L’ordinateur va démarrer sur la disquette et libérera le maximum de mémoire possible.
- lancez le jeu et chargez le selon la procédure mentionnée dans le paragraphe : lancement à partir du DOS.

N.B. : il nous est malheureusement impossible de vous fournir un listing d’AUTOEXEC.BAT et de CONFIG.SYS qui fonctionne à coup sûr avec votre matériel, car chaque ordinateur personnel est un cas particulier.

Le message “Mémoire EMS minimum= 512 Ko“ apparaît.

Avez-vous réellement plus de 512 Ko d’EMS ? Pour vérifier, utilisez la commande MEM. Ce programme vous indiquera le nombre d’octets d’EMS. Si vous n’avez pas suffisamment de mémoire EMS, vérifiez que le programme EMM386.exe soit dans le fichier CONFIG.SYS. Pour cela utilisez l’éditeur de textes EDIT (EDIT CONFIG.SYS). La

ligne suivante doit apparaître dans le listing : DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 1024 D=64

Vous devez avoir la même ligne avec ce chiffre ou un chiffre supérieur.

Si cette ligne n'apparaît pas, ajoutez la. Enregistrez le nouveau CONFIG.SYS.

Les animations paraissent lentes ou saccadées.

Etes-vous équipé du bon matériel conformément à la configuration nécessaire? Vous devez disposer d'un lecteur de CD-ROM dont la vitesse de transmission des données est de 150K par seconde au minimum.

Dysfonctionnement du CD-ROM : Le disque est probablement mal inséré :

(A) Abandonner et sortir du programme, (R) Réessayer, (I) Ignorer.

Votre disque est peut-être sale ? Retirez le du lecteur et nettoyez le avec un chiffon sec, propre, doux et non pelucheux en suivant toujours une ligne droite partant du centre du disque en allant vers le bord.

N'utilisez jamais de produit abrasif pour nettoyer votre disque.

Lancement du jeu

Avant toute chose, insérez le CD-Rom dans votre lecteur.

Dans la suite, nous supposerons que la lettre de votre lecteur de CD-Rom est D, si la lettre de votre lecteur de CD-ROM est différente, pour la suite remplacez D par la lettre de votre lecteur.

Sous Windows 95

La première chose à faire est de créer une icône pour lancer le jeu.

Pour cela, placez le curseur de la souris sur votre Bureau (écran) à un endroit où il n'y a rien et cliquez sur le bouton droit de la souris (clique-droit). Sélectionnez alors «Nouveau» puis «Raccourci». Une fenêtre apparaît. Dans ligne de commande écrivez : D:\SMURF et cliquez sur «Suivant».

On vous demande ensuite d'entrer un nom pour le raccourci, entrez le nom de votre choix et cliquez sur «suivant». Il ne vous reste plus qu'à sélectionner un icône pour le raccourci. Sélectionnez un icône et cliquez sur «Terminer».

Un icône apparaît alors sur votre «Bureau», pour lancer le Téléportaschtroumpf, il vous suffit alors de double-cliquer sur cette icône.

Sous Dos 5.xx ou Dos 6.xx.

Si vous êtes sous windows 3.xx, quittez windows. Ce jeu se lance sous DOS uniquement. Une fois sous DOS, tapez D: puis entrée. Ensuite tapez SMURF puis Entrée.

Les problèmes techniques et leurs solutions

Symptôme 1 : Au lancement du jeu apparaît le message suivant sur un écran noir : PAS D'EMS ou Mémoire RAM minimum = 540K octets.

SOLUTION : C'est un problème de configuration de la mémoire. Pour y remédier il faut modifier le fichier Config.sys qui se trouve à la racine de votre disque dur (C:\). Pour cela, éditez le fichier Config.sys (voir annexe ci-dessous), vous êtes dans un fichier texte.

Pour Windows 95, dos 5.xx et dos 6.xx:

Les trois premières lignes de votre fichier doivent impérativement ressembler à : device=c:\windows\himem.sys

device=c:\windows\emm386.exe ram

dos=high,umb

Si dans votre fichier, ces lignes n'existent pas, ajoutez les telles quelles au début du fichier. Si dans votre fichier la ligne «device=c:\windows\ emm386.exe.....» existe déjà mais contient la mention NOEMS, effacez NOEMS et remplacez la par RAM. Si à la fin de cette ligne vous avez des paramètres tels que «X=.....» ou «I=....» conservez-les. Dans tous les cas, cette ligne doit être en 2e. position après «device=c:\windows\himem.sys».

La ligne «dos=high,umb» peut-être incomplète ou en deux parties. Dans tous les cas, effacez ce qui existe déjà et ajoutez «dos=high,umb» en 3e. position dans votre fichier. De plus, votre fichier Config.sys contient probablement des lignes commençant par DEVICE ou DEVICEHIGH. Remplacez tous les DEVICE par DEVICEHIGH.

Pour finir, éditez le fichier Autoexec.bat(voir annexe ci-dessous).

Votre fichier contient probablement des lignes commençant par C:\.....

Vous devez insérer LH suivi d'un espace au début de ces lignes.

Exemple : C:\mouse\mouse.com devient LH C:\mouse\mouse.com

Une fois ces modifications terminées, enregistrez vos fichiers et REDEMARREZ votre machine.

Symptôme 2 : Au lancement du jeu apparaît le message suivant :

(1) PROBLEME LIE A LA CARTE SONORE.

SOLUTION : Ce message indique l'absence de la ligne SET BLASTER dans le fichier Autoexec.bat. Les cartes Sound Blaster et compatibles utilisent des paramètres de configuration dont les trois plus importants (pour nous) sont : Le port (l'adresse) : 220, 240.....

L'IRQ : 3, 5, 7, 10....

Le DMA : 0, 1, ou 3.

Dans cet exemple : 220 est l'Adresse, 5 est l'IRQ, 1 est le DMA, ce qui donne : SET BLASTER=A220 I5 D1

Vous devez ajouter cette ligne dans le fichier autoexec.bat avec les valeurs propres à votre machine. Si vous ne connaissez pas ces valeurs, consultez votre documentation ou contactez votre revendeur micro. Une fois que vous connaissez ces valeurs, éditez le fichier Autoexec.bat (voir annexe

ci-dessous) ajoutez la ligne SET BLASTER tout en majuscule et sans ajouter d'espace superflu.

Symptôme 3 : Au lancement du jeu apparaît le message suivant :

(3) ou (5) PROBLEME LIE A LA CARTE SONORE.

SOLUTION : Ce message indique un problème sur la ligne SET BLASTER.

- Vérifiez les valeurs d'Adresse, d'IRQ et de DMA de votre ligne.

- Vérifiez si cette ligne est copiée en majuscule.

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace superflu.

Se reporter au Symptôme 2 ci-dessus.

Annexe : Comment éditer le fichiers Autoexec.bat et Config.sys.

Sous Windows : Cliquez sur «Démarrer» puis «Exécuter».

Dans «Ouvrir» tapez SYSEDIT et validez en cliquant sur «OK».

Sous Windows 3.xx : Dans le «Gestionnaire de programmes», cliquez sur «Fichier» puis «Exécuter» et dans ligne de commande tapez SYSEDIT.

Cette commande ouvre plusieurs fichiers en cascade dont l'autoexec.bat et le config.sys. Pour vous placer dans un fichier, cliquez sur «Fenêtre» et sélectionnez le fichier de votre choix.

Sous DOS : Placez vous à la racine de votre disque dur. Pour cela tapez C: puis «Entrée» et tapez CD\ puis «Entrée».

Ensuite pour éditer l'autoexec.bat tapez : EDIT AUTOEXEC.BAT puis validez. Un texte sur fond bleu apparaît (si aucun texte n'apparaît, quittez «EDIT» et recommencez l'opération avec soin). Pour éditer le Config.sys, tapez EDIT CONFIG.SYS puis validez.

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien.

Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR L'UTILISATION D'UN JEU VIDEO

- Ne vous tenez pas trop près de l’écran. Jouez à bonne distance de l’écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.