
Rocky Linux install

OS(Operating System : 운영체제)

➤ 운영체제

- 근본적인 목적은 H/W의 효과적인 관리 것이다. 현재의 OS는 사용자가 편하게 컴퓨터를 사용할 수 있는 환경을 제공하는 프로그램으로 컴퓨터 시스템의 자원을 효율적으로 할당, 관리, 보호 한다. 시스템의 오류나 잘못된 자원 사용을 감시하고 입출력 장치에 대한 연산/제어를 관리하는 제어 프로그램

➤ 종류 : Windows, Linux, Unix MAC OS X 등

➤ 구성 요소

- 커널(Kernel)
 - 운영체제의 핵심적인 부분으로 H/W를 관리한다. 또한 자원에 접근할 권한을 갖는다.
- Shell : 명령어 해석기
 - OS와 사용자간 연결을 담당한다. 사용자의 명령을 해석한다.
- User interface
 - 사용자 환경을 정의한다. 인터페이스에 따라 CUI,GUI 환경을 제공한다.

OS(Operating System : 운영체제)

- 리눅스는 멀티유저, 멀티태스킹을 지원하는 유닉스처럼 보이는 운영체제이다. 하지만 리눅스는 유닉스와는 독립적으로 개발되었으므로 유닉스 계열 운영체제가 아니라 유닉스 클론(Clone) 운영체제이다.
- Open Source로 개발되었다. 기존 Unix 커널을 경량화 하고 GNU project의 C 라이브러리를 포함한다.
- 기본적인 Linux 커널을 바탕으로 여러 종류의 배포판이 만들어져 있음.

ora19c

▶ Power on this virtual machine

✎ Edit virtual machine settings

▼ Devices

Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk (NVMe)	60 GB
CD/DVD (IDE)	Auto detect
Network Adapter	NAT
Display	Auto detect

ora19c

▶ Power on this virtual machine

✎ Edit virtual machine settings

▼ Devices

Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk (NVMe)	60 GB
CD/DVD (IDE)	Using file D:\d...
Network Adapter	NAT
Display	Auto detect

Rocky Linux 8.10

Install Rocky Linux 8.10

Test this media & install Rocky Linux 8.10

Troubleshooting

>

Press Tab for full configuration options on menu items.

```
[ OK ] Stopped dracut pre-mount hook.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped dracut initqueue hook.
      Stopping Open-iSCSI...
      Stopping Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon...
[ OK ] Stopped Open-iSCSI.
[ OK ] Stopped Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
[ OK ] Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
[ OK ] Started Plymouth switch root service.
[ OK ] Stopped target Basic System.
[ OK ] Stopped target Paths.
[ OK ] Stopped target Sockets.
[ OK ] Stopped target Slices.
[ OK ] Stopped target System Initialization.
[ OK ] Stopped udev Wait for Complete Device Initialization.
[ OK ] Stopped udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Stopped dracut pre-trigger hook.
      Stopping udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped Load Kernel Modules.
[ OK ] Stopped target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Stopped target Local File Systems.
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre).
      Stopping iSCSI UserSpace I/O driver...
[ OK ] Closed Open-iSCSI iscsid Socket.
[ OK ] Stopped udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Stopped iSCSI UserSpace I/O driver.
[ OK ] Started Setup Virtual Console.
[ OK ] Closed Open-iSCSI iscsiui Socket.
[ OK ] Stopped dracut pre-udev hook.
[ OK ] Stopped dracut cmdline hook.
```

Rocky Linux

ROCKY LINUX 8.10 에 오신 것을 환영합니다 .

설치 과정에서 어떤 언어를 사용하길 원하십니까?

Indonesia	Indonesian
Íslenska	Icelandic
Italiano	Italian
日本語	Japanese
ქართული	Georgian
Қазақ тілі	Kazakh
ខ្មែរ	Khmer
ಕನ್ನಡ	Kannada
한국어	Korean >
Lietuvių	Lithuanian
Latviešu	Latvian
मैथिली	Maithili
Македонски	Macedonian
മലയാളം	Malayalam
मराठी	Marathi

검색하려면 여기에 입력하세요.

ROCKY LINUX 8.10 설치

us

도움말!

한국어 (대한민국)

종료(Q)

계속 진행(C)

Rocky Linux

설치 요약

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

현지화

 키보드(K)
한국어

 언어 지원(L)
한국어 (대한민국)

 시간과 날짜(T) ①
아메리카 대륙/뉴욕 시간대

사용자 설정

 root 비밀번호(R) ⑦
root 계정이 비활성화되어 있음.

 사용자 생성(U) ⑧
어떤 사용자도 생성되지 않음.

소프트웨어

 설치 원천(I)
로컬 미디어

 소프트웨어 선택(S) ②
서버 - GUI 사용

시스템

 설치 목적지(D) ③
자동 파티션이 선택됨

 KDUMP ④
Kdump가 활성화됩니다

 네트워크와 호스트 이름(N)
연결되지 않음 ⑤

 보안 정책 ⑥
프로파일이 선택되지 않았습니다

종료(Q)

설치 시작(B)

'설치 시작'을 누르기 전까지 디스크에 어떤 사항도 변경되지 않습니다.

⚠ 다음 단계를 계속 진행하기 전에 이 아이콘으로 표시된 항목을 완료하세요.

시간 및 날짜

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

지역 (R): 아시아

도시(C): 서울

네트워크 시간(N)

끔



19:00

24 시간(H)

오전/오후(A)

2025

년

02

월

02

일

NTP를 사용하려면 먼저 네트워크를 설정해야 합니다

소프트웨어 선택

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

기본 환경

- ☒ **서버 - GUI 사용**
그래픽 인터페이스로 통합되고 관리가 쉬운 서버.
- ☐ **서버**
통합되고 관리가 쉬운 서버.
- ☐ **최소 설치**
기본적인 기능입니다.
- ☐ **워크스테이션**
워크스테이션은 사용자 친화적인 랩탑 및 PC 용 데스크탑 시스템입니다.
- ☐ **사용자 정의 운영 체제**
Basic building block for a custom Rocky Linux system.
- ☐ **가상화 호스트**
최소 가상화 호스트입니다.

선택 환경을 위한 추가 소프트웨어

- ☐ **Windows 파일 서버**
이 패키지 그룹을 사용하여 Linux와 MS Windows (tm) 시스템 사이에 파일을 공유할 수 있습니다.
- ☐ **디버깅 툴**
제대로 작동하지 않는 애플리케이션의 디버깅과 성능 문제 진단을 위한 툴입니다.
- ☐ **DNS 네임 서버**
이 패키지 그룹을 사용하여 시스템 상에서 DNS 네임 서버 (BIND)를 운영하실 수 있습니다.
- ☐ **파일 및 스토리지 서버**
CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS 네트워크 스토리지 서버.
- ☐ **FTP 서버**
이 툴을 사용하여 시스템 상에서 FTP 서버를 운영할 수 있습니다.
- ☐ **게스트 에이전트**
하이퍼바이저에서 실행 시 사용되는 에이전트.
- ☐ **Infiniband 지원**
RDMA 기반 InfiniBand, iWARP, RoCE, OPA 패브릭을 사용하여 클러스터링, 그리드 연결, 낮은 지연 시간, 높은 대역폭 스토리지를 지원하도록 설계된 소프트웨어입니다.
- ☐ **메일 서버**
이 패키지는 IMAP과 SMTP 메일 서버 설정을 도와줍니다.
- ☐ **네트워크 파일 시스템 클라이언트**
네트워크 저장소에 시스템을 붙이도록 함.
- ☐ **네트워크 서버**
이 패키지에는 DHCP, Kerberos, NIS와 같은 네트워크-기반 서버가 포함되어 있습니다.
- ☐ **성능 툴**
시스템과 애플리케이션 수준의 성능 문제를 진단하기 위한 툴.
- ☐ **원격 데스크탑 클라이언트**
- ☐ **Linux 용 원격 관리**
Remote management interface for Rocky Linux.
- ☐ **가상화 클라이언트**

설치 목적지

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

장치 선택

설치하려는 장치를 선택합니다. 주 메뉴의 "설치 시작"에 누름단추를 누를 때까지 설치는 시작되지 않습니다.

로컬 표준 디스크

60 GiB

VMware Virtual NVMe Disk i.2493cf32c577414b000c296ec1a7884c

nvme0n1 / 60 GiB 남음

여기서 선택하지 않은 상태로 남아있는 디스크에 대해 아무것도 실행되지 않습니다.

특수 디스크 및 네트워크 디스크

디스크 추가(A)...

여기서 선택하지 않은 상태로 남아있는 디스크에 대해 아무것도 실행되지 않습니다.

저장소 구성

☐ 자동 설정(A) ☒ 사용자 정의(C)

[전체 디스크 요약 및 부트로더\(F\)...](#)

1개의 디스크 선택; 60 GiB 용량; 60 GiB 남음 [재생\(R\) ...](#)

수동 파티션 설정

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

다음>

신규 Rocky Linux 8.10 설치

시스템

/boot

nvme0n1p1

1024 MiB

/

nvme0n1p3

51 GiB

swap

nvme0n1p2

8 GiB >

+ - ↺

사용 가능한 공간
1023 KiB

총 공간
60 GiB

[선택한 저장 장치 1\(s\)](#)

nvme0n1p2

적재 지점(P):

희망 용량(C):

8 GiB

장치 유형(T):

표준 파티션

☐ 암호화(E)

파일 시스템(y):

swap

☒ 재포맷(o)

이름표(L):

이름(N):

nvme0n1p2

장치(s):

VMware Virtual NVMe Disk i.
2493cf32c577414b000c296ec1a7884c
(nvme0n1)

수정(M)...

최신화 설정(U)

알람: 주 메뉴의 '설치 시작' 버튼을 누르기 이전에는
본 설정이 적용되지 않습니다.

모두 재설정 (R)

KDUMP

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

 kr

도움말!

kdump는 커널 충돌 덤프 기술입니다. 시스템 충돌 시, kdump는 충돌의 원인을 파악하는데 유용한 시스템 정보를 캡처합니다.kdump는 시스템 메모리의 한 부분을 차지하며, 이 부분은 다른 목적으로 사용할 수 없음을 알려드립니다.


☐ kdump 활성화 (E)

Kdump 메모리 예약: ☒ 자동 (A) ☐ 수동(M)

예약 메모리 (MB) (R):

전체 시스템 메모리 (MB): 930

사용 가능한 시스템 메모리 (MB):770



보안 정책

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

컨텐츠 변경(C)

보안 정책 적용: ☐ ☒

끔

아래 프로파일 선택:

ANSSI-BP-028 (enhanced)

This profile contains configurations that align to ANSSI-BP-028 v2.0 at the enhanced hardening level.

ANSSI is the French National Information Security Agency, and stands for Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. ANSSI-BP-028 is a configuration recommendation for GNU/Linux systems.

A copy of the ANSSI-BP-028 can be found at the ANSSI website:
<https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandations-de-securite-relatives-a-un-systeme-gnulinux/>

An English version of the ANSSI-BP-028 can also be found at the ANSSI website:
<https://cyber.gouv.fr/publications/configuration-recommandations-gnulinux-system>

ANSSI-BP-028 (high)

This profile contains configurations that align to ANSSI-BP-028 v2.0 at the high hardening level.

ANSSI is the French National Information Security Agency, and stands for Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. ANSSI-BP-028 is a configuration recommendation for GNU/Linux systems.

A copy of the ANSSI-BP-028 can be found at the ANSSI website:
<https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandations-de-securite-relatives-a-un-svsteme-anulinux/>

프로파일 선택(S)

완료된 변경사항 또는 필요한 변경사항:

 보안 정책을 적용하지 않음

Root 암호 및 사용자 생성

ROOT 비밀번호

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

시스템 관리는 root계정을 사용합니다. root 사용자의 비밀번호를 입력하십시오.

root 비밀번호(R):

root 비밀번호 확인(C):

Root 암호 및 사용자 생성

사용자 생성

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 설치

kr

도움말!

성명(F)

st

사용자 이름(U)

st

☐ 이 사용자를 관리자로 설정합니다(M)

☒ 이 계정을 사용하려면 비밀번호가 필요합니다(R)

비밀번호 (P)

.....



암호

비밀번호 확인(C)

.....



고급 (A)...

Rocky Linux

설치 진행

ROCKY LINUX 8.10 설치


 kr

완료되었습니다!

Rocky Linux가 성공적으로 설치되어 사용 할 준비가 되었습니다!
이제 시스템을 재시작해서 사용하세요!

시스템 재시작(R)

 이 제품의 사용은 /usr/share/rocky-release/EULA에서 찾은 저작권 계약의 적용을 받습니다



라이선스 정보

완료(D)

ROCKY LINUX 8.10 (GREEN OBSIDIAN)

 kr

도움말!

라이선스 계약:

Rocky Linux EULA

Rocky Linux comes with no warranties or guarantees of any kind, written or implied.

The Distribution is released as 3-Clause BSD. Individual packages in the distribution come with their own licenses which are available on install as well as the distribution git forge. A copy of the 3-Clause BSD license is included with the media of this distribution.

☒ 약관에 동의합니다. (A)

- Activate the web console with: `systemctl enable --now cockpit.socket` 메시지 없애기.

```
# rm -f /etc/issue.d/cockpit.issue
```

```
# rm -f /etc/motd.d/cockpit
```

- virbr0 없애기

```
# systemctl disable --now libvirtd
```

```
# rm -f /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
```

```
# rm -f /var/lib/libvirt/network/default.xml
```

- 방화벽 중지

```
# systemctl disable --now firewalld.service
```

```
# systemctl status firewalld.service
```

설치 후 작업(RockyLinux8)

➤ SELinux 설정

```
# grubby --update-kernel ALL --args  
"selinux=0 quiet rhgb"
```

```
# sestatus
```

(선택적)

```
# sed -i  
's/^SELINUX=.*SELINUX=disabled/'  
/etc/selinux/config
```

➤ 데몬 설정

```
NetworkManager-wait-online.service  
NetworkManager.service  
chronyd.service  
crond.service  
display-manager.service  
gdm.service  
sshd.service  
syslog.service  
vmtoolsd.service
```

설치 후 작업(RockyLinux9)

➤ SELinux 설정

```
# grubby --update-kernel ALL --args  
"selinux=0 quiet rhgb"
```

➤ SSH 설정

```
# vi /etc/ssh/sshd_config  
PermitRootLogin yes
```

➤ 개행 코드 인식

```
# echo 'set enable-bracketed-paste  
off' >> /etc/inputrc
```

➤ 명령 자동 완성 기능(최소 설치)

```
# dnf -y install bash-completion
```

➤ 데몬 설정

```
NetworkManager-wait-online.service  
NetworkManager.service  
chronyd.service  
crond.service  
dbus-broker.service  
gdm.service  
sshd.service  
syslog.service  
systemd-network-generator.service  
systemd-remount-fs.service  
vmtoolsd.service
```

ifconfig

```
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.##.### netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.##.1
    inet6 fe80::20c:29ff:fe5d:7578 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    .....
```

netstat -nr

Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS	Window	irrt	Iface
0.0.0.0	192.168.##.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	ens160
192.168.##.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	ens160

cat /etc/resolv.conf

```
nameserver 8.8.8.8
```

systemctl is-enabled firewalld.service

```
disabled
```

systemctl is-active firewalld.service

```
inactive
```

sestatus

```
SELinux status: disabled
```