シフト自動作成ツールの使い方

ブラウザで開くだけ。AIも課金もいりません。iPhoneでもWindowsのパソコン（Edge）でも使えます。
https://shige914marujyu2-afk.github.io/print-pages/shift/

スマホで読み取ると開きます

開き方

iPhone：QRコードを読み取る。
共有ボタン →「ホーム画面に追加」で次からすぐ開けます。

パソコン（Windows）：**Edge**で上のアドレスを開く。
「お気に入り」に入れると次からすぐ開けます。
キー：Ctrl + D ／マウス：アドレス欄の右の☆をクリック →「完了」


1 条件と回送員を登録する　最初の1回だけ






1. 「**① 条件・メンバー**」を押す
2. 出勤人数・連勤・連休などの決まりは**人数から自動**で決まります。下のチェック2つだけ選びます
3. **GW・お盆・年末年始**は「長い休み」に何日〜何日を入れる
4. 「**＋ 回送員を追加**」で1人ずつ入れる。やめた人は行の「**削除**」
5. 個人の条件
   - **曜日ボタン**＝毎週そのどれかを休み
   - **連休は平日だけ**のチェック
   - **土日祝の休み**＝月に何日休みたいか
6. 入力はすぐ保存され、社員番号の小さい順に並びます

2 休みを入力する　毎月





1. 「**② 休みの入力**」で、上の「作る月」を選ぶ
2. 一番上の**日付をタップ**：
   1回目「祝」→ 2回目 全（全体休）→ 3回目 元に戻る
3. **マスをタップ**：
   休 → 希 → 有 → 空欄
4. 左の灰色7列は**前月の最後の1週間**。同じようにタップして入れる（月またぎの連勤チェック用）
5. 全体休が入った週は、オレンジの枠で**その週の休みを何日にするか**を入れる


3 作成して、直して、印刷する　10〜30秒



社員番号	所属	名前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			日	月	祝	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
100001	東西	山田	公			公				全		公	公				公			公
100002	東西	鈴木	公		希					全		希	公				公			
100003	東西	佐藤				公	有			全		公				公				公

1. 「**③ 作成・印刷**」で「**作成する（A案・B案）**」を押す
2. **A案**＝飛び石の休みなし、**B案**＝金土日祝の出勤を多め、**手動用**＝希望休だけ。ルールを守れたかが ○／× で出ます
3. **表のマスをタップ**すると手で直せます：
   公 → 希 → 有 → 空欄（ 全 は変わりません）
4. 全部手で作るときは「**希望休だけの表（手動で入れる用）**」
5. 決めた案で「**この表を印刷する**」→ A4横のPDFが開く
6. 「**この案に決定**」を押すと、翌月の前月末7列が自動で入ります

4 希望休の紙を配る　毎月



1. 「**④ 希望休の表**」を押す
2. 「**この表を印刷する**」→ A4横のPDFが開く
3. 名前（社員番号順）と、その月の全体休 全 が最初から入っています。集めた紙を見ながら ② で入力します

パソコン（Windows・Edge）でのやり方

- **印刷**：「この表を印刷する」を押すと新しいタブにPDFが開き、印刷画面が出ます。プリンタを選んで「印刷」。
  印刷画面が出ないとき　キー：Ctrl ＋ P ／マウス：PDFの上にある**プリンターの絵**をクリック
- **新しい版にならないとき**　キー：Ctrl ＋ F5 ／マウス：Ctrl を押したまま、アドレス欄の左の↻をクリック
- **入力**：マスはクリックで切り替わります。横に長い表は、表の下の**横のスクロールバー**をつかんで動かすか、Shift を押したままマウスのホイールを回します

自動で守るルール（上ほど優先）

① 希望休・有給は必ず休み

② 日曜〜土曜の1週間に休み2日

③ 毎日10人以上。月〜木は11人まで、金土日祝は11〜12人

④ 5連勤は絶対に作らない。4連勤もなるべく作らない

⑤ 連休は月1回以上（2回目・3連休は回数の少ない人から）

⑥ 個人の条件（曜日・平日の連休・土日祝の休み）

困ったときは

- **×が消えない**：もう一度「作成する」を押す。それでも×なら**どうしても守れない月**なので、×の所だけタップで直してください
- **iPhone**：印刷は開いたPDFの共有ボタン →「プリント」。新しい版にならないときはタブを閉じて開き直す
- **データの保存先**：入力は**使っている機械の中だけ**に残ります。別の機械では①からやり直し