

TCP/IP commando's :

Lijst (klik op het item om naar de uitleg te springen)

Meer informatie over elk commando kan je in het dos-venster krijgen door na het commando “/?” te tikken : bvb. ipconfig /? en druk op <enter>.

[ipconfig](#) (/all - /release - /renew)


[net view](#)

[ping](#)

[net use](#) (aanmaken van een drive-letter in het network)

Ipconfig

Met dit commando kan je het ip-gegevens opvragen van je eigen pc.



```
C:\ Command Prompt
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd\
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Wireless Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : CPG
    IP Address. . . . . : 172.16.0.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.0.243

C:\>
```

Je vindt daarin volgende parameters :

- DNS Suffix : wanneer een pc in een groter netwerk zit (server-netwerk met domein) wordt het domein ook meegegeven
- IP Address : is het unieke adres dat elke pc in een netwerk krijgt
- Subnet Mask : (subnet masker) : bepaald welk deel van het ip-adres het netwerk-adres is en welk deel het pc-adres is. In ons voorbeeld is het netwerkadres : 172.16.0 (24-bits subnet) en 4 is het pc-adres.
- Default Gateway : is je netwerk verbonden met een ander netwerk, bvb. het internet, dan passeert het netwerkverkeer dat niet voor je eigen netwerk bestemd is via een gateway (een uitgang naar dat andere netwerk). Het ip-adres van dat toestel wordt hier weergegeven. Dergelijk toestel noemen we een router.

Wil je meer informatie zien (zoals DNS-server, DHCP-server, MAC-adres) dan voeg je een parameter toe aan het commando : **ipconfig /all**

```
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : pnbuxport
    Primary Dns Suffix . . . . . : CPG.LOCAL
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : CPG.LOCAL
                                     CPG

Ethernet adapter Wireless Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . : LAN-Express IEEE 802.11 PCI Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-02-8A-D7-CB-FD

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . : CPG
    Description . . . . . : National Semiconductor DP83815-Based
    PCI Fast Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-0E-7F-73-21-40
    Dhcp Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 172.16.0.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.0.243
    DHCP Server . . . . . : 172.16.0.241
    DNS Servers . . . . . : 172.16.0.241
    Lease Obtained. . . . . : donderdag 29 september 2005 8:02:32
    Lease Expires . . . . . : vrijdag 7 oktober 2005 8:02:32

C:\>_
```

In dit scherm zie je o.a. :

- host name : naam van de pc
- primary dns suffix : volledige domeinnaam van het server-netwerk waartoe de pc behoort
- Ethernet adapter : netwerkkaart
 - a. Wireless Network Connection : draadloze netwerkkaart
 - media state* : media disconnected : geen verbinding met het access point (draadloze switch in een netwerk)
 - description* : naam van de netwerkkaart
 - physical address* : MAC-adres van een netwerkkaart – uniek adres dat elke netwerkkaart heeft.
 - b. Local Area Connection : netwerkkaart voor vast netwerk
 - zelfde informatie als bij de andere netwerkkaart
 - DHCP enabled* : de netwerkkaart kan haar ip-adres van een dhcp-server krijgen
 - DHCP server* : het ip-adres van de server die de ip-adressen in het netwerk uitdeelt.
 - DNS server* : het ip-adres van de server die de namen die gebruikt worden in het netwerk verbindt met hun respectievelijke ip-adres.

Wanneer je pc een ip-adres heeft gekregen van een DHCP-server kan het voorkomen dat je het ip-adres even moet verwijderen en terug een nieuw ip-adres moet vragen. Dit doe je met de volgende commando's :

ipconfig /release (verwijdert het ip-adres van je netwerkkkaart)


ipconfig /renew (vraagt aan de DHCP-server een nieuw ip-adres aan)

ipconfig /all (alle informatie van een netwerkkkaart opvragen)

Ping

Met het ping-commando kan je kijken of je kan communiceren met een andere pc in het network.

Vb : ping 172.16.0.200 zal een boodschap sturen naar de pc met het ip-adres dat je na het commando vermeldt. De bestemming zal dan een antwoord geven aan de pc van wie hij de boodschap heeft ontvangen (zie figuur).



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\>ping 172.16.0.200

Pinging 172.16.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.200: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 172.16.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.16.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>_
```

Reply from 172.16.0.200 (Antwoord van 172.16.0.200) betekent dat de pc antwoordt. Dit betekent dat je met deze pc kunt communiceren.

Net view

Met dit commando kan je alle pc's zien die in je netwerk zitten. Je ziet de naam van de pc en een beschrijving van de pc (indien deze is ingevuld).

```
C:\>net view
Server Name          Remark
-----
\\INTERMEC_8C688F
\\PCBRDRCO           Home - bureel coördinerende arts - verd. 1
\\PCBRKIN1           Home - bureel kiné - gelijkvloers
\\PCBR4A
\\PCBR4B           Home - Sector 4 - verpleeglokaal (verd. 1)
\\PCBRSEC1          Home - Onthaal - bureel Marc
\\PCBRSEC2          Home - Onthaal - bureel loket
\\PCBRSEC3          Home - secretariaat venster
\\PCBUAC01          Boekhouding - bureel Charly
\\PCBUAC04          Boekhouding - bureel Josianne
\\PCBUAC06          Boekhouding - bureel Ilse
\\PCBUAC07          Boekhouding - bureel Gerda
\\PCBUAC08          PC voor de betalingen via Isabel
\\PCBUAC09          Boekhouding - bureel Pascal
\\PCBUAC11          Boekhouding - bureel Karine
```

Net use

Een netwerklocatie kan je via Verkenner bereiken maar dit is wel vervelend daar je steeds moet gaan zoeken en klikken om de netwerklocatie op je scherm te krijgen.

Dit kan ook door een “drive-letter” toe te kennen aan de netwerklocatie. Dit kan door een batchfile te maken.

Open Kladblok en tik het volgende :

net use F: /delete

net use f: [\\naamvande pc\sharenaam](#)

In de eerste regel verwijder je eventuele de netwerkdrive-letter die je wilt gebruiken. Dit is nodig want mocht deze reeds bestaan dan kan deze niet vervangen worden zonder deze eerst te schrappen. Uiteraard kan je deze maar schrappen als het hier niet gaat om een harde schijf, CD-ROM, DVD in je eigen pc.

In de tweede regel wordt de netwerkdrive-letter aangemaakt. Hierbij geef je de naam van de pc op waar de gedeelde schijf of map staat. De naam van de map geef je aan door de gedeelde naam (share-naam) te gebruiken.

Vb. net use f: [\\pc4\doc](#) - op de pc4 in de klas staat dan een map op om het even welke schijf van de pc. Deze map staat gedeeld en heeft als gedeelde naam “doc” mee gekregen.