<u>Configuring every layer 2 switch with “switchport access”. Let’s take as a sample the configuration for ORLANDO</u>.

S1

S1# configure terminal

S1(config)#vlan 10

S1(config-vlan)#name management

S1(config-vlan)#exit

S1(config)# interface vlan 10

S1(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

S1(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.11

S1(config-if)#exit

S1(config)# interface range fa0/1-3

S1(config-if)# switchport access vlan 10

S1(config-if)#exit

S1(config)# interface fa0/4

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#end

S1#copy running-config startup-config

S2

S2# configure terminal

S2(config)#vlan 20

S2(config-vlan)#name internet

S2(config-vlan)#exit

S2(config)# interface vlan 20

S2(config-if)#ip address 192.168.99.20 255.255.255.0

S2(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.21

S2(config-if)#exit

S2(config)# interface range fa0/1-2

S2(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config-if)#exit

S2(config)# interface fa0/3

S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#end

S2#copy running-config startup-config

S3

S3# configure terminal

S3(config)#vlan 30

S3(config-vlan)#name production

S3(config-vlan)#exit

S3(config)# interface vlan 30

S3(config-if)#ip address 192.168.11.30 255.255.255.128

S3(config-if)#ip default-gateway 192.168.11.31

S3(config-if)#exit

S3(config)# interface range fa0/2-4

S3(config-if)# switchport access vlan 30

S3(config-if)#exit

S3(config)# interface fa0/1

S3(config-if)#switchport mode trunk

S3(config-if)#end

S3#copy running-config startup-config

Configuring every layer 3 switch with “trunk mode”. Commands used in configuring “Multilayer Switch (L3) on ORLANDO site”:

L3OrlandoSwitch

OrlandoSwitch# configure terminal

OrlandoSwitch(config)#vlan 10

OrlandoSwitch(config-vlan)#name management

OrlandoSwitch(config-vlan)#exit

OrlandoSwitch(config)# interface fa0/1

OrlandoSwitch(config-if)#switchport mode trunk

OrlandoSwitch(config-if)#exit

OrlandoSwitch(config)#interface vlan 10

OrlandoSwitch(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

OrlandoSwitch(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.11

OrlandoSwitch(config-if)#end

OrlandoSwitch# copy running-config startup-config

OrlandoSwitch# configure terminal

OrlandoSwitch(config)#vlan 20

OrlandoSwitch(config-vlan)#name internet

OrlandoSwitch(config-vlan)#exit

OrlandoSwitch(config)# interface fa0/2

OrlandoSwitch(config-if)#switchport mode trunk

OrlandoSwitch(config-if)#exit

OrlandoSwitch(config)#interface vlan 20

OrlandoSwitch(config-if)#ip address 192.168.99.21 255.255.255.0

OrlandoSwitch(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.21

OrlandoSwitch(config-if)#end

OrlandoSwitch# copy running-config startup-config

OrlandoSwitch# configure terminal

OrlandoSwitch(config)# interface vlan 30

OrlandoSwitch(config-vlan)#name production

OrlandoSwitch(config-vlan)#exit

OrlandoSwitch(config)# interface fa0/3

OrlandoSwitch(config-if)#switchport mode trunk

OrlandoSwitch(config-if)#exit

OrlandoSwitch(config)#interface vlan 30

OrlandoSwitch(config-if)#ip address 192.168.11.31 255.255.255.128

OrlandoSwitch(config-if)#ip default-gateway 192.168.11.31

OrlandoSwitch(config-if)#end

OrlandoSwitch# copy running-config startup-config

OrlandoSwitch#interface fa0/4

OrlandoSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

OrlandoSwitch(config-if)#switchport mode trunk

Configuring every layer 3 switch and every router on the site with "router on a stick". Commands used in configuring "Router1 on ORLANDO site":

R1# configure terminal

R1(config)# interface fa0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)# interface fa0/0.10

R1(config-if)#encapsulation dot1q 10

R1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

R1(config-if)# interface fa0/0.20

R1(config-if)#encapsulation dot1q 20

R1(config-if)#ip address 192.168.99.21 255.255.255.0

R1(config-if)# interface fa0/0.30

R1(config-if)#encapsulation dot1q 30

R1(config-if)#ip address 192.168.11.31 255.255.255.128

R1(config-if)#end

R1# copy running-config startup-config