Installation et configuration initiale

TP 1 du Module 01 – Administration Windows

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 1.

Durée estimée
1 à 2 heures

Énoncé


Prérequis :

- Copiez le fichier image ISO « Windows Server 2019 Standard » depuis le partage **Réseau** vers votre lecteur local.

Création des machines virtuelles :

Nom de la machine virtuelle	Caractéristiques supplémentaires
VM_Modele_2019	• Windows Server 2019 • 1 disque dur : 32Go • Mémoire vive : 2Go • Carte réseau : mode « bridge »
VM_Modele_W10	• Windows 10 • 1 disque dur : 32Go • Mémoire vive : 2Go • Carte réseau : mode « bridge »

Les VM seront stockées sous **D:\Machines_Virtuelles\Modeles\Nom_de_la_VM**




Les systèmes seront hébergés sur la totalité du disque. Au fur et à mesure de l'avancée du

© ENI – Tous droits réservés


cours, nous serons amenés à ajouter des disques supplémentaires.


Une fois les systèmes installés :

- Installez les VMware Tools.




- Procédez à un sysprep des OS puis éteignez-les.





- Créez un **Folder** nommé **VM MODELES – A NE PAS DEMARRER** dans le volet **Library** de Workstation puis glissez-déplacez vos **VM_Modele** dedans.




© ENI – Tous droits réservés


Ces VM seront utiles pour faire évoluer l'infrastructure au fur et à mesure des modules, mais aussi en cas de perte éventuelle d'un serveur ou d'un client.

Ces modèles ne doivent pas être démarrés et devront être conservés durant l'ensemble des modules du cours ***Service Réseau Microsoft****.*

Création de l'infrastructure :

- Clonez **VM_Modele_2019** en **W19-CD1** ainsi qu'en **W19-SRV1.**
- Clonez **VM_Modele_W10** en **W10-CLI1.**
- Les dossiers d'accueil de ces VM seront situés dans **D:\Machines_Virtuelles\Nom_De_La_VM**






© ENI – Tous droits réservés

Configuration réseau :

- Les machines auront un adressage IPv4 statique.
- Le réseau sera 172.28.10.0/16.
- Les systèmes d'exploitation porteront le même nom que les VM.




```
Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.28.10.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

```
Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.28.10.11
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

```
Windows IP Configuration



Ethernet adapter Ethernet0:


   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.28.10.2
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```


© ENI – Tous droits réservés


Rôle et fonctionnalités :

- Installez sur le serveur le service **Web IIS** et l'outil de **Sauvegarde Windows Server.**






- Pour tester le bon fonctionnement du service IIS, vérifiez l'accès à l'URL **http://localhost** depuis le navigateur web du serveur (une image IIS doit s'afficher).




- Autorisez l'utilisation du **bureau à distance** pour l'administration à distance du serveur **et** du client.

© ENI – Tous droits réservés




Testez l'administration du serveur depuis **W10-CLI1** :

- Avec l'outil graphique **Connexion Bureau à distance**



- Avec l'outil en ligne de commande **mstsc** (si besoin, afficher l'aide avec la commande **mstsc / ?**)



© ENI – Tous droits réservés