Les propriétés

Démonstration 02 du module 2

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter les propriétés.

Déroulement

Chaque objet PowerShell contient des propriétés. La liste de ses propriétés est définie par le type d'objet auquel il appartient.

- Le type de propriétés est indiqué par la commande `Get-Member` dans la colonne **Definition**.
- Connaître le type de propriété est essentiel pour pouvoir la manipuler.

```
PS C:\Users\STAG> Get-LocalUser | Get-Member


   TypeName: Microsoft.PowerShell.Commands.LocalUser

Name                  MemberType Definition
----                  ---------- ----------
Clone                 Method     Microsoft.PowerShell.Commands.LocalUser Clo
Equals                Method     bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode           Method     int GetHashCode()
GetType               Method     type GetType()
ToString              Method     string ToString()
AccountExpires        Property   System.Nullable[datetime] AccountExpires {g
Description           Property   string Description {get;set;}
Enabled               Property   bool Enabled {get;set;}
FullName              Property   string FullName {get;set;}
LastLogon             Property   System.Nullable[datetime] LastLogon {get;se
Name                  Property   string Name {get;set;}
ObjectClass           Property   string ObjectClass {get;set;}
PasswordChangeableDate Property  System.Nullable[datetime] PasswordChangeabl
PasswordExpires       Property   System.Nullable[datetime] PasswordExpires {
PasswordLastSet       Property   System.Nullable[datetime] PasswordLastSet {
PasswordRequired      Property   bool PasswordRequired {get;set;}
PrincipalSource       Property   System.Nullable[Microsoft.PowerShell.Comman
SID                   Property   System.Security.Principal.SecurityIdentifie
UserMayChangePassword Property   bool UserMayChangePassword {get;set;}
```

La propriété `Description` est de type `String` ; elle n'accepte donc que les chaînes de caractères.

La propriété `PasswordRequired` est type `Bool` ; elle n'accepte que les valeurs de type booléen.

Pour modifier les valeurs d'une propriété, on va dans un premier temps choisir l'objet sur lequel on souhaite modifier la valeur de la propriété.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\Users\STAG> Get-Service -ServiceName *search

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  WSearch            Windows Search
```

On indique à la commande `Get-Service` que l'on souhaite uniquement les services contenant `search` en fin de nom de service.

On obtient la valeur de la propriété `DisplayName` ici `Windows Search`.

Pour modifier la valeur, il faut disposer de l'objet de la propriété et de la valeur. On utilise en suite la commande permettant de modifier les valeurs de propriété de l'objet `Service`.

La commande `Set-Service` est associée au nom de l'objet service puis à la propriété à modifier et enfin à la valeur de la propriété souhaitée.

La propriété `DisplayName` est de type `String` ; nous lui indiquons donc une chaîne de caractères encadrée par les symboles '' ou double quote.

```
PS C:\> Set-Service -ServiceName Wsearch `  -DisplayName "Service de recherche Windows"
```

La commande L'objet La propriété La valeur de type « String »

On vérifie la bonne prise en compte de la modification.

```
PS C:\> Get-Service -ServiceName *search

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  WSearch            Service de recherche Windows
```

La modification d'un objet système nécessite une console avec les droits d'administration

© ENI – Tous droits réservés