La configuration du serveur DHCP

Démonstration 01 du module 05

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives à l'installation du service DHCP sur une machine virtuelle Windows.

Déroulement


- Prérequis

Avoir installé et configuré une VM Windows Server.

- Accès à la console d'installation.

Lors de l'accès à la session du serveur, le Gestionnaire de Serveur ou Serveur Manager se lance automatiquement.


Pour lancer la console permettant l'ajout d'un rôle, cliquer sur **Manage** ou **Gérer** (1) puis sur **Add Roles and Features** ou **Ajout de Rôles et Fonctionnalités** (2).





- Choix du rôle à installer.


Cliquer sur le bouton **Next** (1), puis encore une fois sur le bouton **Next** (2). Sur l'écran **Select destination server** cliquer sur le bouton **Next** (3). Sur l'écran **Select server roles**, cocher la case **DHCP Server** (4). Sur la fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, cliquer sur le bouton **Add Features** (5), puis sur le bouton **Next** (6). Sur l'écran **Select Features,** cliquer sur le bouton **Next** (7). Sur l'écran **DHCP Server**, cliquer sur le bouton **Next** (8). Continuer jusqu'à la finalisation du rôle.


© ENI – Tous droits réservés

















© ENI – Tous droits réservés







- Finalisation configuration DHCP

Dès lors que l'installation est terminée, un « flag » jaune apparaît sur le dashboard du serveur (1). Cliquer sur le « flag » puis sur le lien **Complete DHCP configuration** (2). Sur l'écran **Description**, cliquer sur le bouton **Commit** (3). Enfin, cliquer sur le bouton **Close** (4).








© ENI – Tous droits réservés

- Ajout du raccourci dans la barre des tâches

Ouvrir **Administrative Tools**, puis créer le raccourci DHCP (1) dans la barre des tâches (2).







- Création d'une étendue


Cliquer sur le raccourci précédemment créé afin d'ouvrir la console DHCP. Faire un clic droit sur le nœud IPv4 puis sur le menu **New Scope** (1). Cliquer sur le bouton **Next** (2). Indiquer dans les input box **Name** et **Description** (3) un nom et une description pour l'étendue, puis cliquer sur le bouton **Next** (4).


Indiquer une adresse de début pour l'étendue ainsi qu'une adresse de fin (5), vérifier que le masque indiquer est le bon (6) et cliquer sur le bouton **Next** (7). S'il est requis d'avoir une plage d'adresses exclues, indiquer une adresse de début et de fin (8), puis cliquer sur le bouton **Add** (9) et cliquer sur le bouton **Next** (10). Si besoin, la durée du bail peut être modifiée (11), ensuite cliquer sur le bouton **Next** (12). Cliquer sur le bon **Next** (13). Indiquer si besoin l'adresse de la passerelle par défaut que les clients obtiendront via leur bail (14) puis cliquer sur le bouton **Add** (15) et cliquer sur le bouton **Next** (16). Cliquer sur le bouton **Next** (17). Cliquer sur le bouton **Next** (18). Cliquer sur le bouton **Next** (19). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (20).








© ENI – Tous droits réservés



















© ENI – Tous droits réservés











© ENI – Tous droits réservés