

Korean-style PC Room Launcher 사용법

개인용 로컬 PC방 스타일 런처 초안입니다. 이 문서는 설치 후 카테고리에 앱을 직접 넣고 빼는 법, 그리고 제어판에서 안전하게 삭제하는 법을 설명합니다.

처음 사용하는 사람은 목차 순서대로 읽으면 됩니다. 프로그램 제거 안내는 마지막 장에 전체화면 캡처와 빨간 화살표로 표시했습니다.

목차	내용
1	설치 후 생성되는 카테고리 폴더
2	앱 넣는 법 - 폴더 열기부터 표시 확인까지
3	앱 빼는 법 - 삭제와 백업 이동
4	실행 방식과 새로그침
5	안 보일 때 확인할 것
6	보안 및 디자인 주의
7	제어판에서 완전히 삭제하는 법

1. 설치 후 생성되는 폴더

설치형 실행 후 Windows 다운로드 폴더에 Codex PCBang Launcher Categories 폴더가 생성됩니다. 포터블 모드에서는 실행 파일 옆 UserData\Categories 폴더를 사용합니다.

카테고리	폴더 이름	넣을 수 있는 항목
인기게임	인기게임	모든 파일, 폴더, 바로가기
온라인게임	온라인게임	모든 파일, 폴더, 바로가기
패키지게임	패키지게임	모든 파일, 폴더, 바로가기
FPS / 스포츠	FPS 스포츠	모든 파일, 폴더, 바로가기
캐주얼 / 보드	캐주얼 보드	모든 파일, 폴더, 바로가기
메신저 / 문서	메신저 문서	모든 파일, 폴더, 바로가기
모바일게임	모바일게임	모든 파일, 폴더, 바로가기
제어판	제어판	카테고리 관리 바로가기

2. 앱 넣는 법 - 폴더 열기부터 표시 확인까지


런처는 자동 드래그 감시 방식이 아니라 카테고리 폴더에 파일을 직접 넣는 방식입니다. 런처 하단의 제어판을 열면 카테고리 전체 폴더와 각 카테고리 폴더 바로가기가 표시됩니다.

가장 안전한 방식은 원본 프로그램 파일을 옮기는 것이 아니라 바탕화면 또는 시작 메뉴에 있는 바로가기(.lnk)를 복사해서 넣는 것입니다. 문서, 이미지, 압축파일, 폴더도 넣을 수 있지만 더블클릭하면 Windows 기본 연결 프로그램으로 열립니다.

1단계: 카테고리 폴더 위치 확인

설치형은 다운로드\Codex PCBang Launcher Categories 폴더를 사용합니다. USB 이동식 버전은 런처 폴더 옆 UserData\Categories 폴더를 사용합니다.

이 폴더 안에는 인기게임, 온라인게임, 패키지게임, FPS 스포츠, 캐주얼 보드, 메신저 문서, 모바일게임, 제어판 폴더가 있습니다. 런처에서 보이는 카테고리 이름과 폴더 이름이 서로 연결됩니다.



2단계: 원하는 카테고리 폴더 열기


예를 들어 ChatGPT, Discord, YouTube, Spotify 같은 앱은 메신저 문서 폴더에 넣습니다. Roblox나 Steam 게임 바로가기는 인기게임 또는 온라인게임 폴더에 넣으면 됩니다.

런처에서 카테고리 창을 열고 오른쪽의 폴더 열기 버튼을 눌러도 같은 폴더가 열립니다. 하단 제어판 카테고리에서 각 카테고리 폴더 바로가기를 더블클릭해도 됩니다.

3단계: 바로가기 복사 후 붙여넣기

바탕화면에 이미 있는 바로가리는 한 번 클릭한 뒤 Ctrl+C를 누릅니다. 그 다음 카테고리 폴더 안 빈 공간을 클릭하고 Ctrl+V를 누르면 복사됩니다.

마우스로 하려면 바로가기를 우클릭하고 복사를 누른 뒤, 카테고리 폴더 안 빈 공간에서 우클릭하고 붙여넣기를 누르면 됩니다.



4단계: 웹사이트 바로가기 넣기

YouTube, Coupang Play, OP.GG처럼 웹사이트를 넣고 싶다면 카테고리 폴더 안 빈 공간에서 우클릭 > 새로 만들기 > 바로 가기를 누릅니다. 위치 입력 칸에 주소를 넣고 다음을 누른 뒤 이름을 적으면 .url 바로가리가 만들어집니다.

예: <https://www.youtube.com/> 을 넣고 이름을 YouTube로 정하면 런처에는 YouTube 항목으로 보입니다.

5단계: 런처에서 보이는지 확인

카테고리 창이 이미 열려 있었다면 닫았다가 다시 여세요. 런처는 자동 감시 프로그램을 쓰지 않으므로, 폴더에 넣자마자 즉시 보이지 않을 수 있습니다.

표시 이름은 파일 이름에서 확장자를 뺀 값입니다. 예를 들어 Discord.lnk는 런처에서 Discord로 보입니다. 이름에 하이픈이나 밑줄이 있으면 공백처럼 정리되어 보일 수 있습니다.

3. 앱 빼는 법 - 삭제와 백업 이동

카테고리에서 앱을 빼는 것도 같은 폴더에서 처리합니다. 단, 이 방식으로 빠지는 것은 사용자가 직접 카테고리 폴더에 넣은 항목입니다. 런처에 기본으로 들어간 고정 앱은 폴더에 보이지 않을 수 있습니다.

1단계: 빼고 싶은 앱이 들어 있는 카테고리 폴더 열기

런처에서 해당 카테고리를 열고 폴더 열기를 누르거나, 파일 탐색기에서 다운로드\Codex PCBang Launcher Categories로 들어간 뒤 원하는 카테고리 폴더를 엽니다.

2단계: 항목 선택


빼고 싶은 항목을 한 번 클릭합니다. 예를 들어 Discord를 빼고 싶다면 Discord.Ink 또는 Discord라고 보이는 바로가기를 선택합니다. 모르는 파일은 삭제하지 말고 이름과 위치를 먼저 확인하세요.

3단계 A: 휴지통으로 보내기

선택한 상태에서 Delete 키를 누르면 보통 휴지통으로 이동합니다. 잘못 지웠다면 휴지통에서 복원할 수 있습니다.

3단계 B: 안전하게 바탕화면으로 빼기

삭제가 불안하면 Ctrl+X로 잘라낸 뒤 바탕화면이나 백업 폴더에서 Ctrl+V로 붙여넣으세요. 이렇게 하면 런처 카테고리에서는 빠지고, 파일은 다른 위치에 남습니다.



추가: 이미지 강제 적용 탐색기 사용

앱 아이콘이 흰 종이 모양, 작은 바로가기 아이콘, 잘못된 로고로 보이면 하단 제어판을 누른 뒤 이미지 강제 적용 탐색기를 여세요.

강제 적용 폴더에 이미지 파일을 넣을 때는 카테고리에 보이는 이름과 이미지 파일 이름이 같아야 합니다. 예를 들어 런처에 Spotify로 보이면 Spotify.png 또는 Spotify.ico처럼 넣습니다.

지원 형식은 png, ico, jpg, jpeg, webp, bmp, gif입니다. 같은 이름의 이미지가 있으면 런처는 Windows가 추출한 기본 아이콘보다 이 이미지를 먼저 사용합니다.

이미지를 넣은 뒤 카테고리 창을 닫았다가 다시 열어 확인하세요. 그래도 바뀌지 않으면 런처를 완전히 종료한 뒤 다시 실행하면 아이콘 캐시가 새로 잡힙니다.

4단계: 런처에서 빠졌는지 확인

카테고리 창을 닫았다가 다시 열어 확인합니다. 그래도 남아 있으면 같은 이름의 다른 바로가기가 카테고리 폴더에 또 있는지 확인하세요.

실수 방지: 프로그램 삭제와 카테고리에서 빼기는 다릅니다. 카테고리 폴더에서 바로가기를 지우는 것은 런처 목록에서만 빼는 것이고, 실제 프로그램을 Windows에서 제거하는 작업은 아닙니다.

4. 실행 방식과 새로고침

카테고리 안의 앱은 더블클릭으로 실행합니다. 실수 클릭으로 프로그램이 바로 뜨는 일을 줄이기 위한 방식입니다.

폴더에 새 항목을 넣었는데 바로 안 보이면 카테고리 창을 닫았다가 다시 여세요. 그래도 안 보이면 런처를 완전히 종료한 뒤 다시 실행하세요.

수동으로 추가된 항목은 파일 이름순으로 정렬되며 한 카테고리당 최대 80개까지 표시합니다. 너무 많이 넣으면 뒤쪽 항목이 보이지 않을 수 있습니다.

5. 안 보일 때 확인할 것

- 대부분의 일반 파일, 폴더, 바로가기는 표시됩니다. 단, desktop.ini 같은 시스템 파일과 임시 다운로드 파일은 실수 방지를 위해 숨깁니다.
- 압축 파일(.zip), 이미지(.png), 문서(.pdf)도 넣을 수 있습니다. 더블클릭하면 런처가 직접 해석하는 것이 아니라 Windows 기본 앱으로 열도록 요청합니다.
- 바로가기가 깨졌다면 더블클릭해도 실행되지 않습니다. 바탕화면에서 먼저 해당 바로가리가 정상 실행되는지 확인한 뒤 카테고리에 복사하세요.
- Windows 보안이나 SmartScreen이 막는 파일은 런처 문제가 아니라 파일 출처 문제일 수 있습니다. 인터넷에서 받은 실행 파일은 먼저 백신 검사를 하세요.

6. 보안 및 디자인 주의

모르는 실행 파일을 카테고리 폴더에 넣지 마세요. 특히 관리자 권한을 요구하는 .exe, .bat, .cmd 파일은 신뢰할 수 있는 출처일 때만 넣어야 합니다.

이 초안은 배포 안정성을 위해 게임 로고, 광고 배너, 특정 업체를 연상시키는 이미지 자산을 포함하지 않습니다. 필요한 이미지는 직접 제작한 자산으로만 교체하세요.


7. 제어판에서 완전히 삭제하는 법

설치 관리자 기반으로 설치한 경우에는 Windows 제어판의 프로그램 제거 기능을 사용하세요. 런처 폴더만 지우는 것보다 이 방식이 시작 메뉴, 바로가기, 설치 정보 정리에 더 안전합니다.

아래 화면은 사용자가 어디를 눌러야 하는지 보여주기 위한 안내 이미지입니다. 실제 삭제 버튼을 누르기 전에는 반드시 프로그램 이름을 다시 확인하세요.

1단계: 제어판에서 프로그램 제거 화면으로 이동

제어판 오른쪽 위 검색창에 프로그램 제거를 입력하거나, 제어판 > 프로그램 > 프로그램 제거 순서로 들어갑니다.




검색 결과가 보이면 '프로그램 제거'를 클릭합니다.
안 보이면 제어판 > 프로그램 > 프로그램 제거로 이동하세요.



2단계: 런처 이름을 선택하고 제거/변경 클릭

목록에서 Korean-style PC Room Launcher를 찾고 한 번 클릭합니다. 선택하면 상단에 제거/변경 버튼이 나타나며, 그 버튼을 눌러 제거를 진행합니다.



컴맹용 체크리스트

1. 목록에서 모르는 프로그램을 아무거나 누르지 마세요. 반드시 런처 이름을 확인하세요.
2. 삭제 확인 창이 뜨면 프로그램 이름을 다시 읽고, 맞을 때만 제거를 누르세요.
3. 삭제 후에도 파일이 남아 보이면 PC를 한 번 재부팅한 뒤 다운로드 폴더와 바탕화면 바로가기를 확인하세요.

추가 주의: Windows 안전 모드에서 Malware Zero 같은 정리 도구를 실행하면 이 런처 폴더나 실행 파일도 함께 삭제될 수 있습니다. 이 경우 감염이 아니라 정리 도구가 낯선 실행 파일을 치운 상황일 수 있으니, 필요하면 설치 관리자 또는 ZIP 압축판으로 다시 복구하세요.