

RETRO

Launcher

NEUTRINO

by Maximus32

POPStarter

by krHACKen

ENCELADUS

by DanielSant0s

 **RETROARCH**

Port by fjtruju

wLaunchELF

ISR mod by israpps

OPF

by Ps2homebrew Team



ÍNDICE

O que é o RETROLauncher?	4
O que preciso para executar o RETROLauncher?	4
Requisitos para a execução correta do RETROLauncher	4
Que jogos posso iniciar com o RETROLauncher?	5
Lista de emuladores/APPS/Cores incluídos no RETROLauncher	5
Como faço para usar o RETROLauncher?	7
Controles de RETROLauncher	7
Como adiciono jogos?	9
Localização dos caminhos e extensões de ROM suportados	9
Como faço para configurar o RetroLauncher?	11
Configurações de menu no RETROLauncher	11
Configuração de sprites	12
Personalize seu estilo	14
Controles de editor	15
Restaure as configurações do RetroArch individualmente	20
Desativar wLaunchELF	20
Configurações gerais do POPStarter	20
Configure um diretório personalizado para OPL	21
Menu de ajuste de texto	21
Papel de parede	22
Fundo estático	22
Fundo animado	23
Fundo animado em camadas	24
Saída personalizada	26
Linguagem	29
Redefinir todas as configurações	30
Como faço para adicionar capas e capturas de tela?	31
Requisitos de imagem	31
Diretórios de imagens	31
Como adiciono fontes de texto?	33
Requisitos de fonte de texto	33
Como adiciono papéis de parede?	33
Requisitos de papel de parede	33

Como adiciono efeitos sonoros?.....	34
Requisitos de efeitos sonoros.....	34
Menu de configurações de jogos do PlayStation 1.....	34
Pré-requisitos.....	34
Menu de configurações do POPStarter	35
Instalar patches para jogos específicos.....	35
Instalar patches gerais	36
Instalar arquivo “CHEATS.TXT”	37
Configurações extras.....	38
Limpar as configurações do jogo	39
Criar executável para jogos POPStarter	39
Menu de configurações de jogos do PlayStation 2.....	39
Menu de configurações do Neutrino	39
Configurar VMC (Neutrino).....	40
Configurar modos de compatibilidade (Neutrino).....	40
Configurar GMS (Neutrino)	40
Menu de configurações do Open PS2 Loader.....	40
Configurar VMC (OPL)	41
Configurar modos de compatibilidade (OPL).....	41
Configurar GMS (OPL)	41
Como executar jogos de PS2 em MX4SIO, HDD, MMCE e UDPBD? (Experimental).....	42
Como faço para atualizar os emuladores e núcleos do RETROLauncher?.....	43
Como faço para executar o RETROLauncher a partir do exFAT?	44
Arquivos necessários no Memory Card	44
Como lançar jogos através da OPL?	44
Problemas conhecidos com o RETROLauncher.....	45
Créditos	47



RETROLauncher

v1.0 / REV2

O que é o RETROLauncher?

RETROLauncher é um lançador com ambiente gráfico focado em jogos retrô, criado inteiramente em Lua sob o ambiente de desenvolvimento Enceladus, em conjunto com RetroArch, POPStarter, Neutrino, wLaunchELF ISR e OPL para executar jogos/aplicativos.

O principal objetivo deste programa é fornecer um ambiente gráfico intuitivo, visualmente atraente e altamente personalizável para gerenciar bibliotecas de jogos retrô de PS2. Ele permite que os usuários mantenham todas as suas bibliotecas em um só lugar e acessem-nas facilmente.

O RETROLauncher foi projetado para evitar configurações complexas, mantendo as configurações ao mínimo: basta carregar os jogos e aproveitar. Todas as configurações dos aplicativos usados pelo RETROLauncher permanecem disponíveis caso algum usuário avançado deseje modificá-las.

O que preciso para executar o RETROLauncher?

Requisitos para a execução correta do RETROLauncher:

- * Coloque a pasta "RETROLauncher" no diretório raiz do seu pen drive. Você também pode colocá-la em outros diretórios, embora, neste último caso, na primeira vez que você executar o RETROLauncher, será perguntado se deseja realocar os diretórios de configuração. Assim que o processo de realocação for concluído, você poderá usar o RETROLauncher no diretório em que o colocou.
 - * Se você for executar o RETROLauncher a partir de um pen drive formatado em "exFAT", certifique-se de ter os drivers correspondentes no seu cartão de memória do PS2.
 - * Para o POPStarter (PS1), você precisa ter a pasta POPS na raiz do USB, bem como os binários necessários para executá-lo (os arquivos "IOPRP252.IMG" e "POPS_IOX.PAK" respeitam a nomenclatura e a capitalização). Os binários não estão incluídos no RETROLauncher por motivos legais (apenas o POPStarter está presente nos arquivos do RETROLauncher).
 - * É obrigatório que não haja duas unidades USB conectadas simultaneamente às portas USB do PS/2 ao executar o RETROLauncher. Se o RETROLauncher detectar várias unidades nas portas USB, o programa não será iniciado e exigirá reinicialização, assim como ocorrerá se a unidade USB estiver na segunda porta USB (isso evita problemas conhecidos no RETROLauncher ao executar e manipular diretórios).
 - * Para executar jogos de PS2 a partir da unidade de disco, o disco deve ser inserido antes de iniciar o RETROLauncher. Se for inserido após o RETROLauncher já ter sido iniciado, atualize a lista para que o jogo apareça na seção PS2/APPS (após ser listado, será necessário reiniciar o programa para carregar outro DVD/CD).
Nota: Se você iniciar o RETROLauncher a partir de um aplicativo que já tenha carregado os módulos de DVD/CD, poderá ocorrerem travamentos durante a leitura do disco na inicialização do RETROLauncher.
 - * O RETROLauncher pode ser executado a partir de diferentes launchers, embora alguns exijam etapas adicionais. Os launchers testados foram "Free MCBoot", "wLaunchELF", "FunTuna" e "OPL" (requer etapas adicionais).
Nota: Há relatos de casos em que a combinação de certos modelos de console e versões específicas do iniciador faz com que o RETROLauncher não funcione; portanto, não há garantia de que funcione 100% com todos os iniciadores de aplicativos ou modelos de console.
-

NOTA IMPORTANTE: O RETROLauncher manipula, lê, grava e exclui seus próprios dados, portanto, recomenda-se que você não o utilize junto a dados confidenciais. Também é muito importante verificar a fonte de onde você baixa o RETROLauncher, pois, sendo de código aberto, ele pode ser manipulado para fins maliciosos. **VOCÊ É RESPONSÁVEL PELO USO DO RETROLauncher. FAÇA BACKUP DOS SEUS DADOS ANTES DE USAR O RETROLauncher E BAIXE O PROGRAMA APENAS DE FONTES CONFIÁVEIS.**

Que jogos posso iniciar com o RETROLauncher?

O RETROLauncher usa diferentes versões do RetroArch, POPStarter, Neutrino, wLaunchELF ISR e OPL. Portanto, a compatibilidade com jogos é limitada aos núcleos, aplicativos e emuladores específicos utilizados.

O RETROLauncher é apenas um iniciador de aplicativos; não é um emulador (não melhora a compatibilidade com jogos, apenas inicia jogos).

Lista de emuladores/APPS/Cores incluídos no RETROLauncher:

+ Atari 2600

Core RetroArch: "stella2014_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.20.0

+ Atari Lynx

Core RetroArch: "handy_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.21.0

+ Neo Geo Pocket

Core RetroArch: "race_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.21.2

+ Nintendo Game Boy

Core RetroArch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.20.0

Core alternativo do RetroArch: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Color

Core RetroArch: "gambatte_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.20.0

Core alternativo do RetroArch: "tgbdual_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

+ Nintendo Game Boy Advance (Tempos de carregamento longos)

Core RetroArch: "gpsp_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.20.0

Emulador alternativo: "TempGBA.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: TempGBA - Version 1.45.5 - (Não compatível com "exFAT")

Nota: Para melhor compatibilidade com jogos, coloque o BIOS do GBA nos seguintes diretórios:

* **Diretório 1:** "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/"

* **Diretório 2:** "USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/"

Nome da BIOS: "gba_bios.bin"

"USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/gba_bios.bin"

"USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/TempGBA/gba_bios.bin"

+ Nintendo Famicom

Core RetroArch: "fceumm_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

Core alternativo do RetroArch: "quicknes_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.21.0

+ Nintendo Super Famicom

Core RetroArch: "snes9x2002_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.20.0

Emulador alternativo: "SNESticle.elf" (Não compatível com SRAM / Não é compatível com os modelos PS2 Fat)

Versão: SNESticle – Version 0.3.4

Nota: O SNESticle apenas executará o emulador, não iniciará os jogos selecionados.

+ Sega Game Gear

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

+ Sega Master System

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

+ Sega Megadrive

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

Core alternativo do RetroArch: "picodrive_libretro_ps2_alt.elf" (Melhor desempenho / Erro ao salvar os estados)

Versão: RetroArch - Version 1.15.0

+ Sega SG-1000

Core RetroArch: "picodrive_libretro_ps2.elf" (Suporta o salvamento de estados)

Versão: RetroArch - Version 1.19.1

+ PlayStation 1

POPStarter: "POPSTARTER.ELF"

Versão: POPSTARTER - Version 13

Nota: Requer drivers BDMAssault para uso com dispositivos em exFAT.

+ PlayStation 2

Neutrino: "Neutrino.elf"

Versão: Neutrino – Version 1.8.0

Execução alternativa: "OPNPS2LD.elf"

Versão: Open PS2 Loader v1.2.0-Beta-2223-45875da - Released 09/01/2026

Nota 1: A execução via OPL é compatível apenas com imagens ISO localizadas na unidade USB.

Nota 2: Recomenda-se substituir o arquivo "OPNPS2LD.elf" pela versão do OPL que você está usando, para evitar conflitos de configuração.

+ Aplicaciones ELF

wLaunchELF ISR: "wLaunchELF 4.43x_isr.elf"

Versão: Commit bb13043 - Released 21/08/2025

Nota: Caso o arquivo "WLE.elf" não seja encontrado ao executar os aplicativos, ele será iniciado automaticamente por meio do Enceladus.

Execução alternativa: "Enceladus.elf"

Versão: Enceladus - Released 10/02/2024


Como faço para usar o RETROLauncher?

Ao iniciar o RETROLauncher, os jogos e aplicativos encontrados serão listados automaticamente; basta selecionar um item da lista para executar o jogo ou aplicativo.

Controles de RETROLauncher:


- + Para navegar no menu, use o "Pad Direcional": "Para Cima" e "Para Baixo" para movimentos lentos, "Para a Esquerda" e "Para a Direita" para movimentos rápidos.
- + Você também pode usar o "Analógico Esquerdo" no menu: "Para Cima" e "Para Baixo" para movimentos rápidos, "Para a Esquerda" e "Para a Direita" para pular letras.
- + Os botões "L2" e "R2" são usados para pular itens na lista (pular 10 títulos).
- + Os saltos entre letras são realizados usando as combinações de botões "L2" + "Cima" e "R2" + "Baixo".
- + Para alternar entre os tipos de arte, pressione "△".
- + Para visualizar as capas em tela cheia, pressione "□".
- + Com o "Analógico Direito", você pode ampliar as imagens das capas.
- + Para alternar entre os sistemas, pressione "L1" ou "R1".
- + Para executar o jogo, pressione "X".
- + Para ver o número de jogos encontrados, pressione e segure "○".
- + Para configurar os jogos (em sistemas que o permitam), mantenha pressionado "○" e pressione "△".
- + Para executar ações alternativas (em sistemas que o permitam), mantenha pressionado "○" e pressione "X".
- + Para visualizar os controles do RETROLauncher, mantenha pressionado "○" e pressione "L3", ou digite a combinação "L3 + R3".
- + Se os movimentos dos sprites estiverem ativados, execute-os usando o "Analógico Direito".
- + Para atualizar a lista atual do sistema, pressione "R3".
- + Para reiniciar o RETROLauncher, pressione "L3".
- + Para configurar as opções do RETROLauncher, pressione "START".
- + Para sair do RETROLauncher, pressione "SELECT".

Nota: Ao longo dos menus do RETROLauncher, você será constantemente guiado em relação aos controles e suas funções. Dependendo do menu em que você estiver, os controles podem variar e até mesmo ser trocados para evitar alterações acidentais.



Controles dentro do RetroArch:

No caso do RetroArch, após o jogo ser iniciado, pressionar a combinação “**L2** + **R2**” abrirá o menu do RetroArch.



Uma vez no menu RetroArch (“QUICK MENU”), pressionar “**○**” nos levará de volta ao menu principal do RetroArch (“MAIN MENU”), onde podemos configurar o RetroArch e reiniciá-lo.

Se pressionarmos “**×**” em “Restart” no menu principal do RetroArch, retornaremos ao RETROLauncher.



Nota 1: No caso de jogos executados com POPStarter, TempGBA, OPL e Neutrino, eles não retornarão ao menu do RETROLauncher a menos que sejam instruídos a fazê-lo por aplicativos externos, como o "Free MCBoot".

Nota 2: Todos os sistemas salvam o último jogo executado, assim como as últimas posições dos outros sistemas ao alternar entre eles, de forma que, ao reiniciar o RETROLauncher, tudo permaneça como estava.

Nota 3: Se você adicionar ou remover jogos, as posições podem mudar após reiniciar o RETROLauncher.

Como adiciono jogos?

Para adicionar jogos e aplicativos ao RETROLauncher, basta copiar as ROMs, ISOs ou aplicativos para os diretórios correspondentes a cada sistema, respeitando as extensões de arquivo suportadas por cada sistema.

Localização dos caminhos e extensões de ROM suportados:

Roms Atari 2600:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/"

+ **Extensões suportadas:** ".a26" ".bin" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari 2600/Jogo.a26"

Roms Atari Lynx:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari Lynx/"

+ **Extensões suportadas:** ".lnx" ".lyx" ".zip" (".o" compactado em ".zip")

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Atari Lynx/Jogo.lnx"

Roms Neo Geo Pocket:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/"

+ **Extensões suportadas:** ".ngc" ".ngp" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Neo Geo Pocket/Jogo.ngc"

Roms Nintendo Game Boy:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/"

+ **Extensões suportadas:** ".gb" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy/Jogo.gb"

Roms Nintendo Game Boy Color:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/"

+ **Extensões suportadas:** ".gbc" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Color/Jogo.gbc"

Roms Nintendo Game Boy Advance:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/"

+ **Extensões suportadas:** ".gba" ".bin"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Game Boy Advance/Jogo.gba"

Roms Nintendo Famicom:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/"

+ **Extensões suportadas:** ".nes" ".fds" ".unf" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Famicom/Jogo.nes"

Roms Nintendo Super Famicom:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/"

+ **Extensões suportadas:** ".smc" ".sfc" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Nintendo Super Famicom/Jogo.smc"

Roms Sega Game Gear:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/"

+ **Extensões suportadas:** ".gg" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Game Gear/Jogo.gg"

Roms Sega Master System:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/"

+ **Extensões suportadas:** ".sms" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Master System/Jogo.sms"

Roms Sega Megadrive:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/"

+ **Extensões suportadas:** ".bin" ".gen" ".smd" ".md" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Jogo.bin"

Roms Sega SG-1000:

+ **Diretório:** "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/"

+ **Extensões suportadas:** ".sg" ".zip"

Exemplo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega SG-1000/Jogo.sg"

VCDs PlayStation 1:

+ **Diretório:** "USB:/POPS/"

+ **Extensões suportadas:** ".vcd", ".elf"

Exemplo: "USB:/POPS/Jogo.vcd"

Nota 1: Os arquivos executáveis com a extensão ".elf" localizados na pasta "USB:/POPS/" serão listados como jogos de PlayStation 1. Isso é útil para adicionar executáveis do POPStarter cujos jogos estejam localizados em um servidor SMB ou no disco rígido interno.

Nota 2: Ao executar um jogo, o executável será procurado na pasta APPS e, em seguida, na pasta POPS. Se não for encontrado, você será questionado sobre onde criar o atalho. Se você criá-lo na pasta APPS, o jogo ficará acessível em todos os launchers que suportam a leitura do arquivo "Title.cfg".

ISOs PlayStation 2:

+ **Diretório 1:** "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs PlayStation 2/"

+ **Diretório 2:** "USB:/DVD/"

+ **Diretório 3:** "USB:/CD/"

+ **Diretório 4:** "CD:/" "DVD:/" Os jogos de PS2 colocados na bandeja de DVD/CD serão listados.

+ **Extensões suportadas:** ".iso"

Exemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs PlayStation 2/Jogo.iso"

Exemplo 2: "USB:/DVD/Jogo.iso"

Exemplo 3: "USB:/CD/Jogo.iso"

Nota 1: Os CDs/DVDs do PlayStation 2 inseridos na bandeja serão listados apenas uma vez. Se você trocar de disco depois que um CD/DVD já tiver sido listado, a listagem não será atualizada e você precisará reiniciar o console.

Nota 2: Se o ID do jogo colocado na bandeja for encontrado no dicionário interno do RETROLauncher, ele será traduzido.

Para adicionar jogos ao dicionário, edite o arquivo "USB:/RETROLauncher/System/Respaldo/PS2_IDS.cfg".

ELFs APPS:

+ **Diretório 1:** "MC0:/APPS/"

+ **Diretório 2:** "MC1:/APPS/"

+ **Diretório 3:** "USB:/APPS/"

+ **Diretório 4:** "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/"

+ **Diretório 5:** "CD:/" "DVD:/" Os jogos e aplicativos de PS2 inseridos na bandeja de DVD/CD serão listados.

+ **Diretório 6:** Qualquer aplicativo instalado na raiz do MC ou USB via SAS (Save APP System).

+ **Extensões suportadas:** ".elf"

Exemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/Aplicativo.elf"

Exemplo 2: "USB:/APPS/Aplicativo.elf"

Nota 1: O RETROLauncher pesquisará a raiz dos diretórios mencionados acima, bem como seus subdiretórios. Isso significa que, se eu colocar o aplicativo dentro de uma pasta nesses diretórios, o RETROLauncher também o encontrará e o listará.

Exemplo 1: "USB:/RETROLauncher/Roms/APPS/Subpasta/Aplicativo.elf"

Exemplo 2: "USB:/APPS/Nova pasta/Aplicativo.elf"

Exemplo 3: "MC0:/APPS/Subpasta/Aplicativo.elf"

Nota 2: Se um arquivo "Title.cfg" for encontrado, o nome do aplicativo será obtido a partir dele.

Como faço para configurar o RETROLauncher?

Para configurar o RETROLauncher na tela inicial, pressione **"START"** para acessar o menu. Algumas configurações entrarão em vigor imediatamente, mas outras precisam ser salvas. Se as alterações não forem salvas, serão perdidas ao reiniciar o RETROLauncher.

Nota 1: As configurações que exigem o carregamento específico de um arquivo serão redefinidas para a configuração padrão se os arquivos não forem encontrados após a redefinição.

Nota 2: Se você pressionar os botões **"L3"** ou **"R3"** na tela de configuração, verá os controles do RETROLauncher.

Nota 3: Algumas configurações, quando aplicadas, farão com que você saia do menu de configurações; nesses casos, quaisquer alterações feitas que não tenham sido salvas anteriormente serão perdidas.

Nota 4: Existem configurações que não serão afetadas pelas restaurações; essas opções devem ser modificadas manualmente sempre que necessário.

Configurações de menu no RETROLauncher:

Mudar de página (página 1):



Para alternar entre as páginas de configuração, pressione os botões superiores **"L1"** ou **"R1"**.

Para alternar entre as opções, pressione os botões de ombro **"L2"** ou **"R2"**.

Efeito RGB (página 1):



Esta configuração ativa e desativa o efeito de retroiluminação. Se desativada, as cores serão fixas e não sofrerão alterações de tonalidade.

Nota: É necessário salvar a configuração.

Cor nos fundos (página 1):



Essa configuração controla a camada de cor aplicada ao fundo, ativando-a e desativando-a. Se o fundo for desativado, ele retornará à sua cor original.

Nota 1: Se esta opção estiver desativada, a opção **"Efeito RGB"** também será desativada automaticamente.

Nota 2: É necessário salvar a configuração.

Definir uma cor de fundo (página 1):



Essa configuração atribui uma cor padrão a todos os elementos do RETROLauncher.

As opções “Vermelho”, “Verde” e “Azul” correspondem à cor que você deseja definir; tanto o texto quanto a imagem no centro mudarão automaticamente para a cor configurada, para que você saiba como a cor ficará quando aplicada.

+ Os valores são alterados posicionando o cursor sobre a cor e pressionando os botões direcionais do “Pad” ou o “Analógico Esquerdo” para a “Direita” ou “Esquerda”.

+ Se você pressionar e segurar “△”, poderá alterar o nível de branco dos itens nos menus.

+ Pressionar e manter pressionada a tecla “□” alterará o nível de transparência das imagens do menu.

Nota 1: Se esta opção estiver ativada e a opção “Cor nos fundos” estiver desativada, a cor configurada não será aplicada ao fundo, mantendo-o em sua cor original.


Nota 2: Se a transparência da cor estiver definida como “Sem Transparência”, o sistema de cores será aplicado diretamente às imagens (esse método resultou em cores incorretas porque a cor vermelha não possui tons intermediários).

Nota 3: Se esta opção estiver ativada, a opção “Efeito RGB” também será desativada automaticamente.

Nota 4: Se não houver máscara de fundo, a cor será aplicada à tela de fundo.

Nota 5: É necessário salvar a configuração.


Estilo de lista (página 1):



Esta configuração permite alterar os diferentes estilos disponíveis para exibir listas de jogos; existem sete estilos diferentes no total. Seis desses estilos são predefinidos e um permite editar e criar estilos personalizados; este estilo chama-se “Custom”.

Nota: É necessário salvar a configuração.

Estilo de lista (página 1) / Submenu Configuração de sprites:



Se pressionarmos “SELECT” em qualquer um dos estilos predefinidos, um menu será aberto onde poderemos configurar o uso e o comportamento dos “Sprites” no menu principal do RETROLauncher.

Nota 1: Se tivermos a opção “Sprites” ativada no estilo, poderemos ver a palavra “Sprite” ao lado do nome do estilo.

Nota 2: Os “Sprites” possuem configurações individuais, o que significa que as alterações feitas no menu só serão aplicadas aos sistemas que você editar.


Nota 3: Só é possível ter um “Sprite” por sistema e ele estará sempre associado ao estado do sistema; portanto, se o sistema for desativado, o “Sprite” não será exibido.

Nota 4: É necessário salvar a configuração.



Exemplo de sprite com 12 animações, dividido em 4 colunas e 3 linhas.
Pertencente ao sistema PlayStation 2, sem animações extras e com espelhamento horizontal fixo.
Nome: PlayStation2_01007_4x3.png

Configuração de sprites:



Ative os sprites no menu:

Esta opção ativa ou desativa a renderização de sprites no menu principal do RETROLauncher. Esta é a única configuração de sprite que não se aplica à imagem em si, portanto, é necessário salvar as configurações do RETROLauncher para que sejam mantidas.

Sprite correspondente ao "nome do sistema":

Aqui você pode alternar entre os diferentes sistemas disponíveis para editar o sprite correspondente.

Nota 1: Você também pode alternar entre os sistemas pressionando os botões "**L1**" ou "**R1**".

Nota 2: Os nomes padrão dos sprites para cada sistema devem ser respeitados; para ver os nomes, consulte o arquivo "**USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sprites/.INFO - Sprites.txt**".

Tipo de animação:

Nessa opção, você pode alternar entre as diferentes animações disponíveis, ver uma breve descrição no lado direito da tela, além de observar o comportamento do sprite em tempo real.

Nota: A posição do sprite na tela é apenas um exemplo; uma vez no menu principal, tanto o sprite quanto a animação assumirão suas posições predefinidas de acordo com o estilo e, no caso de um estilo personalizado, assumirão a posição definida pelo usuário.

Velocidade da animação:

Aqui você pode modificar a velocidade de execução da animação. Algumas animações funcionam em uma faixa de velocidade diferente; à direita, ao lado da descrição, você pode ver a velocidade da animação.

Transparências na animação:

Esta opção permite aplicar efeitos de transparência ao sprite. Você pode configurar níveis fixos e intervalos variáveis. À direita das configurações, você verá uma breve descrição do nível de transparência e seu comportamento. Você também pode ver o efeito no sprite em tempo real.

Rotações na animação:

Aqui você pode aplicar rotação ao sprite; o valor determinará tanto a velocidade quanto a direção da rotação. Uma breve descrição do comportamento e da velocidade da rotação é mostrada à direita.

Espelhar sprites:

Esta opção permite configurar o comportamento dos reflexos dos sprites. Uma breve descrição do comportamento de cada configuração pode ser vista à direita.


Colunas:

Nessa opção, você pode configurar o número de colunas que a imagem contém; isso é útil para configurar um sprite pela primeira vez, pois permite visualizar em tempo real como a imagem está dividida.

Linhas:

Nessa opção, você pode configurar o número de linhas que a imagem contém; isso é útil para configurar um sprite pela primeira vez, pois permite visualizar em tempo real como a imagem está dividida.

Estabelecer configurações:



Após obter a configuração de sprites desejada, você deve definir as configurações para salvar as alterações. Essas alterações são aplicadas ao nome da imagem, permitindo que os sprites sejam configurados automaticamente ao serem carregados. Após definir a configuração, você será solicitado a confirmar a alteração no nome da imagem.

Nota 1: As opções “Colunas” e “Linhas” só devem ser alteradas se o sprite não for renderizado corretamente ou para configurar novas imagens cujo número de animações não corresponda ao seu nome.

Nota 2: Cada configuração de sprite é individual, portanto, elas devem ser definidas antes de sair do menu de configurações; quaisquer configurações não aplicadas serão restauradas ao sair.


Nota 3: Essas configurações também podem ser ajustadas manualmente, alterando o nome da imagem.

Nota 4: Caso o sprite não seja encontrado, uma imagem de "erro" será exibida em seu lugar.

Personalize seu estilo:




Para personalizar o estilo, primeiro coloque o estilo “Custom” na opção “Estilo de lista”, depois pressione o botão “SELECT” para abrir o submenu e, finalmente, selecione “Editor de estilos” para acessar o editor.



Nota: Por padrão, o editor carregará as posições e os elementos do estilo atualmente configurado. Se você tiver um estilo predefinido configurado nesta opção e desejar editar um estilo personalizado salvo anteriormente, primeiro coloque o estilo “Custom” na opção “Estilo de lista”, salve a configuração e acesse novamente o menu de configurações do RETROLauncher para abrir o editor com as configurações do estilo personalizado salvas anteriormente.

Controles de editor:

- + Os movimentos lentos são realizados com o "Pad Direcional".
- + O "Analógico Esquerdo" é usado para realizar movimentos rápidos.
- + "L1" e "R1" são usados para alternar entre os elementos na tela.
- + "L2" alterna entre mudança de posição e mudança de tamanho (apenas para alguns elementos).
- + "R2" altera o número de pixels que se moverão a cada movimento.
- + As linhas de guia são ativadas e desativadas com "△".
- + "×" fixa o elemento para evitar edições acidentais.
- + "R3" restaura a posição e o tamanho do elemento ao seu estado inicial durante a edição.
- + Pressionar "□" expandirá a barra de ajuda, mostrando o restante dos controles.
- + A configuração é salva com "START".
- + "SELECT" dá acesso ao submenu de edição.
- + Pressionar "○" fecha o editor.
- + Ao pressionar "L3", os controles do editor de estilo são exibidos na tela.



Barra de ajuda:

Na borda da tela, você sempre verá uma barra indicadora que o ajudará durante a edição; essa barra muda de posição de acordo com o processo de edição para não interferir nele.


□ AJUDA	▶ SALVAR	L1 ANTERIOR	R1 PRÓXIMO
— MENU	R2 PIXELS: 1	□ AJUDA	— ELEMENTOS
		× BLOQUEAR	R3 RESTAURAR
		L2 TAMANHO	R2 PIXELS: 1
		△ GUIAS	▶ SALVAR

Nessa barra você verá alguns dos controles básicos do editor, mas ao pressionar "□", a barra se expandirá, mostrando todos os controles.

Submenu de edição:

Ao pressionar "SELECT", será aberto o submenu de edição, onde você poderá:

- + Ativar ou desativar elementos na tela.
- + Restaure todos os elementos à posição original do estilo.
- + Altere o tipo de transição que o estilo terá.
- + Alterar a velocidade de execução da transição.
- + Salvar configurações de estilo.
- + Sair do editor.



Nota 1: Pressionar "R1" na opção "Lista" ativará/desativará a renderização de sprites no estilo personalizado..

Nota 2: Se você pressionar "R1" na opção "Arte", as sombras atrás de toda a arte serão ocultadas ou exibidas.

Nota 3: Se você pressionar "X" na opção "Tipo de Transição", poderá ver um exemplo da transição selecionada. Há um total de 15 transições (algumas são pequenas variações de outras), sendo a última uma transição imediata sem efeito.

Nota 4: A velocidade de transição de dois dígitos aplica-se apenas aos três primeiros tipos de transição, variando de 10 saltos de pixel por quadro a 50 saltos de pixel por quadro. Para as transições restantes, a velocidade será aplicada em cinco níveis diferentes, determinados pelo primeiro número na configuração (por exemplo, se a configuração for 29, a velocidade de transição será 2).

Nota 5: Se você restaurar todos os itens deste submenu, eles serão restaurados às configurações de estilo personalizadas padrão, e não à sua posição anterior à edição, como acontece quando você pressiona "R3" em um item, mas sim a uma posição predefinida internamente no RETROLauncher.

Linhas guia:

Ao pressionar “△”, você verá linhas guia na tela; essas linhas ajudarão a centralizar elementos, alinhá-los com outros ou obter uma melhor perspectiva do espaço da tela..



Nota 1: Pressionar “△” alternará entre os diferentes modos de linha guia:


- + Modo 1: Desligado, sem linhas de guia
- + Modo 2: Linhas de posicionamento de elementos com fundo opaco.
- + Modo 3: Linhas de posicionamento de elementos mais grade com fundo opaco.
- + Modo 4: Linhas de posicionamento de elementos sem fundo (linhas mais visíveis).
- + Modo 5: Linhas de posição dos elementos mais grade sem fundo (linhas mais visíveis).

Nota 2: Quando as regras estiverem ativas, ao lado da barra você poderá ver as posições dos elementos nos eixos “X” (horizontal) e “Y” (vertical), tomando o canto superior esquerdo de cada elemento como referência.

Quadrados coloridos:

Durante a edição, você verá caixas coloridas que o ajudarão a saber a todo momento qual elemento você está editando e qual é o seu status.


- + A caixa "verde" indica que a posição do elemento está sendo editada.




+ A caixa "azul" indica que o tamanho do elemento está sendo editado.

Nota: Os únicos elementos que permitem a modificação de seu tamanho são:

- + Lista de jogos.
- + Arte principal.
- + Arte secundário.
- + Logotipo do sistema.
- + Arte secundário no estilo "Cover Flow".
- + Sprites.




+ A caixa "vermelha" indica que o item está bloqueado, portanto seu estado não será alterado.



Salvar configurações de estilo:

Para salvar as configurações, basta pressionar “**START**” no editor ou selecionar a opção “**Salvar estilo**” no submenu.




Nota: Se já existir uma configuração de estilo, ao salvar a nova configuração, será criada uma cópia de segurança da configuração anterior. Caso você salve a configuração acidentalmente, poderá recuperar essa cópia no diretório “USB:/RETROLauncher/System/Config/” com o nome “style_old.cfg”, renomeando o arquivo para “style.cfg” e substituindo o existente (você também pode criar cópias de segurança manuais do arquivo “style.cfg” para exportar configurações ou personalizar versões derivadas do RETROLauncher).

É importante que você não salve novamente se pretende recuperar a cópia de segurança, pois cada salvamento substituirá a cópia de segurança anterior.

Saia do editor de estilo:

Para sair do editor, basta pressionar “” no editor ou selecionar a opção “**Sair do editor**” no submenu.

Nota: Se forem feitas alterações e elas não forem salvas, será solicitado que confirmemos a saída.




Ativar sistemas (página 1):



Esta configuração é usada para ativar e desativar os diferentes sistemas. Se um sistema estiver desativado, ele não aparecerá no menu do RETROLauncher e, ao trocar de sistema, ele mudará automaticamente para o próximo sistema ativado.


Nota: É obrigatório que pelo menos um sistema esteja ativado; se todos os sistemas estiverem desativados, o primeiro será ativado automaticamente.

Restaurar as configurações do RetroArch individualmente:



Aqui você pode restaurar sistemas RetroArch individualmente. Para isso, selecione o sistema que deseja restaurar e pressione "**SELECT**". Uma mensagem aparecerá solicitando a confirmação da restauração. Você também pode especificar se deseja excluir todos os jogos salvos do sistema que está sendo restaurado. Para isso, basta pressionar "**L1**" ou "**R1**" antes de confirmar a restauração.


Desativar wLaunchELF:



Você pode desativar o wLaunchELF aqui. Para isso, passe o cursor sobre o sistema "**APPS**" e pressione "**SELECT**". Feito isso, um menu de configuração será exibido.

Nota: Desativá-lo fará com que os aplicativos sejam iniciados por padrão através do Enceladus.

Configurações gerais do POPStarter:



Você pode configurar algumas opções gerais do POPStarter aqui. Para isso, passe o cursor sobre o sistema "**PlayStation**" e pressione "**SELECT**". Em seguida, um menu de configuração será exibido.

"IGR" redireciona para "OSDSYS":

Esta opção instala um patch na pasta POPS que altera a saída padrão do "IGR" do POPStarter (MC0:/BOOT/BOOT.ELF) para o "OSDSYS" do PlayStation 2.

Desative o "Dithering" nos jogos:

Esta opção instala uma correção que desativa o efeito de "dithering" em todos os jogos POPStarter.

Instalar tradução em "IGR" (idioma):

Esta opção instala as traduções "IGR" na pasta POPS.

Nota 1: O idioma de tradução que será instalado será o mesmo configurado no RETROLauncher; isso aparecerá entre parênteses ao lado da opção.

Nota 2: Até que as configurações sejam definidas, elas não entrarão em vigor.

Nota 3: As opções ativadas mostrarão seu status, mas a opção de idioma sempre aparecerá desativada. Não é necessário reinstalar a tradução se você alterar as outras opções, pois esta opção, diferentemente das demais, não desinstalará as traduções após a configuração.

Configure um diretório personalizado para OPL:



Você pode configurar um executável "OPL" aqui para que, ao iniciar jogos, ele apareça listado entre as versões "OPL" encontradas. Para fazer isso, posicione o cursor sobre o sistema "PlayStation 2" e pressione "SELECT". Feito isso, o explorador de arquivos será aberto.

Nota: Se outros executáveis forem encontrados no diretório "OPL" predefinido, o executável configurado nesta opção será adicionado aos encontrados no diretório mencionado, com a diferença de que será identificado como o executável configurado pelo usuário. Caso contrário, ele será executado diretamente com o executável configurado.


Mudar de página (página 2):



Para alternar entre as páginas de configuração, pressione os botões superiores "L1" ou "R1".

Para alternar entre as opções, pressione os botões de ombro "L2" ou "R2".

Fonte do texto (página 2):




Esta configuração controla a alternância entre as diferentes fontes de texto encontradas.

Algumas fontes não se adaptam bem ao RETROLauncher. Para tentar corrigir isso, depois de selecionar a fonte, pressione "SELECT" na opção "Fonte do Texto" e um menu será aberto para reajustar a fonte do texto.


Nota: As fontes textuais encontradas não serão representadas por nome; elas receberão apenas um número na ordem em que foram encontradas.

Menu de ajuste de texto:



Neste menu, você pode modificar os parâmetros da fonte de texto selecionada para tentar ajustá-la aos diferentes menus do RETROLauncher.

Ajuste o texto:



Ajustar largura: Essa configuração é responsável por definir a largura da fonte do texto.

Ajustar altura: Essa configuração é responsável por definir a altura da fonte do texto.

Modifique as opções "Ajustar largura" e "Ajustar altura", garantindo que ambos os textos "-Carregando Arte-" permaneçam dentro das caixas escuras e estejam totalmente visíveis.

Ajuste de deslocamento do texto:




Ajustar deslocamento do texto: Essa configuração determina a partir de qual caractere a rolagem do texto começa. Ela se aplica a listas de jogos e à largura configurada no estilo atual.

Modifique a opção "**Ajustar deslocamento do texto**" certificando-se de que o número "0" esteja visível na caixa verde no final da caixa cinza.

Nota: Se a largura da lista for muito grande ou muito pequena, ela se ajustará automaticamente ao máximo da janela de ajuste, a fim de garantir um deslocamento mínimo e máximo seguro do texto.

Ajustando sombras atrás do texto:



Ajuste os fundos de texto: Essa configuração determina as sombras atrás do texto. Ela nem sempre pode ser ajustada; se você não estiver obtendo bons resultados, é melhor desativá-la, deixando o valor em 0.

Modifique a opção "**Ajuste os fundos de texto**", garantindo que todos os textos estejam dentro das barras escuras atrás deles.

Nota: Ao alterar a fonte, esse valor é ajustado automaticamente para "0", pois não é muito preciso com algumas fontes de texto e é melhor deixá-lo desativado.

Salvar configuração de texto:

Para aplicar as alterações, pressione "⏏".

Nota 1: Se você pressionar "⏏", as configurações serão restauradas aos padrões.

Nota 2: Se você cancelar o ajuste pressionando "⏏", as alterações feitas serão perdidas.

Nota 3: É necessário salvar a configuração após as alterações serem feitas.

Papel de parede (página 2):



Essa configuração é responsável por alternar entre os diferentes papéis de parede disponíveis.

Existem três tipos possíveis de fundos:

- + Fundo estático.
- + Fundo animado.
- + Fundo animado em camadas.

Fundo estático:

Esses fundos não exigem nenhuma nomenclatura especial em seus nomes, apenas que atendam aos requisitos mínimos.

Requisitos mínimos:

- + Deve ser uma imagem no formato ".png".
- + A imagem deve ter uma máscara de transparência; caso contrário, não será exibida.
- + A resolução máxima deve ser 640x480, embora possa ser menor.
- + Recomenda-se o uso de imagens PNG de 8 bits com 256 cores.
- + Pode ter qualquer nome, desde que a extensão seja ".png" (nomes curtos são recomendados).

Fundo animado:

Esses planos de fundo exigem a nomenclatura “_ANI” no final de seus nomes para serem considerados animações, além de terem que atender aos requisitos mínimos para seu funcionamento adequado.

Requisitos mínimos:

- + Deve ser uma imagem no formato “.png”.
 - + A imagem deve ter uma máscara de transparência; caso contrário, não será exibida.
 - + As resoluções podem ter vários tamanhos, embora a recomendada seja 640x480.
 - + As resoluções máximas testadas são aquelas com uma diferença de 280 pixels entre altura e largura para o formato PAL (760x480 e 480x760) e uma diferença de 460 pixels para o formato NTSC (940x480 e 480x940); se essas diferenças forem excedidas, o programa falhará.
- Nota:** Idealmente, as imagens devem ter uma diferença máxima de 280 pixels entre altura e largura para serem compatíveis com os padrões PAL e NTSC.
- + Recomenda-se o uso de imagens PNG de 8 bits com 256 cores.

Para que a imagem seja detectada como uma animação, ela deve incluir a nomenclatura “_ANI” no final do nome.


Exemplo: Se a imagem se chamar "Imagem.png", ela deverá ser renomeada adicionando “_ANI” ao final, resultando em "Imagem_ANI.png".

Configurar o número de animações:

Por padrão, a imagem é dividida em 4x4 colunas e linhas, resultando em um total de 16 animações. Esse número de colunas e linhas pode ser configurado no menu de configurações do RETROLauncher; no entanto, a maneira mais rápida de automatizar isso é adicionar o número de colunas e linhas ao nome da imagem.


Exemplo: Se a imagem se chama "Imagem_ANI.png" e contém quatro animações, ela é renomeada adicionando o número de colunas e linhas, separados por um “x”, logo antes de “_ANI”. O primeiro número corresponde às colunas e o segundo às linhas.

O arquivo deve ser renomeado para "Imagem_2x2_ANI.png" para que o RETROLauncher utilize essa configuração automaticamente.



Exemplo de plano de fundo com 4 animações dispostas em 2 colunas e 2 linhas.

“Imagem_2x2_ANI.png”




Exemplo de plano de fundo com 6 animações distribuídas em 3 colunas e 2 linhas.


“Imagem_3x2_ANI.png”

Configure o número de animações no RETROLauncher:

Se você não tiver certeza do número de colunas e linhas, basta adicionar a nomenclatura "_ANI" ao final do nome da imagem, entrar no menu de configurações do RETROLauncher, selecionar a opção "Papel de parede" para o seu plano de fundo e pressionar "SELECT". O menu de configurações será aberto.



Aqui você pode ver em tempo real como a imagem é dividida conforme altera o número de colunas e linhas. Assim que o fundo estiver exibido corretamente, ajuste as configurações e você será perguntado se deseja renomear a imagem para que ela seja configurada automaticamente ao carregar.



Fundo animado em camadas:

Esses planos de fundo exigem o sufixo "_LAY" no final de seus nomes para serem considerados animações, além de terem que atender aos requisitos mínimos para seu funcionamento adequado.

Requisitos mínimos:

- + Deve ser uma imagem no formato ".png".
- + A imagem deve ter uma máscara de transparência; caso contrário, não será exibida.
- + As resoluções podem ter vários tamanhos, embora a recomendada seja 640x480.
- + As resoluções máximas testadas são aquelas com uma diferença de 280 pixels entre altura e largura para o formato PAL (760x480 e 480x760) e uma diferença de 460 pixels para o formato NTSC (940x480 e 480x940); se essas diferenças forem excedidas, o programa falhará.
- Nota:** Idealmente, as imagens devem ter uma diferença máxima de 280 pixels entre altura e largura para serem compatíveis com os padrões PAL e NTSC.
- + Recomenda-se o uso de imagens PNG de 8 bits com 256 cores.

Para que a imagem seja detectada como uma animação, ela deve incluir o sufixo "_LAY" no final do nome.


Exemplo: Se a imagem se chamar "Imagem.png", ela deverá ser renomeada adicionando "_LAY" ao final, resultando em "Imagem_LAY.png".

Todas as imagens serão divididas em quatro camadas:

- + O canto superior esquerdo será a **camada 1** (ficará na frente).
- + O canto superior direito será a **camada 2** (ficará na parte inferior).
- + O canto inferior esquerdo será a **camada 3** (ficará entre as camadas 2 e 4).
- + O canto inferior direito será a **camada 4** (ficará na frente da camada 3 e atrás da camada 1).

Nota 1: A posição das camadas pode variar em algumas configurações para alcançar determinados efeitos.

Nota 2: As dimensões de cada camada serão ajustadas de acordo com a resolução da imagem.



Exemplo de como as camadas são divididas.
Essa divisão será a mesma para todos os planos de fundo animados em camadas, e as diferentes posições das camadas dependerão do tipo de animação configurada.

Configurar animações de camada:

Os parâmetros de configuração são 8 caracteres alfanuméricos (diferenciando maiúsculas de minúsculas) localizados após o nome e antes de "**_LAY.png**". Cada um desses caracteres alfanuméricos representa uma configuração para a animação da camada. Eles podem ser configurados manualmente usando uma tabela de configurações, mas recomenda-se usar o próprio RETROLauncher para fazer essas alterações.

Nome de exemplo: "IMAGEM_14101101_LAY.png"


"_LAY" gerencia a imagem como uma animação em camadas e "_14101101" gerencia as configurações da animação em camadas (o sublinhado "_" após o nome e antes das configurações é obrigatório).

Parâmetros de configuração da camada:

- + O primeiro parâmetro determina o tipo de animação das camadas.
- + O segundo parâmetro determina a velocidade da animação.
- + O terceiro parâmetro é o multiplicador de velocidade.
- + O quarto parâmetro é o tipo de transparência das camadas.
- + O quinto parâmetro determina o nível de transparência.
- + O sexto parâmetro determina a velocidade com que os níveis de transparência são alterados.
- + O sétimo parâmetro é o tipo de rotação da camada.
- + O oitavo parâmetro determina a velocidade de rotação.

Configure as animações de camadas no RETROLauncher:

Para configurar, primeiro adicione o sufixo "**_LAY**" ao final do nome da imagem e, em seguida, acesse o menu de configuração do RETROLauncher. No menu de configuração, selecione a opção "**Papel de parede**" para o seu plano de fundo e pressione "**SELECT**". O menu de configuração será aberto.



A partir daqui, você pode ver em tempo real os diferentes tipos de animações e seus comportamentos. Depois de encontrar as animações que melhor se adequam ao seu plano de fundo, defina a configuração. Você será perguntado se deseja renomear a imagem para que ela se configure automaticamente ao ser carregada.

RENOMEAR IMAGEM PARA CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA?

NOME ATUAL:

FONDO_LAY.PNG

NOVO NOME:

FONDO_01101101_LAY.PNG



MUDAR



CANCELAR

Nota 1: No menu de configurações de camadas, você verá uma breve descrição das diferentes opções no lado direito da tela.

Nota 2: Se você pressionar "○" no menu de configurações da camada, o menu de configurações ficará oculto.

Nota 3: Os papéis de parede encontrados não serão representados por seus nomes, mas sim por um número na ordem em que foram encontrados.

Nota 4: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

GUI limpa (página 2):

GUI LIMPA

DESLIGADO

Essa configuração é responsável por mostrar ou ocultar os botões de navegação na tela, bem como o texto que os acompanha.

Nota 1: Personalizar o estilo não afetará essa configuração, pois ambas são independentes.

Nota 2: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Coleta forçada de lixo (página 2):

COLETA FORÇADA DE LIXO

DESLIGADO

Esta configuração permite forçar a coleta de lixo no código do programa. Por padrão, está desativada e o Enceladus cuidará da coleta de lixo automaticamente. Se ativada, a coleta de lixo será realizada a cada ciclo do programa. Em alguns casos, isso torna o programa mais estável, mas à custa de um desempenho inferior (isso pode variar entre diferentes configurações).

Ao pressionar "SELECT" nesta opção, você pode ativar o carregamento de lista única, o que permite um melhor desempenho ao navegar entre listas, mas ao custo de pequenas pausas ao alternar entre sistemas.

-LIBERAR O RESTO DAS LISTAS?-

SE ATIVADO, O MOVIMENTO SERÁ MAIS SUAVE
MAS HAVERÁ PAUSAS AO ALTERNAR OS SISTEMAS.

DESLIGADO



MUDAR



VOLTE

Nota: É necessário salvar as configurações para que sejam aplicadas (também é recomendável reiniciar o programa).

Saída personalizada (página 2):

SAÍDA PERSONALIZADA

PADRÃO


PS2 SYSTEM MENU

Esta configuração altera a saída padrão do RETROLauncher para um aplicativo ".ELF" personalizado. Ao pressionar "SELECT" no menu principal para sair do RETROLauncher, o aplicativo definido nesta configuração será executado.

Ao pressionar “⊗” na opção “Saída Personalizada”, você altera o dispositivo onde o arquivo “.ELF” será procurado.

As opções de pesquisa são:

- + “Padrão” para a saída padrão do sistema PS2.
- + “MCO:” para o primeiro Memory Card.
- + “MC1:” para o segundo Memory Card.
- + “MASS:” para pesquisar no dispositivo atual.



Clicar na opção abaixo abrirá um explorador de arquivos para procurar o aplicativo "ELF" no dispositivo selecionado.



Uma vez no navegador, pressione “⊗” para abrir os diretórios e selecionar o aplicativo, pressione “○” para retornar ao diretório anterior e pressione “△” para cancelar a pesquisa.

O explorador de arquivos exibirá apenas pastas e aplicativos com a extensão “.ELF”. Se nenhuma pasta ou aplicativo for encontrado, uma mensagem será exibida indicando que não há arquivos compatíveis. Se tudo estiver correto, você verá o aplicativo selecionado no menu de configurações. Lembre-se de salvar as configurações antes de sair do menu; caso contrário, a configuração será redefinida.

Nota 1: Os arquivos executáveis aparecerão com uma **caixa verde** ao lado, e as pastas com uma **caixa amarela**.

Nota 2: Esta saída se aplica apenas ao RETROLauncher e não a nenhum outro aplicativo.

Nota 3: Caso o aplicativo selecionado não seja encontrado ao carregar a configuração, a saída padrão será retornada.

Nota 4: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Rotas completas no menu de APPS (página 2):

ROTAS COMPLETAS NO MENU DO APP

DESLIGADO

Essa configuração permite exibir o caminho completo no menu de aplicativos, o que é muito útil quando você tem vários aplicativos com o mesmo nome em subpastas ou em dispositivos diferentes.

Nota: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Sons no menu (página 2):

SONS NO MENU

DESLIGADO

VOLUME DE SOM

65

Esta configuração ativa ou desativa os efeitos sonoros no menu do RETROLauncher. Quando ativada, a opção "Volume de Som" abaixo controla o volume dos efeitos sonoros.

Nota 1: Para alterar o volume, posicione o cursor sobre a opção "Volume de Som" e pressione as teclas direcionais no Pad ("Esquerda" ou "Direita").

Nota 2: Se os sons não forem encontrados e a opção estiver ativa, a reprodução desse som será ignorada.

Nota 3: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Se você pressionar "SELECT" na opção "Sons no menu", uma janela será exibida, onde você poderá ativar ou desativar a reprodução em loop da música de fundo (ela está desativada por padrão).

-MÚSICA DE FUNDO EM LOOP?-

LIGADO



MUDAR



VOLTE

Capturas de tela como fundos (página 2):

CAPTURAS DE TELA COMO FUNDOS

DESLIGADO

Essa configuração permite exibir capturas de tela de cada jogo como plano de fundo no menu de cada sistema, quando o jogo estiver selecionado.

Nota: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Modo de vídeo (página 2):

MODO DE VÍDEO

NTSC

Esta opção permite alterar o modo de vídeo do RETROLauncher e as configurações específicas para cada sistema RetroArch.

Ao alterar esta opção, uma janela aparecerá perguntando se você deseja confirmar a alteração. Lembre-se de que fazer essa alteração fará com que todos os sistemas RetroArch redefinam suas configurações para os valores padrão, a fim de se adaptarem a cada tipo de formato ("NTSC/PAL 60Hz" ou "PAL 50Hz").

-ALTERAR O MODO DE VÍDEO PARA NTSC?-

AVISO!

UTILIZAR SE O RETROARCH TIVER CORTES DE AUDIO OU
SE VOCÊ NÃO TEM OS MEIOS PARA ALTERAR O FORMATO.
TODAS AS OPÇÕES DE RETROARCH SERÃO REINICIADAS.



MUDAR




CANCELAR

Nota 1: Essa configuração não é afetada por restaurações do RETROLauncher.

Nota 2: Os sistemas RetroArch serão restaurados de acordo com o modo de vídeo selecionado.

Vibração no menu (página 2):




Essa configuração ativa um efeito de vibração no menu do RETROLauncher.

Nota 1: Às vezes, o efeito de vibração fica travado; basta realizar outro movimento para corrigi-lo.

Nota 2: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Diretórios adicionais (página 2):



Essa configuração habilita ou desabilita buscas nos diretórios extras do sistema. Esses diretórios são onde normalmente são adicionados aplicativos de PS2 ou ISOs. Isso é muito útil quando você não quer mover aplicativos ou ISOs para o diretório interno do RETROLauncher (habilitado por padrão).

Diretórios que são adicionados à pesquisa quando esta opção está ativada:


- + "MCO:/APPS/" - Para o sistema APPS.
- + "MC1:/APPS/" - Para o sistema APPS.
- + "USB:/APPS/" - Para o sistema APPS.
- + "DVD:/" - Para o sistema APPS.
- + "Aplicativos instalados pelo SAS (Save APP System)" - Para o sistema APPS.
- + "USB:/DVD/" - Para o sistema PlayStation 2.
- + "USB:/CD/" - Para o sistema PlayStation 2.

Nota 1: Se desativado, listará apenas os aplicativos e ISOs encontrados nos diretórios internos do RETROLauncher (para PS2, DVDs/CDs na bandeja ainda serão exibidos).

Nota 2: É necessário salvar as configurações para que elas sejam aplicadas.

Exibir o índice numérico ao lado dos jogos:

Para visualizar um índice numérico ao lado dos jogos e aplicativos encontrados, passe o cursor sobre a opção "Diretórios adicionais" e pressione "SELECT". Assim, você poderá ativar ou desativar os índices nas listas.




Linguagem (página 2):



Nesta opção, você pode alterar o idioma do RETROLauncher; apenas três idiomas estão disponíveis, embora estes possam ser modificados ou substituídos editando o código.

Idiomas disponíveis:

- + Inglês.
- + Espanhol.
- + Português.



Para alterar o idioma, selecione a opção "Linguagem" pressionando "X", em seguida, use o "Pad Direcional" para alternar entre os idiomas disponíveis e, finalmente, pressione "Enter" para aplicar a alteração.

Nota 1: Ao aplicar a alteração, você será redirecionado para fora do menu de configurações e quaisquer alterações não salvas serão restauradas.

Nota 2: Você pode aprimorar ou substituir essas tradições editando o arquivo "language.lua".

Nota 3: Embora a maioria dos textos seja traduzida, a tradução não é cem por cento confiável.

Redefinir todas as configurações (página 2):

REINICIAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES

Esta opção restaura todas as configurações do RETROLauncher para os valores padrão, bem como as configurações do RetroArch.

-REINICIAR TODAS AS CONFIGURAÇÕES?-

-APAGAR JOGOS SALVOS?-

L1 NÃO R1

□ REINICIAR △ CANCELAR

Nota: Existe uma opção para apagar os arquivos de jogo salvos no RetroArch. Para isso, pressione "L1" ou "R1" antes de confirmar a reinicialização. Tenha cuidado, pois essa opção apagará os arquivos de jogo salvos de todos os sistemas.

Após o início do processo de restauração, não desligue nem reinicie o console; aguarde a sua conclusão.

LOADING

-REINICIANDO TODAS AS CONFIGURAÇÕES-

Créditos (página 2):

CRÉDITOS

Esta opção exibe os créditos de todos os aplicativos e mídias que estão por trás do RETROLauncher.

Nota: Você pode avançar os créditos rapidamente mantendo pressionado qualquer botão, com exceção do botão "△", pois se você pressioná-lo, sairá dos créditos.

Salvar configurações:

▶ SALVAR CONFIGURAÇÕES

✕ MUDAR

○ SAIR

Para salvar a configuração do RETROLauncher, basta pressionar "START" e as configurações feitas em ambas as páginas serão salvas.

Se forem feitas alterações e elas não forem salvas, será solicitado que confirmemos a saída.

ALTERAÇÕES NÃO SALVAS. VOCÊ QUER SAIR?
TODAS AS ALTERAÇÕES FEITAS SERÃO PERDIDAS.

□ SAIR △ CANCELAR

Nota 1: Não desconecte o pen drive antes ou durante o processo de salvar, ou ocorrerá um erro. O salvamento será concluído quando a lista de jogos estiver visível (deve acontecer imediatamente).

Nota 2: Caso a leitura da configuração falhe, as opções padrão serão restauradas automaticamente e o arquivo de configuração será recriado, substituindo o anterior ou criando-o novamente se ele não existir.

Como faço para adicionar capas e capturas de tela?

Para adicionar imagens aos jogos listados no RETROLauncher, basta copiar as imagens para os diretórios correspondentes a cada sistema, respeitando os nomes de cada arquivo e os requisitos necessários.

Nota: É importante evitar imagens ociosas sem jogos associados, para evitar longos tempos de carregamento ou pausas excessivamente longas ao alternar entre jogos.

Requisitos de imagem:

- + Deve ser uma imagem no formato “.png”.
- + A imagem deve ter uma máscara de transparência, caso contrário não será exibida.
- + O nome da imagem deve ser o mesmo que o nome da ROM/APPS, respeitando letras maiúsculas e minúsculas.
Exemplo: Se a ROM se chama "JoGo.nes", a imagem deve se chamar "JoGo.png".
- + Recomenda-se o uso de resoluções inferiores a 320x240 (resoluções mais altas são possíveis, embora afetem o desempenho).
- + Recomenda-se o uso de imagens ".png" em formato de 8 bits com 256 cores (isso melhora muito o desempenho).
- + Quanto menor o tamanho do arquivo de imagem, mais fluido será o funcionamento do sistema.
- + A imagem deve estar no diretório correspondente ao emulador de ROM.

Exemplo:

Jogo: "USB:/RETROLauncher/Roms/Roms Sega Megadrive/Exemplo.bin"

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/Exemplo.png"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/Exemplo.png"

Diretórios de imagens:

Atari 2600:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Atari 2600/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Atari 2600/"

Atari Lynx:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Atari Lynx/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Atari Lynx/"

Neo Geo Pocket:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Neo Geo Pocket/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Neo Geo Pocket/"

Nintendo Famicom:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Famicom/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Famicom/"

Nintendo Game Boy:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy/"

Nintendo Game Boy Color:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Color/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Color/"

Nintendo Game Boy Advance:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Game Boy Advance/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Game Boy Advance/"

Nintendo Super Famicom:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Nintendo Super Famicom/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Nintendo Super Famicom/"

Sega Game Gear:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Game Gear/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Game Gear/"

Sega Master System:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Master System/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Master System/"

Sega Megadrive:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega Megadrive/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega Megadrive/"

Sega SG-1000:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers Sega SG-1000/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots Sega SG-1000/"

PlayStation:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation/"

Nota 1: Caso não sejam encontradas capas nos diretórios do RETROLauncher, a busca será realizada na pasta "ART" na raiz da unidade USB. Essa busca será conduzida respeitando o formato de nomenclatura dos aplicativos:

"nome_do_executável.elf_COV" e "nome_do_executável.elf_SCR".

Nota 2: As imagens na pasta "ART" devem estar no formato ".png".

PlayStation 2:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers PlayStation 2/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots PlayStation 2/"

Nota 1: Caso nenhuma capa seja encontrada nos diretórios do RETROLauncher, a busca será realizada na pasta "ART" na raiz do pen drive. Essa busca é válida apenas para ISOs cujos nomes incluem "XXXX_XXX.XX", pois utiliza essa parte do nome para localizar as capas na pasta "ART".

Nota 2: As imagens na pasta "ART" devem estar no formato ".png".

APPS:

Cover: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Covers/Covers APPS/"

Screenshots: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Screenshots/Screenshots APPS/"

Nota 1: Si no existen covers en los directorios de RETROLauncher, se buscara en la carpeta "ART" en la raíz del USB.

Nota 2: As imagens na pasta "ART" devem estar no formato ".png".

Como adiciono fontes de texto?

Para adicionar fontes de texto ao RETROLauncher, basta copiar as fontes para o diretório correspondente, respeitando os requisitos necessários.

Requisitos de fonte de texto:

- + Deve ser uma fonte com a extensão ".ttf" ou ".otf".
- + Pode ter qualquer nome, desde que a extensão seja ".ttf" ou ".otf" (nomes curtos são recomendados).

Diretório de fontes de texto: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Font/"

Nota 1: Para alterar as fontes, você precisa acessar as configurações do RETROLauncher, alterar as fontes e salvar as configurações.

Nota 2: Os nomes das fontes não serão refletidos nas configurações; elas receberão apenas um número.

Nota 3: As fontes de texto podem não se ajustar corretamente no RETROLauncher. Para corrigir isso, depois de selecionar a fonte no menu de configurações, pressione "SELECT" na opção "Fonte do Texto" para acessar o menu de ajuste de texto. Lá, siga as instruções na tela para tentar obter um melhor ajuste da fonte.

Nota 4: Se eu configurar acidentalmente uma fonte muito pequena ou ilegível, basta excluir as fontes do diretório para que a fonte padrão seja carregada automaticamente.

Como adiciono papéis de parede?

Para adicionar papéis de parede ao RETROLauncher, basta copiar as imagens para o diretório correspondente, respeitando os requisitos necessários.

Requisitos de papel de parede:

- + Deve ser uma imagem no formato ".png".
- + A imagem deve ter uma máscara de transparência, caso contrário não será exibida.
- + Recomenda-se o uso de imagens ".png" em formato de 8 bits com 256 cores.
- + Os fundos fixos podem ter qualquer nome, desde que a extensão seja ".png" (nomes curtos são recomendados).
- + Os fundos animados exigem a nomenclatura "_ANI" no final do nome para serem considerados animações (consulte a seção de configurações de fundo para obter mais informações).
- + Os fundos animados em camadas exigem a nomenclatura "_LAY" no final do nome para serem considerados animações (consulte a seção de configurações de fundo para obter mais informações).
- + As resoluções máximas testadas são aquelas com uma diferença de 280 pixels entre altura e largura para o formato PAL (760x480 e 480x760) e uma diferença de 460 pixels para o formato NTSC (940x480 e 480x940); se essas diferenças forem excedidas, o programa falhará.

Diretório de Papéis de Parede: "USB:/RETROLauncher/Multimedia/Others/Background/"

Nota 1: Se o fundo não estiver visível, pode ser que não haja uma máscara de transparência.

Nota 2: Idealmente, as imagens devem ter uma diferença máxima de 280 pixels entre altura e largura para serem compatíveis com os padrões PAL e NTSC.

Nota 3: Independentemente da resolução da imagem, ela sempre se adaptará automaticamente a "640x448" para NTSC e "640x512" para PAL.

Nota 4: O nome dos fundos não será refletido nas configurações; apenas um número será atribuído a eles.

Como adiciono efeitos sonoros?

Para adicionar efeitos sonoros ao RETROLauncher, basta substituir os efeitos sonoros no diretório correspondente, respeitando os requisitos necessários.

Requisitos de efeitos sonoros:

- + Devem ser sons no formato ADPCM.
- + Eles devem ter a extensão “.adp”.
- + Se você tiver um arquivo de áudio com a extensão “.adpcm”, basta renomeá-lo para “.adp”.
- + Os nomes dos sons devem ser os seguintes:
 - + “back.adp” / Áudio para voltar e alterar a imagem.
 - + “move.adp” / Áudio para navegação entre os itens do menu.
 - + “next.adp” / Alteração de áudio para o emulador.
 - + “run.adp” / Áudio para a execução e ativação de elementos.

Diretório de efeitos sonoros: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Menu/”

Nota 1: Podem ocorrer problemas de reprodução se o áudio estiver mal codificado ou se o arquivo for muito grande.

Nota 2: Existe uma faixa de áudio adicional que serve como música de fundo. Se não desejar ouvir esse áudio adicional, você pode desativá-lo no menu de configurações do RETROLauncher (ou substituí-lo).

- + music.adp / Áudio com música de fundo.

Diretório de áudio extra: “USB:/RETROLauncher/System/Medios/Sound/Background/”

Nota 3: Para criar efeitos sonoros, você pode usar a ferramenta OPL “WAV to ADP converter for OPL”. Essa ferramenta permite converter arquivos “.wav” para “.adp”, desde que o formato “.wav” exigido pelo aplicativo seja respeitado.

Menu de configurações de jogos do PlayStation 1

Todas as configurações deste menu são baseadas na documentação do POPStarter criada por ShaolinAssassin e na documentação do patch do POPStarter criada por Hugopocked.

Pré-requisitos:

Para ter acesso a todas as funções de configuração, alguns requisitos devem ser atendidos:

- + Crie a pasta “**Hugopocked Fixes**” dentro da pasta POPS.
- + Baixe o pacote de patches POPStarter criado por Hugopocked em seus canais oficiais (confira os créditos).
- + Descompacte as pastas “**POPS Game Fixes**” e “**POPS General Fixes**” na pasta criada anteriormente: “USB:/POPS/Hugopocked Fixes/”.

Deverão ter esta aparência:

“USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS Game Fixes/”

“USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS General Fixes/”

Nota 1: Recomenda-se mover todos os patches individuais do jogo, localizados em uma subpasta dentro da pasta “**POPS Game Fixes**”, para o diretório acima. Isso garantirá que, quando a lista de patches for classificada em ordem alfabética, ela seja ordenada pelo título em vez da pasta que os contém, facilitando a localização.

Nota 2: Não altere os nomes das pastas internas em “**POPS General Fixes**”, pois as descrições dessas correções estão associadas aos nomes dessas pastas.

Nota 3: O menu de configurações estará disponível apenas para jogos cujo arquivo “.vcd” esteja na unidade USB (os executáveis do POPStarter não poderão acessar o menu de configurações).

Menu de configurações do POPStarter:

Para acessar o menu de configurações do POPStarter, passe o cursor sobre o jogo que deseja configurar, mantenha pressionado o botão "○" para visualizar as opções adicionais no menu principal e, em seguida, pressione "△" para abrir o menu de configurações do POPStarter (disponível apenas para jogos cujo VCD está no pendrive).

Nota: Na parte inferior do menu, você poderá ver os itens localizados na pasta do jogo que está sendo configurada.

Instalar patches para jogos específicos:

INSTALAR PATCHES PARA JOGOS ESPECÍFICOS

Se forem encontrados patches no diretório "USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS Game Fixes/", um submenu será exibido, onde poderemos ver a lista de patches encontrados.



Se desejar instalar algum dos patches específicos do jogo, basta pressionar "X" sobre ele.

Nota: Os patches serão listados com o nome da pasta que os contém; tente verificar se o patch que você está aplicando é o correto para o jogo que você está configurando.




Você será solicitado a confirmar a instalação do patch. Como este é um patch específico para o jogo, todos os patches anteriores serão removidos da pasta do jogo.

Instalar patches gerais:

INSTALAR PATCHES GERAIS

Se forem encontrados patches no diretório “USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS General Fixes/”, um submenu será exibido, onde poderemos ver a lista de patches encontrados.

Nota: Os patches de uso geral são patches que podem ser aplicados a qualquer jogo, com o objetivo de tentar corrigir problemas que ocorrem durante a emulação.



Se desejar instalar alguns dos patches gerais, basta pressionar “X” sobre eles.

Nota: Se o nome da pasta que contém o patch geral tiver sido respeitado, pressionar “□” exibirá uma breve descrição do comportamento e da finalidade do patch.




Você será solicitado a confirmar a instalação do patch. Como este é um patch de uso geral, ele substituirá apenas os patches com o mesmo nome dentro da pasta do jogo.

Instalar arquivo "CHEATS.TXT":

INSTALAR ARQUIVO "CHEATS.TXT"

Se forem encontrados arquivos "CHEATS.TXT" no diretório "USB:/POPS/Hugopocked Fixes/POPS Game Fixes/", um submenu será exibido, onde poderemos ver a lista de itens encontrados.

Nota: Alguns arquivos "CHEATS.TXT" vêm com os cheats desativados por padrão, então, depois de instalar um arquivo "CHEATS.TXT", acesse as configurações de cheats para ativá-los.



Se desejar instalar algum dos arquivos "CHEATS.TXT" encontrados, basta pressionar "X" sobre eles.



Você deverá confirmar a instalação do arquivo "CHEATS.TXT". Caso já exista um arquivo "CHEATS.TXT" na pasta do jogo, o novo arquivo substituirá o existente.



Configurações extras:

CONFIGURAÇÕES EXTRAS

Se um arquivo "CHEATS.TXT" for encontrado no diretório do jogo, os códigos contidos nele serão lidos e adicionados aos códigos padrão do POPStarter; caso contrário, um novo arquivo "CHEATS.TXT" será criado contendo os códigos de configuração padrão do POPStarter.

Nota 1: Os códigos pertencentes ao POPStarter serão detectados e organizados no início do arquivo sob a tag **"// POPSTARTER CODES //"** enquanto os códigos extras (geralmente cheats de jogos) serão colocados abaixo dos códigos do POPStarter sob a tag **"// EXTRA CODES //"**. Por esse motivo, recomenda-se o uso de tags nas linhas que contêm cheats para saber qual função cada código executa.

Nota 2: Os códigos POPStarter não ativados serão removidos do arquivo "CHEATS.TXT", enquanto tudo o que não for um código POPStarter permanecerá intacto (a única alteração é sua movimentação para a área **"// EXTRA CODES //"**).




Para ativar ou desativar qualquer um dos códigos encontrados, basta pressionar "X" sobre o código. Você pode ver o status à direita do código. Depois de ativar os códigos desejados, pressione "START" para salvá-los (você precisará confirmar o salvamento).

Nota: Ao pressionar "D" nos códigos POPStarter, você poderá ver uma breve descrição de como funciona.

Limpar as configurações do jogo:

LIMPAR AS CONFIGURAÇÕES DO JOGO

Esta opção permite limpar todos os patches e códigos ativos do jogo.




Uma vez dentro do submenu, você pode selecionar entre:

- + Limpe apenas os patches.
- + Limpe apenas os códigos.
- + Limpe tanto os patches quanto o código.

Nota: No caso de cheats, o arquivo "CHEATS.TXT" não será excluído, mas sim todos os cheats que ele contém serão desativados.

Criar executável para jogos POPStarter:

Se você tiver apenas o arquivo ".VCD", mas não o executável do jogo, será perguntado onde deseja criá-lo. Existem dois locais: a própria pasta POPS e a pasta APPS. Se escolher a segunda opção, os arquivos necessários serão criados para que o jogo também apareça na lista de todos os aplicativos que podem lidar com arquivos "Title.cfg".



Menu de configurações de jogos do PlayStation 2

A partir da Revisão 2, o RETROLauncher utiliza arquivos de configuração exclusivos para o Neutrino. Isso significa que todas as configurações foram consolidadas em um único arquivo, nomeado de acordo com o jogo ao qual se aplica. Portanto, todos os arquivos de configuração anteriores, como ".mode", ".vmcd" e ".mgsm", não são mais compatíveis com esta revisão.


Nota: Esses arquivos de configuração ainda podem ser criados manualmente, mas agora todos os comandos devem estar em um único arquivo com o nome do jogo. Essa prática não é recomendada, pois podem ocorrer erros devido a comandos com erros de digitação, causando falhas no jogo.

Menu de configurações do Neutrino:

Para acessar o menu de configurações do PlayStation 2, passe o cursor sobre o jogo que deseja configurar, mantenha pressionado o botão "○" para visualizar as opções adicionais no menu principal e, em seguida, pressione "△" para abrir o menu de configurações do Neutrino.

Nota: Este menu estará disponível apenas para ISOs físicas e atalhos de jogos localizados em outras mídias; não estará disponível para jogos localizados na bandeja de CD/DVD.

Configurar VMC (Neutrino):



O RETROLauncher listará automaticamente os arquivos "VMC" encontrados no diretório "USB:/VMC/". Se um atalho estiver configurado, ele listará os arquivos "VMC" com a mesma origem do atalho.

Ative a opção "Use o cartão de memória virtual" e selecione o "VMC" que deseja atribuir ao jogo.

Nota: O jogo pode não funcionar se o "VMC" não puder ser aberto ou se estiver fragmentado.


Configurar modos de compatibilidade (Neutrino):



Aqui você pode ativar os diferentes modos de compatibilidade para o Neutrino. Antes de ativar os modos, verifique se o seu jogo requer algum deles para funcionar corretamente.

Nota: Alguns jogos podem apresentar problemas quando os modos de compatibilidade estão ativados; consulte a documentação do Neutrino e sua lista de compatibilidade.


Configurar GMS (Neutrino):



Aqui você pode alternar entre os diferentes modos "GSM" que podem ser aplicados. Para alterar os modos, pressione "Direita" e "Esquerda" no "Digital Pad" ou no "Analógico Esquerdo".

Nota: Ele não converte jogos de PAL para NTSC ou vice-versa, apenas força a saída de vídeo. Nem todos os jogos são compatíveis com GSM; consulte a documentação do Neutrino.

Salvar configurações de jogo (Neutrino):




Para salvar as configurações do jogo, basta pressionar "START" e aguardar que as configurações sejam criadas.

Nota: O RETROLauncher criará os arquivos de configuração para cada jogo dentro da pasta

"USB:/RETROLauncher/Roms/ISOs PlayStation 2/Configs/" para manter as pastas dos jogos mais organizadas.


Menu de configurações do Open PS2 Loader:



Para entrar no menu de configuração do Open Ps2 Loader, posicione o cursor sobre o jogo que deseja configurar, mantenha pressionado "○" para visualizar as opções adicionais no menu principal e, em seguida, pressione "△" para abrir o menu de configuração do Neutrino. Uma vez lá, pressione "R1" para alternar para o menu do OPL.

Nota 1: Este menu estará disponível apenas para ISOs físicas localizadas na unidade USB.

Configurar VMC (OPL):



O RETROLauncher listará automaticamente os arquivos "VMC" encontrados no diretório "USB:/VMC/".

Ative a opção "Use o cartão de memória virtual" e selecione o "VMC" que deseja atribuir ao jogo.

Nota: O jogo pode não funcionar se o "VMC" não puder ser aberto ou se estiver fragmentado.

Configurar modos de compatibilidade (OPL):



Aqui você pode ativar os diferentes modos de compatibilidade para OPL. Antes de ativar qualquer um desses modos, verifique se o seu jogo os exige para funcionar corretamente.

Nota: Alguns jogos podem apresentar problemas quando os modos de compatibilidade estão ativados; consulte a documentação da OPL e sua lista de compatibilidade.


Configurar GMS (OPL):



Aqui você pode alternar entre os diferentes modos "GSM" que podem ser aplicados. Para alterar os modos, pressione "Direita" e "Esquerda" no "Digital Pad" ou no "Analógico Esquerdo".

Nota: Nem todos os jogos são compatíveis com "GSM", consulte a documentação da OPL.

Salvar configurações de jogo (OPL):



Para salvar as configurações do jogo, basta pressionar "START" e aguardar que as configurações sejam criadas.

Nota: O RETROLauncher modificará apenas as opções exibidas no próprio menu de configurações do OPL; se as configurações do seu jogo contiverem outras configurações específicas do OPL, estas não serão modificadas.

AVISO: Não é recomendável usar o RETROLauncher para modificar as configurações de jogos criadas pelo Open PS2 Loader, pois podem surgir conflitos entre as configurações internas do RETROLauncher e diferentes versões do Open PS2 Loader. A melhor opção é sempre configurar os jogos diretamente a partir da sua versão específica do Open PS2 Loader, não apenas para garantir a compatibilidade, mas também para manter suas configurações atualizadas. Como o Open PS2 Loader está em constante evolução, configurações são adicionadas, modificadas ou removidas, o que pode torná-las incompatíveis com as usadas pelo RETROLauncher.

Como executar jogos de PS2 em MX4SIO, HDD, MMCE e UDPBD? (Experimental)

Para adicionar jogos localizados no MX4SIO, crie um arquivo de texto vazio na unidade USB, no mesmo diretório do arquivo ".ISO" do jogo no MX4SIO. Dê a este arquivo o mesmo nome do arquivo ISO do jogo no MX4SIO e altere a extensão de ".txt" para ".mx4". Este arquivo vazio com a extensão ".mx4" indicará ao RETROLauncher que o jogo está sendo executado a partir do MX4SIO.

Exemplo 1:

Jogo em MX4SIO: "MX4SIO:/DVD/juego.iso"

Acesso direto ao jogo via USB: "USB:/DVD/jogo.mx4"

Exemplo 2:

Jogo em MX4SIO: "MX4SIO:/CD/juego 2.iso"

Acesso direto ao jogo via USB: "USB:/CD/jogo 2.mx4"

Nota 1: Coloque os atalhos no pen drive no mesmo diretório onde estão seus jogos no MX4SIO.

É importante respeitar o diretório de atalhos; se um atalho for colocado na pasta "USB:/DVD/" e o jogo estiver localizado no diretório "MX4SIO:/CD/", o jogo não funcionará.

Nota 2: Os únicos dois diretórios onde os atalhos serão pesquisados são "USB:/DVD/" e "USB:/CD/".

Nota 3: Se o nome estiver escrito incorretamente e não corresponder ao jogo no MX4SIO, ou se não for encontrado, o Neutrino não o executará.

Nota 4: Os modos de compatibilidade são totalmente funcionais e configuráveis a partir do RETROLauncher.

VMC para jogos no MX4SIO

Para carregar um VMC ao executar um jogo a partir do MX4SIO, é obrigatório que o VMC esteja localizado no próprio diretório do MX4SIO ("MX4SIO:/VMC/"). Embora o RETROLauncher possa atribuir um VMC, essas memórias estão localizadas na unidade USB; portanto, se você atribuir um VMC pelo menu do RETROLauncher e essa memória não estiver localizada no MX4SIO, o jogo não será executado.

Adicionar VMC ao MX4SIO

Para adicionar VMCs a jogos no MX4SIO, basta criar um arquivo de texto no diretório "USB:/VMC/" com o mesmo nome do VMC localizado no diretório "MX4SIO:/VMC/". Em seguida, altere a extensão do arquivo de ".txt" para ".mx4". O RETROLauncher reconhecerá automaticamente esses arquivos como VMCs que podem ser atribuídos a atalhos do MX4SIO.

Exemplo:

VMC em MX4SIO: "MX4SIO:/VMC/generic_0.bin"

Acesso direto ao VMC via USB: "USB:/VMC/generic_0.mx4"

Nota 1: Os arquivos criados automaticamente serão listados para acesso direto a partir do MX4SIO.

Nota 2: Se o nome do VMC estiver escrito incorretamente e não corresponder ao VMC no MX4SIO, ou se não existir, o Neutrino não executará o jogo.

Nota 3: Para os demais dispositivos, as configurações são as mesmas; a única coisa que muda são as extensões de arquivo: para **HDD** (somente no formato exFAT), a extensão é **".hdd"**; para **MMCE**, a extensão é **".mmc"**; e para **UDPBD**, a extensão é **".udp"**.


Nota 4: Foram recebidos relatos de seu funcionamento correto em **MX4SIO**, **MMCE** e **UDPBD**, mas ainda não sei se funciona com um **HDD** interno formatado em exFAT.

IMPORTANTE: Esses modos não foram testados e desconheço seu funcionamento; no entanto, foram adicionados ao código para que usuários com os recursos necessários possam experimentar. As configurações de comando são baseadas na documentação do Neutrino, portanto, devem funcionar se tudo estiver configurado corretamente. Não tenho como verificar isso, então será sempre melhor usar aplicativos mais específicos e convenientes para iniciar jogos de PS2, como OPL/NHDDL/XEB+ Launcher/OSD-XMB.

RETROlauncher Shortcut Maker

Use esta ferramenta para criar todos os seus atalhos automaticamente.

- + Execute o arquivo "RETROlauncher Shortcut Maker.bat".
- + Insira o número do modo usado para criar os atalhos.
- + Digite a letra da unidade do dispositivo de origem (onde os jogos e o VMC serão procurados).
- + Insira a letra da unidade de destino (onde os atalhos do jogo e o VMC serão criados).



```
=====
RETROlauncher Shortcut Maker
=====

To create MX4SIO shortcuts enter: 1
To create HDD shortcuts enter: 2
To create MMCE shortcuts enter: 3
To create UDPBD shortcuts enter: 4
=====

Enter the MODE number: 1

Enter the SOURCE drive letter: f

Enter the DESTINATION USB drive letter: g

=====
RETROlauncher Shortcut Maker - MX4SIO
=====

shortcut created for DEMO GAME
shortcut created for DEMO UMC "UMC"

=====

Done. 1 shortcuts created for games.
Done. 1 shortcuts created for UMC.
=====

Press a key to exit.
```

Como faço para atualizar os emuladores e núcleos do RETROlauncher?

Para atualizar os aplicativos usados pelo RETROlauncher, basta substituir todos os arquivos correspondentes de cada aplicativo por uma versão mais recente ou por uma versão anterior.

AVISO: O Enceladus recebeu atualizações significativas que também alteraram alguns comandos e formas de funcionamento, portanto, infelizmente, o RETROlauncher não é mais compatível com este método de atualização. Para usar os novos recursos do Enceladus, você precisa editar todas as linhas e comandos que não são mais compatíveis (algumas funções precisam ser removidas). No entanto, vale a pena para quem possui consoles FAT, já que entre os novos recursos do Enceladus está o suporte nativo a discos rígidos.

Neutrino: Baixe o Neutrino e substitua todos os arquivos localizados no diretório

"USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/Neutrino/".

Nota: Existe a possibilidade de os comandos do Neutrino mudarem durante o desenvolvimento, portanto, ele pode não funcionar após uma atualização (o código precisa ser modificado nesses casos).

wLaunchELF ISR: Baixe qualquer versão ou variante de "wLaunchELF ISR.elf" e copie-a para o seguinte diretório:

"USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/APPS/", e finalmente renomeie-a para "WLE.elf".

Deverá ficar assim:

"USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/APPS/WLE.elf"

OPL: Baixe qualquer versão ou variante do OPL (compatível com linha de comando) e copie-a para o seguinte diretório "USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/OPL/".

Cores de RetroArch: Baixe o RetroArch, copie o Core que deseja atualizar e substitua o Core na pasta do sistema correspondente dentro do diretório "USB:/RETROlauncher/System/RetroarchPS2/".

Nota 1: Se desejar adicionar outro sistema, você pode fazê-lo editando o código (a partir da versão 1.14.0, o exFAT é suportado no RetroArch para PS2).

Nota 2: Existem alguns conflitos ao executar o RetroArch via linha de comando em certas versões do Core. Se atualizar ou substituir o Core não funcionar e a tela continuar preta, tente uma versão diferente do RetroArch.

Como faço para executar o RETROLauncher a partir do exFAT?

Para executar o RETROLauncher a partir de um cartão de memória formatado em exFAT, basta baixar o arquivo **“EXFAT USB support - BDMAssault by israpps (Matías Israelson).rar”**, extrair as pastas e copiá-las para o diretório raiz do seu cartão de memória. Esses arquivos são necessários para que alguns aplicativos usados pelo RETROLauncher funcionem com o formato exFAT.

Nota: Tanto o “TempGBA” quanto os núcleos mais antigos do RetroArch não são compatíveis com o exFAT.

Arquivos necessários no Memory Card:

“mc0:/POPSTARTER/usbd.irx”

“mc0:/POPSTARTER/usbhdfsd.irx”

“mc0:/SYS-CONF/USBD.IRX”

“mc0:/SYS-CONF/USBHDFSD.IRX”

Como lançar jogos através da OPL?

Requisitos para lançar jogos através da OPL:

- + Você precisa ter uma versão do OPL compatível com a execução pela linha de comando.
- + É recomendável usar sua própria versão do OPL ou revisões compatíveis com sua configuração, visto que iniciar jogos pelo OPL (independentemente da versão usada) carregará as configurações do OPL instaladas no momento. Portanto, se você iniciar o jogo com uma versão do OPL incompatível com sua configuração atual, poderão ocorrer conflitos ou travamentos.
- + É necessário ter acesso ao ID do jogo, por isso recomenda-se usar o método de nomenclatura antigo “XXXX_XXX.XX.Nome do jogo.iso”. Se o nome do jogo não contiver o ID, a busca será feita dentro do arquivo ISO. Esse processo aumenta o tempo de carregamento e pode não ser tão preciso.
- + Ao ser executado através do OPL, todas as configurações do OPL serão carregadas.
- + Somente jogos em formato ISO que estejam localizados na unidade USB serão executados.
- + Os atalhos serão ignorados e executados automaticamente com o Neutrino (assim como nos casos em que o ID do jogo não puder ser encontrado).

Você pode adicionar várias versões do OPL no seguinte diretório:

“USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Sony PlayStation 2/OPL/”.

Nota 1: Se forem detectadas várias versões do OPL, você será questionado sobre qual versão usar para executar o jogo (tente usar versões do OPL que compartilhem configurações, caso contrário, ocorrerão conflitos).

Nota 2: É sempre melhor usar o OPL diretamente para iniciar jogos de PS2, pois esse método tem muitas limitações. Esse recurso foi adicionado apenas como uma opção extra para jogos específicos que não são compatíveis com o Neutrino ou para testar rapidamente revisões oficiais do OPL.

Problemas conhecidos com o RETROLauncher:

Erro ao iniciar o RETROLauncher: Acompanhado de uma mensagem em vermelho, trata-se de um erro de execução no código do programa; recomenda-se reinstalar todo o RETROLauncher.

Erro ao iniciar o RETROLauncher a partir do OPL: Acompanhado por uma mensagem em vermelho, este é um erro de execução no código do programa. Baixe o arquivo **“Problems when running from OPL.rar”** e extraia a pasta **“RETROLauncher”** para o mesmo diretório do arquivo **“RETROLauncher”**, mesclando as duas pastas. Em seguida, copie a linha do arquivo **“conf_apps.cfg”** e cole-a no seu arquivo **“conf_apps.cfg”**. Isso deve permitir que o programa seja executado a partir do OPL.

O RETROLauncher trava na tela “LOADING”: Esse erro ocorre quando um arquivo relacionado a multimídia, como imagens ou fontes de texto, não é encontrado. Se as imagens do jogo estiverem em um formato incompatível, o sistema também travará. Exclua quaisquer imagens adicionadas recentemente. Se o problema persistir, reinstale o RETROLauncher.

Erro ao iniciar o RETROLauncher com duas unidades USB: Acompanhada de uma mensagem em branco, indica que há mais de um dispositivo USB conectado ao PS2. Siga as instruções na mensagem e reinicie o RETROLauncher.

O disco rígido externo não inicia o RETROLauncher: Alguns discos rígidos externos travam ao executar o Enceladus, causando um erro ao carregar o programa. Tente usar um pen drive diferente ou versões diferentes do Enceladus.

Tela preta ao executar o jogo: Verifique se o jogo é compatível com o emulador/núcleo que você está usando. Se você trocar o núcleo, significa que ele não é compatível com o RETROLauncher; tente usar um núcleo diferente ou reinstale o RETROLauncher.

O som dos núcleos é interrompido: Isso acontece em consoles configurados para PAL 50Hz, e ocorre porque o RetroArch configura automaticamente os jogos de acordo com a região do jogo. Para corrigir isso, basta abrir as opções do RetroArch enquanto estiver em um jogo, encontrar as configurações do Core e tentar forçar o sistema a corresponder à configuração do seu console. Se o seu console estiver configurado para PAL 50Hz, force os jogos para PAL 50Hz e a velocidade do áudio será corrigida (a configuração é salva para todos os jogos ao sair, embora você possa atribuir configurações individuais a jogos). Faça isso para todos os Cores ou jogos que apresentarem esse problema. Idealmente, tudo deve estar configurado para NTSC ou PAL 60Hz. Se você não tiver um modchip para alterar o seu console para NTSC ou PAL 60Hz, você precisará alterar o modo de vídeo do RETROLauncher para PAL no menu de configurações. Isso corrigirá o áudio instável, mas ao custo de alguma quebra de imagem (screen tearing).

Erro ao iniciar o jogo: Acompanhado por uma mensagem em vermelho, este é um erro de execução no código do programa. Recomenda-se reiniciar o RETROLauncher e verificar se o dispositivo USB está conectado corretamente. Se o problema persistir, reinstale o RETROLauncher.

Congelamento no GBA: Nem todos os jogos são compatíveis com o GBA Core, mas a compatibilidade melhora significativamente ao colocar o BIOS do GBA no diretório correspondente. Alguns jogos corrigem o problema de travamento, enquanto outros permanecem iguais; é uma questão de testar (o TempGBA não é compatível com exFAT).

BIOS: **“gba_bios.bin”**

Diretório: **“USB:/RETROLauncher/System/RetroarchPS2/Nintendo Game Boy Advance/retroarch/system/”**

Erro ao salvar as configurações: Acompanhado por uma mensagem em vermelho, este é um erro de execução no código do programa. Recomenda-se reiniciar o RETROLauncher e verificar se o dispositivo USB está conectado corretamente. Se o problema persistir, reinstale o RETROLauncher.

As imagens não são exibidas no menu: Verifique se o nome da imagem está correto. O RETROLauncher diferencia maiúsculas de minúsculas. Verifique se a imagem que você carregou possui uma máscara de transparência; caso contrário, a imagem será encontrada e exibida, mas ficará completamente transparente.

O programa pausa e congela durante o carregamento de imagens: Se as imagens utilizadas forem muito grandes ou tiverem codificação de alta qualidade, isso causará longas pausas durante o carregamento. Longas pausas também ocorrem quando há muitos itens na mesma pasta; verificar se uma imagem existe em uma pasta com 500 itens não é o mesmo que procurá-la em uma pasta com mais de 1000 itens. Certifique-se de atender aos requisitos de imagem explicados neste documento.

O RETROlauncher é lento: Se as listas de jogos forem muito grandes, o desempenho será afetado. Tente manter o número de ROMs por sistema no mínimo; seja mais seletivo com suas ROMs (listas com menos de 1000 jogos são recomendadas).

O mesmo se aplica às imagens; se forem grandes, haverá pausas ao navegar entre as listas de jogos (pode haver fragmentação de memória causando lentidão no RETROlauncher; tente uma instalação limpa).

Experimente as opções "**Coleta forçada de lixo**" e "**Liberar o restante das listas**" no menu de configurações do RETROlauncher.

Após reiniciar o RetroArch, o Retrolauncher não abre novamente: Se as configurações do RetroArch tiverem sido modificadas, o retorno ao RETROlauncher ficará corrompido. Para corrigir isso, restaure a configuração problemática do sistema no menu de configurações do RETROlauncher. Isso deve resolver o problema. Se o problema persistir, reinstale o RETROlauncher.

O controle continua vibrando: Isso às vezes acontece quando você realiza um movimento de vibração enquanto uma imagem está carregando. O problema deve ser resolvido realizando outro movimento; caso contrário, basta reiniciar o RETROlauncher.

O som do menu está com defeito ou apresenta falhas: Isso às vezes acontece quando o áudio não carrega corretamente. Geralmente, basta reiniciar o RETROlauncher para resolver o problema. Se ele persistir, reinstale o RETROlauncher.

Os jogos de PS1 não funcionam: Pode haver muitas causas, mas as principais são:

- + VCDs defeituosos: Se você quiser reproduzir um VCD, certifique-se de fazer uma conversão adequada.
- + Certifique-se de que seu jogo seja compatível com o POPStarter.
- + Caso sejam necessários remendos, verifique se foram aplicados corretamente.
- + Se você executar jogos de PS1 a partir de um cartão de memória exFAT, certifique-se de ter os drivers instalados no Memory Card.
- + Verifique se os nomes binários estão corretos, respeitando as maiúsculas e minúsculas.

Os jogos de PS2 não funcionam: Pode haver muitas causas, mas as principais são:

- + ISOs com defeito: Se você deseja executar uma ISO de um título cujo formato original era CD, certifique-se de realizar uma conversão adequada.
- + Certifique-se de que seu jogo não esteja fragmentado.
- + O Neutrino executará o jogo no mesmo sistema para o qual seu console está configurado. Se você não tiver um modchip, haverá problemas com jogos que não pertencem à região do seu console. Você pode usar patches nos arquivos ISO ou GSM para tentar executar esses jogos.
- + Se eu configurar manualmente os modos de compatibilidade, verifique se o comando está escrito corretamente e sem espaços, pois falhará caso contrário.
- + Se isso acontecer após a atualização do Neutrino, então é um problema com os comandos; reinstale o RETROlauncher.

O jogo congela ao iniciar com o DVD/CD na bandeja: Esse erro ocorre quando o RETROlauncher é executado a partir de um launcher que consegue ler a unidade de DVD/CD, como o wLaunchELF com suporte a DVD/CD. Para corrigir isso, coloque o DVD/CD na bandeja assim que o RETROlauncher for iniciado e, em seguida, atualize a lista de jogos no PS2 ou no APPS.

Tela azul ao executar APPS: Se você vir uma tela azul clara ao executar um aplicativo, significa que o aplicativo não pôde ser executado. A tela azul clara é o menu ISR do wLaunchELF; selecione uma das opções do menu para retornar ao RETROlauncher ou sair para o sistema PS2.

Overscan em jogos do RetroArch: Alguns núcleos apresentam "overscan" devido à natureza inerente de diferentes sistemas. Para corrigir isso, após abrir um jogo, acesse as opções de vídeo no RetroArch e entre em "Scaling". Lá, você pode experimentar diferentes modos de escalonamento. Depois de selecionar o que melhor se adapta à sua tela, reinicie o RetroArch e a configuração será salva. Essa alteração deve ser feita individualmente para cada núcleo, pois eles não compartilham a mesma configuração.

Os nomes dos jogos não estão representados corretamente ou foram alterados: Isso acontece quando o nome do jogo contém um caractere especial (por exemplo, "Ñ") e o RETROLauncher não consegue exibi-lo. Para corrigir isso, basta alterar o nome do jogo para um que não contenha caracteres especiais.

OPL continua carregando: Esse erro ocorre quando você executa uma versão do OPL cuja configuração não é compatível com a configuração do OPL atualmente em seu sistema. Tente usar sua própria versão do OPL ou uma versão compatível com sua configuração.

Tela preta ou branca OPL: Esse erro ocorre ao executar um jogo fragmentado ou quando o RETROLauncher não consegue obter o ID do jogo corretamente. Verifique o nome do ID e tente renomear o arquivo ISO usando o formato de nomenclatura antigo.

RETROLauncher no funciona em mi PS2: O RETROLauncher foi testado em apenas um modelo de console, o "SCPH-77006 - NTSC - Japonês". Se você tiver problemas com um modelo específico ou suas variações, edite este documento ou informe o modelo do seu console por outro meio. Se o seu console possui um modchip, inclua também o modelo/versão e o dispositivo no qual você está executando o RETROLauncher. Recomendo fortemente que você informe se o RETROLauncher funciona corretamente no seu console.

Créditos

Enceladus: Enceladus is an enhanced Lua environment for creating homebrew software for the PS2.

Created by Daniel Santos.

DanielSant0s X: <https://x.com/danadsees>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCIDx5TuDp-1IRTRr5I5JSdw>

Project Link: <https://github.com/DanielSant0s/Enceladus>

License: Distributed under GNU GPL-3.0 License.

RetroArch PS2 Port: RetroArch is a frontend for emulators, game engines and media players.

Created by RetroArch contributor fjtrujy (Francisco J. Trujillo).

fjtrujy X: <https://x.com/fjtrujy>

RetroArch Link: <https://www.retroarch.com>

Licenses: There is software behind RetroArch that is protected by Non-Commercial licenses. It is important to respect the wishes of the developers and people behind the respective projects.

<https://docs.libretro.com/development/licenses/>

POPStarter: POPStarter is a launcher which lets you play your PS1 games in combination with PS1 emulator for PS2.

Created by developer krHACKen.

POPStarter Link: <https://www.psx-place.com/threads/popstarter.19139/>

Hugopocked Fixes for POPStarter: These are corrections made by Hugopocked for the POPStarter emulator that solve multiple problems presented in the emulation of PlayStation 1 titles, providing the possibility of better emulation and execution of them.

Created by developer Hugopocked.

Hugopocked Fixes Link: <https://www.psx-place.com/threads/hugopocked-fixes-for-popstarter.39750/>

Neutrino: Neutrino is a small, fast and modular PS2 device emulator that maximizes compatibility and performance. Created by developer Maximus32 (Rick Gaiser).

Neutrino Link: <https://github.com/rickgaiser/neutrino>

License: Academic Free License "AFL" v. 3.0

TempGBA: TempGBA (GpSP) is a Game Boy Advance emulator ported to PS2.

Created by developer belek666.

belek666 GitHub: <https://github.com/belek666>

TempGBA(GpSP) - PS2 link: <https://www.psx-place.com/resources/gpsp-by-belek666.687/>

wLaunchELF ISR: wLaunchELF ISR is an open source file manager and executable launcher for the PS2 console.

wLaunchELF 4.43x_ISR was created by developer israpps (Matías Israelson) and is a wLaunchELF mod.

israpps (Matías Israelson): <https://israpps.github.io/>

Youtube: https://www.youtube.com/@El_IsraPS2

wLaunchELF 4.43x_ISR Project Link: https://github.com/israpps/wLaunchELF_ISR

wLaunchELF Project Link: <https://github.com/ps2homebrew/wLaunchELF>

License: Academic Free License "AFL" v. 2.0

wLaunchELF / project by AKuHAK and SP193.

uLaunchELF / project by E P and dlanor.

LaunchELF / project by Mirakichi.

And to all the developers who contributed to uLaunchELF.

SNESTicle: SNESTicle is a SNES emulator that was ported by its creator, Icer Addis (Sardu), to several platforms, including PS2.

Source code: <https://github.com/iaddis/SNESticle>

License: MIT License Copyright 2022 Icer Addis

RadShell: RadShell is a command line client for PS2 created by developer "RadAd", that allows the automation of basic tasks within PS2.

RadShell Link: <https://archive.org/details/radshell>

BDMAssault: BDMAssault is a PS2 homebrew project created by israpps (Matias Israelson) that aims to bring USB EXFAT support to older closed-source homebrew applications that can load external USB controllers.

BDMAssault Project Link: <https://github.com/israpps/BDMAssault>

License: Academic Free License "AFL" v. 2.0

Open PS2 Loader: OPL is a 100% open source game and application loader for PS2 and PS3 devices, created by Ifcaro and jimmikaelkael in conjunction with a huge community of developers who are constantly improving it.

Open PS2 Loader Project Link: <https://github.com/ps2homebrew/Open-PS2-Loader>

License: Copyright 2013, Ifcaro & jimmikaelkael Licensed under Academic Free License version 3.0.

Original background: <https://www.artapixel.com/escp-art-midnight-sun-city-night-retrowave-cyberpunk.html>

Created by < e s c p > Art

Youtube: <https://www.youtube.com/@escp>

License: This Image is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Free images by <https://www.artapixel.com>

Public Pixel: Retro video game style text font.

Designed by GGBotNet.

GGBotNet X: <https://twitter.com/ggbotnet>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCndkEEd767CI7wTINJYKrTg>

Public Pixel Link: <https://www.ggbot.net/fonts/>

License: This Font Software is licensed under the Creative Commons Zero v1.0 Universal.

Um agradecimento especial a toda a comunidade “**PSX-PLACE**” pelo apoio e visibilidade que deram ao programa. Agradecemos também a todos os canais do YouTube e suas comunidades por promoverem e aprimorarem o RETROLauncher com suas mensagens de apoio e feedback construtivo.

Spaghetticode: Criei o RETROLauncher com o único propósito de ter um ambiente gráfico simples e editável para coleções de jogos retrô de PlayStation 2. Fiz para uso próprio e jamais imaginei que cresceria tanto, muito menos que seria publicado. Achei que seria bom compartilhá-lo caso alguém, em algum lugar, estivesse procurando o mesmo que eu e não encontrasse nada focado em jogos retrô para o nosso querido PlayStation 2. Em nenhum momento tive a intenção de ofender ou desrespeitar os desenvolvedores dos diversos aplicativos usados neste programa. Tentei reunir o máximo de informações possível para dar o devido crédito. Se deixei passar algo ou cometi algum erro, peço desculpas. O RETROLauncher é um projeto colaborativo.

Obrigado por usar o RETROLauncher.

Boon Tobias 

RETRO

Launcher

