Tester kit · 0.9.3

Sofa Tube

Tester guide and checklist

حقيبة المجرّب · 0.9.3

صوفا تيوب

دليل التجربة وقائمة الفحص

Thank you for testing!

Sofa Tube is a better YouTube app for your TV: no ads, real playback speed, PIN locks, kid mode, prayer times and settings from your phone. It opens YouTube's own TV page and adds these features on top. Files and steps:
`github.com/sofatube/sofatube.github.io`

This is a test version. Some parts have only been tried on TV *emulators* (software copies of a TV), never on a real TV. That is exactly why we need you. Nothing here can harm your TV; at worst a feature does not work.

What's in it

- Works on **LG**, **Samsung** and **Android TV / Google TV / Fire TV**, with an animated start screen.
- ★ **Sofa Tube** in YouTube's player bar, sidebar and Settings page, for remotes without colour buttons.
- PIN keypad (arrows and OK); while watching, ★ offers **Jump to 0%–90%** and the **Chapters list**.
- **New in 0.9.3:** the settings open on **Phone remote**: scan its QR code and your phone is a full remote (TV volume, touchpad, your own buttons, search).
- **Whole TV** from the phone (parents only, turned on at the TV): home screen, other apps, typing, air mouse. On Android phones, YouTube's **Share** → **Sofa Tube** plays a video on the TV.
- Also: first-time setup, Action menu, learned buttons, prayer times, night dim and kid profiles.

شكرًا لمساعدتك في التجربة!

صوفا تيوب تطبيق YouTube أفضل لتلفازك: دون إعلانات، وبسرعة تشغيل حقيقية، وقفل بالرمز السري، ووضع للأطفال، وأوقات الصلاة، وإعدادات من هاتفك. يفتح صفحة YouTube الخاصة بالتلفاز ويضيف إليها هذه الميزات. الملفات والخطوات:
`github.com/sofatube/sofatube.github.io`

هذه نسخة تجريبية. بعض أجزائها جُرِّبت على *محاكيات* فقط (نسخ برمجية من التلفاز)، ولم تُجرَّب على تلفاز حقيقي بعد، ولهذا نحتاج إليك. لا شيء هنا يضر بالتلفاز؛ أسوأ ما قد يحدث أن ميزة ما لا تعمل.

ما فيه

- يعمل على تلفاز **LG** و**سامسونج** وأجهزة **Android TV** و**Google TV** و**Fire TV**، مع شاشة بداية متحركة.
- ★ **صوفا تيوب** في شريط المشغل والقائمة الجانبية وصفحة إعدادات YouTube، لأجهزة التحكم التي ليس فيها أزرار ملونة.
- لوحة الرمز السري (بالأسهم وOK)؛ وأثناء المشاهدة يعرض ★ **«الانتقال إلى موضع في الفيديو»** (0%–90%) و**«قائمة الفصول»**.
- **الجديد في 0.9.3:** تُفتح الإعدادات على صفحة **«جهاز التحكم من الهاتف»**: امسح رمز QR فيها فيصبح هاتفك جهاز تحكم كاملًا (صوت التلفاز، ولوحة اللمس، و«أزراري»، والبحث).
- **التحكم في التلفاز كله** من الهاتف (لولي الأمر فقط، ويُفعَّل من التلفاز): الشاشة الرئيسية والتطبيقات الأخرى والكتابة والماوس الهوائي. وعلى هواتف أندرويد: «مشاركة» ← **Sofa Tube** في YouTube يشغّل الفيديو على التلفاز.
- وأيضًا: الإعداد الأول، وقائمة الإجراءات، والأزرار المخصّصة، وأوقات الصلاة، والتعتيم الليلي، وملفات الأطفال.

Your TV	Easiest way · link	تلفازك وأسهل طريقة
Android TV · Google TV · Fire TV	**Downloader** app on the TV: `sofatube.github.io/tv`	**أندرويد**: تطبيق Downloader على التلفاز: `sofatube.github.io/tv`
LG (webOS)	Android phone + **webOS Dev Manager**: `sofatube.github.io/lg`, `sofatube.github.io/lg-phone`	**LG**: هاتف أندرويد مع webOS Dev Manager: `sofatube.github.io/lg` و `sofatube.github.io/lg-phone`
Samsung (Tizen)	Computer once for **TizenBrew**, then NPM module **sofatube**	**سامسونج**: حاسوب مرة واحدة لـTizenBrew، ثم وحدة **sofatube**

Remote buttons

🟩 **Green** settings · 🟥 **Red** speed (while watching)
🟨 **Yellow** Action menu · 🟦 **Blue** audio only

1–9 jump to 10%–90%, **0** back to start · **CH+ / CH−** next / previous chapter · **hold** a colour button: what every button does.

No colour buttons? Use ★ **Sofa Tube** in YouTube's sidebar, the ★ button in the player bar, or **Sofa Tube** at the top of YouTube's Settings page.

أزرار جهاز التحكم

🟩 **الأخضر** الإعدادات · 🟥 **الأحمر** السرعة (أثناء المشاهدة)
🟨 **الأصفر** قائمة الإجراءات · 🟦 **الأزرق** وضع الصوت فقط

أزرار الأرقام من **1** إلى **9**: الانتقال إلى نقطة من 10% إلى 90%، و**0**: العودة إلى البداية · زرّا القنوات (CH): الفصل التالي أو السابق · **اضغط مطولًا** على زر ملوّن لترى عمل كل زر.

لا توجد أزرار ملونة؟ استخدم ★ **صوفا تيوب** في القائمة الجانبية لـYouTube، أو زر ★ في شريط المشغل، أو **صوفا تيوب** أعلى صفحة إعدادات YouTube.

Install
Android TV · Google TV · Fire TV

Status: tried on a Google TV *emulator*, and test builds on **one real Android TV (TCL)**. Other brands and Fire TV are untested. If it does not install or open at all, that is an important result: tell us.

You need

- An Android TV, Google TV or Fire TV device (TV, stick or box) with internet. **No computer.**
- About 200 MB free space (the app is 95 MB). It runs next to the normal YouTube app.
- If **TizenTube Cobalt** is installed, uninstall it first (both use the same phone-link port).

Easiest: the Downloader app (no computer)

1. On the TV, open the app store (**Google Play**, or the **Appstore** on Fire TV), search **Downloader** (by **AFTVnews**, orange icon) and install it.
2. Allow Downloader to **install unknown apps**:
   Android TV / Google TV: Settings → Apps → Security & restrictions → Unknown sources → **Downloader** on. Not there? Settings → System → About → press *Android TV OS build* 7 times, then try again. (Names differ a little by brand.)
   Fire TV: Settings → My Fire TV → Developer options → Install unknown apps → **Downloader** on. No Developer options? Settings → My Fire TV → About → press the device name 7 times.
3. Open Downloader (allow its storage request), select the address box and type:
   `sofatube.github.io/tv` then press **Go**.
4. When the download ends, choose **Install**, then **Open**. Downloader then offers to delete the downloaded file: **Delete** saves space.

Fallback: USB stick (needs a computer)

Copy the `.apk` (kit folder *Android-TV*) to a USB stick, open it on the TV with a file manager app, allow that app to install unknown apps, then Install, Open.

Good to know

- The first start may reload YouTube once; that is normal. Most Android remotes have **no colour buttons**: use ★ **Sofa Tube** in YouTube's sidebar or the ★ button in the player bar.
- Phone settings need no extra app here: Settings → **Phone remote** (the first page), or ★ → **Connect phone**.
- Updates: install the new `.apk` over this one the same way; settings stay.

التثبيت
أندرويد: Android TV وGoogle TV وFire TV

الحالة: جُرّب على محاكي Google TV، وجُرّبت نسخ تجريبية منه على **تلفاز أندرويد حقيقي واحد (TCL)**. لم يُجرَّب على الشركات الأخرى ولا على Fire TV. إذا لم يُثبَّت أو لم يُفتح أصلًا فهذه نتيجة مهمة: أخبرنا بها.

ما تحتاج إليه

- جهاز Android TV أو Google TV أو Fire TV (تلفاز أو عصا أو صندوق) متصل بالإنترنت. **دون حاسوب.**
- مساحة فارغة نحو 200 ميغابايت (حجم التطبيق نحو 95 ميغابايت). يعمل بجانب تطبيق YouTube العادي.
- إذا كان **TizenTube Cobalt** مثبّتًا فاحذفه أولًا (يستخدم التطبيقان منفذ الاتصال بالهاتف نفسه).

الأسهل: تطبيق Downloader (دون حاسوب)

1. على التلفاز، افتح متجر التطبيقات (Google Play، أو Appstore في Fire TV)، وابحث عن **Downloader** (من AFTVnews، أيقونة برتقالية) وثبّته.
2. اسمح لـDownloader **بتثبيت التطبيقات غير المعروفة**:
   Android TV وGoogle TV: Settings ← Apps ← Security & restrictions ← Unknown sources ← فعّل Downloader. غير موجود؟ Settings ← System ← About واضغط على Android TV OS build سبع مرات، ثم أعد المحاولة. (تختلف الأسماء قليلًا حسب الشركة.)
   Fire TV: Settings ← My Fire TV ← Developer options ← Install unknown apps ← فعّل Downloader. لا تظهر Developer options؟ Settings ← My Fire TV ← About واضغط على اسم الجهاز سبع مرات.
3. افتح Downloader (واسمح له بالوصول إلى التخزين)، واختر خانة العنوان واكتب:
   `sofatube.github.io/tv` ثم اضغط **Go**.
4. بعد اكتمال التنزيل اختر **Install** (تثبيت)، ثم **Open** (فتح). ثم يعرض Downloader حذف الملف المنزَّل: **Delete** يوفّر المساحة.

البديل: ذاكرة USB (تحتاج إلى حاسوب)

انسخ ملف `.apk` (مجلد Android-TV في الحقيبة) إلى ذاكرة USB، وافتحه على التلفاز بتطبيق لإدارة الملفات، واسمح له بتثبيت التطبيقات غير المعروفة، ثم تثبيت فتح.

معلومات مفيدة

- قد يُعاد تحميل YouTube مرة عند أول تشغيل، وهذا طبيعي. أغلب أجهزة التحكم في أندرويد **ليس فيها أزرار ملونة**: استخدم ★ **صوفا تيوب** في القائمة الجانبية لـYouTube أو زر ★ في شريط المشغل.
- لا يحتاج الإعداد من الهاتف إلى تطبيق إضافي هنا: الإعدادات ← **جهاز التحكم من الهاتف** (أول صفحة)، أو ★ ← **توصيل الهاتف**.
- للتحديث: ثبّت ملف `.apk` الجديد فوق هذا بالطريقة نفسها، وتبقى الإعدادات.

Install
LG TV (webOS)

First: uninstall the official **YouTube** app from the TV. Sofa Tube uses the same app ID (`youtube.leanback.v4`), so both cannot be installed together. **New:** installing from a phone has not been tried by us yet; tell us how it went.

You need

- An LG webOS TV and an **Android phone** on the **same Wi-Fi** (or a computer). A free **LG Developer account** and LG's **Developer Mode** app. No rooting, no Homebrew Channel.

Easiest: with an Android phone

1. On the phone, create an LG Developer account at `webostv.developer.lge.com`.
2. On the TV, install **Developer Mode** from the LG Content Store, open it and sign in with that account.
3. Turn on **Dev Mode Status** (the TV restarts), open the app again and turn on **Key Server**. Write down the **IP address** and the **passphrase**.
4. On the phone, install **webOS Dev Manager**: `github.com/webosbrew/dev-manager-desktop` → Releases → the file ending `universal.apk`. Allow your browser to install unknown apps when asked.
5. In webOS Dev Manager, add the TV with that IP and passphrase.
6. In the phone's browser, open `sofatube.github.io/lg` and `sofatube.github.io/lg-phone`: both files download.
7. In webOS Dev Manager, install the main app `.ipk`, then the Phone app `.ipk`, from the phone's Downloads.
8. On the TV, open **Sofa Tube**. The first-time setup asks for language, PIN and kid mode. **Green** opens the settings.

Fallback: with a computer

Same steps, with **webOS Dev Manager** for Windows, Mac or Linux (same page) and the two `.ipk` files from the kit folder *LG*.

Good to know

- Developer Mode sessions **expire**, and then the apps you installed stop opening. Open the Developer Mode app now and then and extend the session.
- **Sofa Tube Phone** is a second app: open it to change settings from your phone (QR code). **Screen off** also needs it opened once after the TV starts.
- Updating later: install the new `.ipk` the same way; your settings stay.

التثبيت
تلفاز LG (webOS)

أولًا: احذف تطبيق **YouTube** الرسمي من التلفاز؛ فصوفا تيوب يستخدم مُعرّف التطبيق نفسه (`youtube.leanback.v4`)، ولا يمكن تثبيتهما معًا. **جديد:** لم نجرّب التثبيت من الهاتف بعد؛ أخبرنا كيف جرى.

ما تحتاج إليه

- تلفاز LG بنظام webOS، و**هاتف أندرويد** على **شبكة الواي فاي نفسها** (أو حاسوب). **حساب مطوّر مجاني من LG** وتطبيق **Developer Mode** من LG. لا حاجة إلى كسر الحماية (root) ولا إلى Homebrew Channel.

الأسهل: بهاتف أندرويد

1. على الهاتف، أنشئ حساب مطوّر من LG في `webostv.developer.lge.com`.
2. على التلفاز، ثبّت تطبيق **Developer Mode** من متجر LG Content Store، وافتحه وسجّل الدخول بذلك الحساب.
3. فعّل **Dev Mode Status** (يُعاد تشغيل التلفاز)، ثم افتح التطبيق مجددًا وفعّل **Key Server**. دوّن **عنوان IP** و**عبارة المرور** (Passphrase).
4. على الهاتف، ثبّت **webOS Dev Manager**: `github.com/webosbrew/dev-manager-desktop` ← Releases ← الملف المنتهي بـ `universal.apk`. واسمح لمتصفحك بتثبيت التطبيقات غير المعروفة عند السؤال.
5. في webOS Dev Manager، أضف التلفاز بعنوان IP وعبارة المرور.
6. في متصفح الهاتف، افتح `sofatube.github.io/lg` و`sofatube.github.io/lg-phone`: يُنزَّل الملفان.
7. في webOS Dev Manager، ثبّت ملف `ipk.` للتطبيق الرئيسي، ثم ملف تطبيق الهاتف، من مجلد التنزيلات في الهاتف.
8. على التلفاز، افتح **Sofa Tube**. يسألك الإعداد الأول عن اللغة والرمز السري ووضع الأطفال. الزر **الأخضر** يفتح الإعدادات.

البديل: بحاسوب

الخطوات نفسها، مع **webOS Dev Manager** لويندوز أو ماك أو لينكس (من الصفحة نفسها) وملفّي `ipk.` من مجلد LG في الحقيبة.

معلومات مفيدة

- لجلسة وضع المطوّر مدة **تنتهي**، وبعدها لا تُفتح التطبيقات التي ثبّتها. افتح تطبيق Developer Mode من حين لآخر ومدّد الجلسة.
- **Sofa Tube Phone** تطبيق ثانٍ: افتحه لتغيير الإعدادات من هاتفك (رمز QR). وتحتاج ميزة **إطفاء الشاشة** أيضًا إلى فتحه مرة واحدة بعد تشغيل التلفاز.
- للتحديث لاحقًا: ثبّت ملف `ipk.` الجديد بالطريقة نفسها، وتبقى إعداداتك كما هي.

Install
Samsung TV (Tizen)

Status: the npm module **sofatube** is published, but it has **not been tried on a real Samsung TV yet**, so you are one of the first.

You need

- A Samsung TV from **2018 or newer** (Tizen 4.0 or newer).
- A Windows, Mac or Linux computer on the **same Wi-Fi** as the TV, **once**, to install TizenBrew. After that everything happens on the TV.
- TVs from **2023 or newer** (Tizen 7+): a free **Samsung account** (the installer asks you to sign in).

Already have TizenBrew (for example from TizenTube)? No computer needed: go to step 5.

Steps

1. On the TV: open **Apps**, type **1 2 3 4 5** on the remote, set **Developer mode** to **On**, enter your computer's IP as **Host PC IP**, OK, then restart the TV (hold the Power button).
2. On the computer: download **TizenBrew Installer** from `github.com/reisxd/TizenBrewInstaller/releases` (the file for your system) and run it.
3. Click **Install TizenBrew**. On 2023+ TVs, sign in to your Samsung account when asked.
4. On the TV: **Apps** → **1 2 3 4 5** again, set **Host PC IP** to `127.0.0.1`, restart the TV.
5. Open **TizenBrew**, press the **Green** button (module manager), add an **NPM** module and type `sofatube`.
6. **Sofa Tube** now appears in TizenBrew. Open it: start screen, then YouTube.

Good to know

- **Why a computer?** TizenBrew's old installer in the TV's web browser (TVs up to 2021) has been withdrawn; TizenBrew's guide now lists only the computer installer.
- **Updates are automatic:** TizenBrew loads the newest Sofa Tube each time.
- Always open **Sofa Tube** from TizenBrew (not the normal YouTube app).
- The very newest Samsung TVs may refuse TizenBrew. If the installer fails, report your TV model.

التثبيت
تلفاز سامسونج (Tizen)

الحالة: نُشرت وحدة npm باسم **sofatube**، لكنها **لم تُجرَّب على تلفاز سامسونج حقيقي بعد**، فأنت من أوائل المجرّبين.

ما تحتاج إليه

- تلفاز سامسونج من سنة **2018 أو أحدث** (Tizen 4.0 أو أحدث).
- حاسوب (ويندوز أو ماك أو لينكس) على **شبكة الواي فاي نفسها** التي يتصل بها التلفاز، **مرة واحدة** لتثبيت TizenBrew. وبعدها يجري كل شيء على التلفاز.
- أجهزة **2023 أو أحدث** (Tizen 7 فما فوق): **حساب سامسونج** مجاني (يطلب المثبّت تسجيل الدخول).

لديك TizenBrew مسبقًا (من TizenTube مثلًا)؟ لا حاجة إلى حاسوب: انتقل إلى الخطوة 5.

الخطوات

1. على التلفاز: افتح **Apps** (التطبيقات)، واكتب **1 2 3 4 5** بجهاز التحكم، ثم اجعل **Developer mode** على **On**، وأدخل عنوان IP لحاسوبك في **Host PC IP**، واضغط OK، ثم أعد تشغيل التلفاز (اضغط مطولًا على زر التشغيل).
2. على الحاسوب: نزّل **TizenBrew Installer** من `github.com/reisxd/TizenBrewInstaller/releases` (الملف المناسب لنظامك) وشغّله.
3. اضغط **Install TizenBrew**. في أجهزة 2023 فما بعد، سجّل الدخول بحساب سامسونج عند الطلب.
4. على التلفاز: **Apps** ← **1 2 3 4 5** مرة أخرى، واجعل **Host PC IP** هو `127.0.0.1`، ثم أعد تشغيل التلفاز.
5. افتح **TizenBrew**، واضغط الزر **الأخضر** (مدير الوحدات)، وأضف وحدة من نوع **NPM**، واكتب `sofatube`.
6. يظهر الآن **صوفا تيوب** في TizenBrew. افتحه: تظهر شاشة البداية ثم YouTube.

معلومات مفيدة

- **لماذا الحاسوب؟** سُحب مثبّت TizenBrew القديم الذي كان يعمل من متصفح التلفاز (أجهزة حتى 2021)، ولا يذكر دليل TizenBrew الآن إلا المثبّت على الحاسوب.
- **التحديثات تلقائية:** يحمّل TizenBrew أحدث نسخة من صوفا تيوب في كل مرة.
- افتح **صوفا تيوب** دائمًا من TizenBrew (لا من تطبيق YouTube العادي).
- قد ترفض أحدث أجهزة سامسونج تثبيت TizenBrew. إذا فشل المثبّت فأبلغ عن طراز تلفازك.

Every TV
Test checklist

كل أجهزة التلفاز
قائمة الفحص

Tick **OK** or ✗ for each line; skip what you cannot try. Rows marked **real TV** are the most important: nobody has tested them on a real TV yet. Write the number of every ✗ on the report page.

ضع علامة في **OK** أو ✗ لكل سطر، وتجاوز ما لا تستطيع تجربته. الأسطر المعلَّمة بـ **تلفاز حقيقي** هي الأهم: لم يجرّبها أحد على تلفاز حقيقي بعد. اكتب رقم كل ✗ في صفحة التقرير.

Basics

الأساسيات

1 ☐ OK ☐ ✗

Installs and opens. **real TV** **Android: ARM file** **Samsung**

Sofa Tube appears in the apps list with the orange sofa icon and opens YouTube. Close it and open it again: still fine?

يُثبَّت ويُفتح. **تلفاز حقيقي** **أندرويد: ملف ARM** **سامسونج**

يظهر صوفا تيوب في قائمة التطبيقات بأيقونة الأريكة البرتقالية ويفتح YouTube. أغلقه وافتحه مرة أخرى: هل ما زال يعمل؟

2 ☐ OK ☐ ✗

Start screen. **Samsung · Android**

Logo pops in, play button pulses, "Sofa Tube / صوفا تيوب" rises in. Smooth, or jerky / skipped? (LG shows a still picture.)

شاشة البداية. **سامسونج · أندرويد**

يظهر الشعار، ثم ينبض زر التشغيل، ثم يرتفع «Sofa Tube / صوفا تيوب». هل الحركة سلسة، أم متقطعة أو لا تظهر؟ (في LG صورة ثابتة.)

3 ☐ OK ☐ ✗

First-time setup.

On a new install it asks for language, PIN and kid mode. Easy to follow?

الإعداد الأول.

في التثبيت الجديد يسأل عن اللغة والرمز السري ووضع الأطفال. هل كان سهلًا؟

4 ☐ OK ☐ ✗

Videos play with picture and sound, good quality, no stutter. Try a long video and a live one.

تعمل الفيديوهات بالصورة والصوت، بجودة جيدة ودون تقطّع. جرّب فيديو طويلًا وبثًّا مباشرًا.

5 ☐ OK ☐ ✗

No ads before or during videos, and no "Sponsored" tile on Home.

لا إعلانات قبل الفيديو أو أثناءه، ولا مربّع «Sponsored» في الصفحة الرئيسية.

6 ☐ OK ☐ ✗

SponsorBlock.

In a video with a sponsor part (many tech / vlog channels), the part is skipped with a short message.

SponsorBlock.

في فيديو فيه مقطع رعاية (كثير من قنوات التقنية والمدوّنات المصوّرة)، يُتخطّى المقطع مع رسالة قصيرة.

7 ☐ OK ☐ ✗

Settings open with **Green**, or with ★ **Sofa Tube** (sidebar, player bar, top of YouTube's Settings page). Back closes them.

تُفتح الإعدادات بالزر **الأخضر**، أو بـ★ **صوفا تيوب** (القائمة الجانبية، وشريط المشغل، وأعلى صفحة إعدادات YouTube). ويغلقها زر الرجوع.

Speed and moving around

السرعة والتنقل

8 ☐ OK ☐ ✗

Fast speeds: sound at 1.5× and 2×. **real TV** **Samsung · Android**

Red (or ★ → Change speed) → 1.5×, then 2×. Does the sound keep playing, at normal pitch? Watch 1 minute each.

السرعات العالية: الصوت عند 1.5× و2×. **تلفاز حقيقي** **سامسونج · أندرويد**

الزر **الأحمر** (أو ★ ← تغيير السرعة) ← 1.5× ثم 2×. هل يستمر الصوت بطبقة الصوت الطبيعية؟ شاهد دقيقة لكل سرعة.

9 ☐ OK ☐ ✗

Slow speeds: 0.75× and 0.5×. **real TV** **Samsung · Android**

Sound clear, no crackle, normal pitch? On LG also try Playback → *Sound at other speeds*: Smooth / Classic.

السرعات البطيئة: 0.75× و0.5×. **تلفاز حقيقي** **سامسونج · أندرويد**

هل الصوت واضح دون طقطقة وبطبقته الطبيعية؟ في LG جرّب أيضًا التشغيل ← *الصوت عند السرعات الأخرى*: سلس أو كلاسيكي.

10 ☐ OK ☐ ✗

If the sound cuts out in 8 or 9: Playback → *Speed method* → **Re-timing**, try again, and note which method works.

إذا انقطع الصوت في 8 أو 9: التشغيل ← *طريقة تغيير السرعة* ← **إعادة التوقيت**، ثم جرّب مرة أخرى، ودوّن الطريقة التي نجحت.

11 ☐ OK ☐ ✗

Jump and chapters.

While watching: ★ → *Jump to 0%–90%* (◀▶ and OK, or a number key). Number keys 1–9 jump directly. In a video with chapters: ★ → *Chapters list*; CH+ / CH− skip chapters.

الانتقال والفصول.

أثناء المشاهدة: ★ ← *الانتقال إلى موضع في الفيديو* (◀▶ وOK، أو زر رقم). وأزرار الأرقام من 1 إلى 9 تنتقل مباشرة. في فيديو فيه فصول: ★ ← *قائمة الفصول*؛ وزرّا القنوات (CH) ينتقلان بين الفصول.

12 ☐ OK ☐ ✗

Action menu and button guide.

Yellow while watching opens the Action menu. **Hold** a colour button: a guide shows what every button does.

قائمة الإجراءات ودليل الأزرار.

الزر **الأصفر** أثناء المشاهدة يفتح قائمة الإجراءات. **اضغط مطولًا** على زر ملوّن: يظهر دليل يشرح عمل كل زر.

Locks and kids

القفل والأطفال

13 ☐ OK ☐ ✗ **PIN and app lock.**
Locks page: set a PIN (entered twice), try *Practise entering the PIN* with the arrows and OK, turn on *Lock the app*. Close and reopen the app: the PIN is asked.

الرمز السري وقفل التطبيق.
صفحة القفل: اضبط رمزًا سريًا (يُدخل مرتين)، وجرّب *تدرّب على إدخال الرمز* بالأسهم وOK، ثم فعّل *قفل التطبيق*. أغلق التطبيق وافتحه: يُطلب الرمز.

14 ☐ OK ☐ ✗ **Locks again after you leave.** real TV
With *Lock the app* on: press **Home**, wait more than 30 seconds, go back to Sofa Tube: the PIN is asked again. Also try turning the TV off and on.

يُقفل من جديد بعد الخروج. تلفاز حقيقي
مع تفعيل *قفل التطبيق*: اضغط زر **الشاشة الرئيسية**، وانتظر أكثر من 30 ثانية، ثم عُد إلى صوفا تيوب: يُطلب الرمز مرة أخرى. وجرّب أيضًا إطفاء التلفاز وتشغيله.

15 ☐ OK ☐ ✗ **Kid mode and allowed hours.**
Kids page: turn on *Kid mode*, set *Allowed hours* so that now is outside them: a lock screen appears. Extra time with the PIN works?

وضع الأطفال والساعات المسموح بها.
صفحة الأطفال: فعّل *وضع الأطفال*، واضبط *الساعات المسموح بها* بحيث يكون الوقت الحالي خارجها: تظهر شاشة قفل. هل يعمل الوقت الإضافي بالرمز السري؟

Phone, buttons, language

الهاتف والأزرار واللغة

16 ☐ OK ☐ ✗ **Settings from your phone.** real TV
Samsung: most important
LG: open the **Sofa Tube Phone** app. Samsung / Android: Settings → *Phone remote* (the first page) or ★ → *Connect phone*. Scan the QR code with a real phone **on the same Wi-Fi**, change a setting: does the TV follow at once?

الإعدادات من الهاتف. تلفاز حقيقي سامسونج: الأهم
في LG: افتح تطبيق **Sofa Tube Phone**. في سامسونج وأندرويد: الإعدادات ← *جهاز التحكم من الهاتف* (أول صفحة) أو ★ ← *توصيل الهاتف*. امسح رمز QR بهاتف حقيقي **على شبكة الواي فاي نفسها**، وغيّر إعدادًا: هل يتغيّر على التلفاز فورًا؟

17 ☐ OK ☐ ✗ **Learned buttons.**
Remote buttons → *Learned buttons* → *Learn a button*, press a button you never use (e.g. a media key), pick an action, then try it while watching. Which buttons were refused?

الأزرار المخصّصة.
أزرار جهاز التحكم ← *أزرار مخصّصة* ← *تخصيص زر*، واضغط زرًّا لا تستخدمه (مثل أحد أزرار الوسائط)، واختر إجراءً، ثم جرّبه أثناء المشاهدة. ما الأزرار التي رُفضت؟

18 ☐ OK ☐ ✗ **Arabic.**
Backup and about → Language → العربية. Text right-to-left, letters joined, nothing cut off, font easy to read from the sofa?

العربية.
حول التطبيق والنسخ الاحتياطي ← اللغة ← العربية. هل النص من اليمين إلى اليسار، والحروف متصلة، ولا شيء مقطوع، والخط سهل القراءة من الأريكة؟

19 ☐ OK ☐ ✗ **Prayer times** (if you use them).
Prayer times page: pick your city; today's times are right? A reminder (or pause) comes at the adhan. The TV clock and time zone must be right.

أوقات الصلاة (إن كنت تستخدمها).
صفحة أوقات الصلاة: اختر مدينتك؛ هل أوقات اليوم صحيحة؟ يظهر تذكير (أو يتوقف الفيديو) عند الأذان. يجب أن تكون ساعة التلفاز ومنطقته الزمنية صحيحتين.

20 ☐ OK ☐ ✗ **Night dim and screen off.**
Player look: night dim darkens the picture. Screen off (Action menu) keeps the sound; any button brings the picture back.

التعتيم الليلي وإطفاء الشاشة.
مظهر الفيديو: يُعتِّم التعتيم الليلي الصورة. وإطفاء الشاشة (من قائمة الإجراءات) يُبقي الصوت، ويعيد أي زر الصورة.

21 ☐ OK ☐ ✗ **An evening of normal use.**
Any freeze, black screen, crash, or the app closing by itself? After the TV wakes from standby, does the video come back?

سهرة استخدام عادي.
هل حدث تجمّد أو شاشة سوداء أو انهيار أو إغلاق ذاتي للتطبيق؟ بعد خروج التلفاز من وضع الاستعداد، هل يعود الفيديو؟

Report
What to send back

التقرير
ماذا ترسل إلينا

Send this page (a photo is fine) and, for anything that failed, **a photo or short video of the TV screen**. Videos help most for sound and speed problems.

Where to find the model and version: usually in the TV's **Settings** → **...** → **About** (the name differs by brand).

أرسل هذه الصفحة (تكفي صورة لها)، ولكل ما لم ينجح **صورة أو فيديو قصيرًا لشاشة التلفاز**. الفيديو أنفع لمشكلات الصوت والسرعة.

تجد الطراز والإصدار عادةً في **الإعدادات** ← **...** ← **حول** في التلفاز (يختلف الاسم حسب الشركة).

Your name
اسمك _____

TV brand and model
شركة التلفاز وطرازه _____

Year of the TV
سنة صنع التلفاز _____

System version (webOS / Tizen / Android / Fire OS)
إصدار النظام _____

Remote (colour buttons? Magic Remote?)
جهاز التحكم (أزرار ملونة؟ Magic Remote؟) _____

Install went OK?
هل نجح التثبيت؟ _____

Numbers with ✗
أرقام الأسطر التي عليها ✗ _____

What went wrong, in your words · ما الذي لم ينجح، بكلماتك

For each problem: the line number, what you did, what you expected, what happened.

لكل مشكلة: رقم السطر، وما فعلته، وما توقعته، وما حدث.

What did you like? What should change? · ما الذي أعجبك؟ وما الذي يجب تغييره؟

Send results to: sofatube.app@proton.me

or open an issue: github.com/sofatube/sofatube.github.io/issues

أرسل النتائج إلى: sofatube.app@proton.me

أو افتح بلاغًا: github.com/sofatube/sofatube.github.io/issues

Sofa Tube (صوفا تيوب) is a free GPL-3.0 project built on webosbrew/youtube-webos, TizenBrew and TizenTube Cobalt. Not affiliated with YouTube, Google, LG or Samsung. YouTube is a trademark of Google LLC.