

CP/M en Commodore 128

Iniciar Commodore 128

`x128 -drive8type 1571 -drive9type 1571 -80col`

Inicia con unidades de disco el tipo 1571 y en modo 80 columnas

Cargar la imagen `c128_cp_m_system_disk_dec_8_1985_622-580745.d64` en la unidad #8 Cargar la imagen `c128-cpm.utilities.d64` en la unidad #9

Reiniciar la maquina con (Archivo -> Reiniciar -> Soft)

Comandos internos del CCP

Cambio de unidad

A: B: M:

Listar archivos en la unidad (DIR)

DIR

DIR B:

DIR *.COM

Listar archivos del sistema en la unidad (DIRSYS, DIRS)

DIRS A:

Renombrar archivos (RENAME, REN)

RENAME

REN A:NEW.BAS=OLD.BAS

Mostrar el contenido de un archivo (TYPE)

TYPE COPYSYS.COM

B:TYPE HELP.HLP [NOPAGE]

Cambiar el usuario actual (USER)

USER

USER 3

Comandos externos de CP/M

Muestra / setea la fecha y hora

B:DATE

B:DATE C

B:DATE 06/12/89 11:30:0

B:DATE SET

Listar con opciones (DIR)

B:DIR [ALL]

B:DIR [FULL]

B:DIR [SIZE] *.COM

B:DIR A: [FULL]

Muestra el contenido de un archivo binario (DUMP)

B:DUMP B:SAVE.COM

Borrar archivos (ERASE, ERA)

ERA TEST.BAS

ERASE *.TXT

B:ERASE

B:ERASE *.TXT [CONFIRM]

Explorando el equipo

Ver información de los discos

B:DIR A: [FULL]

B:SHOW A:

B:SHOW A: [USERS]

B:SHOW A: [DRIVE]

B:SHOW A: [LABEL]

B:SET A: [NAME=CPM3]

B:SHOW A: [LABEL]

Muestra setea los dispositivos del equipo (DEVICE)

B:DEVICE

B:DEVICE CONSOLE

B:DEVICE CONSOLE [PAGE]

B:DEVICE CONSOLE [COLUMNS=80 LINES=25]

B:DEVICE LST:=NULL

Juegos

ZORK I

Cargar la imagen zork1.d71 en la unidad #9

B:

ZORK1.COM

Comandos

open mailbox

take leaflet

read leaflet

look

open door

go west

go east

open tree

take tree

climb tree