
article_id: 27247787602969
title: Bagaimana Cara Mengelola Idle Rule Settings Qontak Omnichannel
section_title: Settings
category_title: General & Platform
last_updated: 2025-08-04T04:05:36Z

Cara Mengatur Idle Rule Settings untuk Rotasi Chat Otomatis di Qontak Omnichannel

Artikel ini menjelaskan cara mengaktifkan dan mengatur Idle Rule Settings di Qontak Omnichannel. Fitur ini berguna bagi admin yang ingin memastikan chat pelanggan tetap terlayani meskipun agent tidak merespons dalam waktu tertentu.

Kata kunci: idle rule qontak, cara setting idle chat, atur waktu idle agent, chat pindah agent otomatis, agent tidak respon pindah, rotasi chat otomatis, setting idle period, gimana chat auto assign, atur batas waktu respon agent

Apa itu Idle Rule Settings dan bagaimana cara kerjanya?

Idle Rule Settings adalah pengaturan yang memungkinkan sistem memindahkan chat room ke agent lain secara otomatis jika agent yang ditugaskan tidak merespons dalam waktu tertentu. Fitur ini membantu mengelola chat room yang belum terlayani karena tingginya traffic percakapan.

Ketika Idle Rule aktif dan agent tidak merespons dalam periode waktu yang ditentukan, sistem akan mencoba assign chat ke agent lain. Jika kapasitas beban kerja semua agent penuh, sistem akan mencoba mencari agent lain sebanyak 3 kali dengan jeda sesuai idle period yang ditentukan. Setelah tiga kali percobaan gagal menemukan agent tersedia, chat room akan ter-hold sampai ada agent yang merespons.

Bagaimana cara mengaktifkan Idle Rule Settings?

Untuk mengaktifkan Idle Rule Settings, login ke akun Qontak Omnichannel Anda. Masuk ke menu **Settings**, lalu klik **Agent Management**. Pada halaman Agent Management, pilih tab **Idle rule**.

Screenshot: Halaman Settings dengan menu Agent Management.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36776163185305

Centang opsi **Enable idle rule** untuk mengaktifkan fitur ini. Isikan **Idle period** dalam hitungan menit sesuai kebutuhan Anda. Nilai ini menentukan berapa lama sistem menunggu sebelum memindahkan chat ke agent lain jika tidak ada respons.

Screenshot: Pengaturan Idle rule dengan opsi Enable idle rule dan field Idle period.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/36776163187865

Klik **Save changes** untuk menyimpan pengaturan. Idle rule akan langsung berlaku untuk seluruh chat room di akun Anda.

Bagaimana cara menonaktifkan Idle Rule Settings?

Untuk menonaktifkan Idle Rule Settings, login ke akun Qontak Omnichannel Anda. Masuk ke menu **Settings**, lalu klik **Agent Management**. Pada tab **Idle rule**, hapus centang pada opsi **Enable idle rule**. Klik **Save changes** untuk menyimpan perubahan. Setelah dinonaktifkan, chat room tidak akan otomatis berpindah ke agent lain meskipun agent tidak merespons.