

# ヘッダー表サンプル

各ページの上部余白に、プロジェクト名や作成者などをまとめた表を繰り返し表示するサンプル。表紙(このページ)にはヘッダーを表示しない。

| 項目     | 内容         |
|--------|------------|
| 文書種別   | サンプル       |
| 対象システム | 受注連携システム   |
| 作成日    | 2026-07-31 |
| 作成者    | 開発チーム      |
| 版数     | 0.1        |

|         |          |      |               |
|---------|----------|------|---------------|
| プロジェクト名 | 受注連携システム | 文書番号 | SPEC-2026-001 |
| 作成者     | 開発チーム    | 版数   | 0.1           |

# 1 仕組みの説明

---

ページ上部の余白(マージンボックス)には、通常 `content` プロパティで文字列しか入れられない。表のような構造を持つコンテンツを入れる場合は、CSS 組版の `running element` を使う。

## 1.1 running element の流れ

1. 本文中にヘッダー用の要素(この文書では `header.page-header`)を書いておく。
2. CSS で `position: running(pageHeader)` を指定すると、その要素は本文の流れから取り除かれる。
3. `@page` 規則の `@top-center` で `content: element(pageHeader)` と参照すると、各ページの上部余白にその要素が繰り返し描画される。

## 1.2 注意点

- ヘッダー表の高さに合わせて `@page` の `margin-top` を広げておく。余白が足りないと表が本文に重なる。
- 表の幅はマージンボックス側では制御しにくいため、表自体に幅を指定する(このサンプルでは A4 幅 210mm から左右余白 18mm × 2 を引いた 174mm)。
- 表紙にヘッダーを出したくない場合は `@page :first` で `content: none` にする。

|         |          |      |               |
|---------|----------|------|---------------|
| プロジェクト名 | 受注連携システム | 文書番号 | SPEC-2026-001 |
| 作成者     | 開発チーム    | 版数   | 0.1           |

## 2 ダミー本文

ヘッダーが複数ページにわたって繰り返されることを確認するためのダミー本文。

### 2.1 処理概要

受注データの取り込みから出荷指示までの流れを以下に示す。

| 手順 | 処理      | 実行タイミング  |
|----|---------|----------|
| 1  | 受注データ取込 | 毎時 00 分  |
| 2  | 在庫引当    | 取込完了後    |
| 3  | 出荷指示出力  | 引当完了後    |
| 4  | 処理結果通知  | 日次 18:00 |

### 2.2 補足事項

- 取込対象は前回実行以降に登録された受注のみとする。
- 引当できなかった受注は保留一覧に登録し、翌営業日に再引当する。
- 出荷指示ファイルは倉庫管理システムの連携フォルダーに出力する。

### 2.3 エラー処理

取込時にフォーマット不正を検出した場合は該当行をスキップし、エラー一覧に登録する。エラー一覧は処理結果通知メールに添付する。連携フォルダーへの出力に失敗した場合は 5 分間隔で 3 回まで再試行し、それでも失敗した場合は運用担当者へアラートを送信する。