



Servidor FTP Windows 2019

Para crear un FTP en Windows 2019 hay que agregar un nuevo rol o característica:


En windows hay que instalar el servidor ISS en vez de apache:




Una vez seleccionado el servidor IIS hay que agregar las características necesarias para crear el ftp:




En este caso hay que seleccionar servidor ftp, y dentro de este servicio ftp y extensibilidad de ftp:




Una vez instalado el servidor IIS nos aparecerá en el panel de administrador, a la izquierda el servidor IIS:




Accedemos a el y accedemos dandole click derecho a Administrador de internet Information Services:




Antes de continuar creamos una carpeta FTP en la ruta raíz del disco [C:\](#)




Continuando con lo de antes, Al abrir el administrador clickamos sobre el nombre de la maquina y click derecho sobre sitios, adregar sitio FTP...




Le damos el nombre que queramos al nuevo servidor y seleccionamos la carpeta previamente creada como ruta de acceso física:



Seguimos y ponemos la dirección de nuestro servidor como dirección ip y seleccionamos el no SSL.




En la siguiente pantalla le especificamos la autenticación en basica y autorizamos al user Administrador con todos los permisos.




Con esto ya tendríamos el servidor ftp basico.



Si vamos al explorador de archivos y escribimos <ftp://192.168.100.100> nos pedirá autenticarnos:




Para crear nuevos usuarios, desde el cmd escribimos el comando compmgmt.msc




Se nos abre la administración de equipos y desde usuarios y grupos locales creamos un nuevo usuario:




Una vez creado el usuario hay que crear una carpeta específica dentro de la carpeta FTP llamada LocalUser donde crearemos las carpetas para cada usuario. En este caso usuario1:




Click derecho sobre la carpeta usuario1 y editar permisos. Concedemos permisos al usuario1 en su carpeta:



Para cambiar los mensajes y los banners del servidor, en la pagina principal del servidor ftp se le da a Mensajes de FTP:



Se nos abre el menú de los mensajes y ahí podemos cambiar los mensajes que salen tanto al iniciar sesión en el ftp como al desconectarse:





Directorio raíz de FTP en 192.168.100.100

Para ver este sitio FTP en el Explorador de archivos: presiona Alt, haz clic en Ver y, luego, en Abrir el sitio FTP en el Explorador de archivos.

Estas en el FTP de Alejandro Romero Pino de Windows 2019
Holiwis usuario del sistema ;)

11/23/2021 03:30 0 [holiwiUser1.txt.txt](#)
