

Configuração da integração TOTVS WinThor

1. Sobre a integração

O WinThor é o ERP da TOTVS utilizado para o cadastro e gerenciamento de produtos, preços, estoque e pedidos.

A integração conecta o Suri Shop ao WinThor para:

- Trazer o catálogo do ERP para a loja do bot;
- Enviar ao WinThor os pedidos realizados no Suri Shop.

2. Funcionamento da integração

A integração realiza a comunicação entre o WinThor e o Suri Shop.

O WinThor fornece as informações cadastradas no ERP, enquanto o Suri Shop disponibiliza o catálogo e o checkout no bot.

Após a finalização da compra, o pedido é enviado ao WinThor.

3. Informações sincronizadas

A sincronização do catálogo acontece em seis etapas:

1. **Categorias:** os departamentos do ERP são transformados em categorias da loja;
2. **Subcategorias:** as seções são organizadas dentro das categorias;
3. **Lojas/filiais:** as filiais do WinThor são cadastradas como lojas;
4. **Produtos:** os itens do catálogo são sincronizados com SKU e categoria;
5. **Preços:** são sincronizados os preços e as ofertas dos produtos;
6. **Estoque:** é sincronizada a quantidade disponível por filial.

A sincronização é realizada automaticamente todos os dias.

4. Pré-requisitos para a conexão

Antes de configurar a integração, é necessário obter:

- O domínio ou host do ambiente WinThor;
- A confirmação de que o domínio é público e pode ser acessado pela Suri;
- A confirmação da existência de uma porta;
- O número da porta utilizada, quando houver;
- O login de acesso;
- A senha de acesso.

O WinThor não possui uma porta padrão. Por isso, deve-se confirmar se o ambiente utiliza uma porta e qual é o número configurado.

5. Acesso ao aplicativo

Para acessar a integração:

1. Acesse o chatbot em que o Suri Shop está configurado;
2. No menu lateral, acesse **Shop**;
3. Selecione **Aplicativos**;
4. Localize o aplicativo **TOTVS WinThor**;
5. Abra o aplicativo para acessar a configuração.

6. Configuração

Na tela de configuração do aplicativo TOTVS WinThor, estão disponíveis os seguintes campos:

Host

Campo obrigatório destinado ao domínio ou host utilizado na conexão com o WinThor. O domínio informado deve ser público para que a Suri consiga acessar a plataforma WinThor.

Porta

Campo destinado ao número da porta utilizada na conexão. Como o WinThor não possui uma porta padrão, deve-se confirmar se existe uma porta configurada para o cliente e qual é essa porta.

Login

Campo obrigatório destinado ao login utilizado na autenticação.

Senha

Campo obrigatório destinado à senha utilizada na autenticação. Depois de preencher as informações, selecione **Salvar**.

7. Autenticação e início da sincronização

Ao instalar e configurar o aplicativo TOTVS WinThor:

1. A autenticação é realizada automaticamente;
2. As credenciais informadas são utilizadas para gerar o token de acesso à API;
3. A sincronização é iniciada.

As alterações de produtos devem ser realizadas diretamente no ERP TOTVS WinThor.

8. Acompanhamento da sincronização

O andamento pode ser acompanhado na própria tela do aplicativo.

A área **Andamento da sincronização** apresenta:

- O status da sincronização;
- A data e o horário da última sincronização.

A área **Histórico de etapas** apresenta o progresso das seis etapas:

1. Sincronização de categorias;
2. Sincronização de subcategorias;
3. Sincronização de lojas;
4. Sincronização de produtos;
5. Sincronização de preços;
6. Sincronização de estoque.

Quando o processo é finalizado, a tela apresenta a informação **Sincronização concluída**.

9. Envio do pedido ao WinThor

Quando uma compra é finalizada no bot, a integração registra o pedido no WinThor.

O fluxo apresentado é:

1. O cliente finaliza o pedido no checkout do Suri Shop;
2. A integração busca o cliente no ERP e, caso ele não exista, realiza a criação;
3. Os itens, a filial, o frete e o pagamento são enviados ao WinThor;
4. O WinThor devolve a confirmação do pedido registrado.

O carrinho e o checkout são realizados no Suri Shop. A integração envia ao ERP o pedido já montado.