Gmail SMTP設定手順

概要

Gmailを使ってシステムからメールを送信するには、Googleの「アプリパスワード」を使用します。通常のGmailパスワードは使用できません。

> ***重要**: アプリパスワードを使用するには、Googleアカウントで「2段階認証」が有効になっている必要があります。*

手順1: Googleアカウントの2段階認証を有効にする

1. ブラウザで https://myaccount.google.com にアクセスします。
2. 左メニューの「**セキュリティ**」をクリックします。
3. 「Googleへのログイン」セクションの「**2段階認証プロセス**」をクリックします。
4. 画面の指示に従って2段階認証を有効にします。

手順2: アプリパスワードを発行する

1. https://myaccount.google.com/apppasswords にアクセスします。
2. 「アプリを選択」で「**メール**」を選択します。
3. 「デバイスを選択」で「**その他（名前を入力）**」を選択し、「システム」などの名前を入力します。
4. 「**生成**」ボタンをクリックします。
5. 表示された **16文字のパスワード**（例: `abcd efgh ijkl mnop`）をメモします。

> ***注意**: このパスワードは一度しか表示されません。必ずメモしてください。入力時はスペースを除いた16文字を入力します。*

手順3: システムにSMTP設定を入力する

項目	設定値
SMTPサーバーホスト名	`smtp.gmail.com`
ポート番号	`587`
暗号化方式	`STARTTLS` （推奨）
ユーザー名（メールアドレス）	Gmailのメールアドレス（例: `yourname@gmail.com` ）
パスワード	手順2で発行した16文字のアプリパスワード（スペースなし）
送信者名	任意（例: `税理士法人OKS岡山` ）

よくある質問

Q: 通常のGmailパスワードを入力してもエラーになります A: Gmailでは通常パスワードでのSMTP接続は許可されていません。必ずアプリパスワードを使用してください。

Q: アプリパスワードのページが表示されません A: 2段階認証が有効になっていない場合、アプリパスワードのページは表示されません。手順1を先に完了してください。

Q: Google Workspaceを使っています A: Google Workspace（旧G Suite）の場合、管理者がSMTP経由の送信を許可しているか確認してください。管理コンソールの「アプリ」→「Google Workspace」→「Gmail」→「設定」から確認できます。