[DEFAULT]

```
          w   e   r   t           y   u   i   o   p
  q   a   s   d   f   g           h   j   k   l   p   @
  _   z   x   c   v   b           n   m   ,   .   /   \
        ALT GUI SFT LOW CTL CTL RIS SFT GUI ALT
(tap)   ESC DEL TAB     MUH NEH SFT SPC BSP ENT
```

[SHIFT]

```
          W   E   R   T           Y   U   I   O
  Q   A   S   D   F   G           H   J   K   L   P   `
  _   Z   X   C   V   B           N   M   <   >   ?   |
```

[LOWER]

```
  1   2   3   4   5   6           7   8   9   0   -   ^
 --- --- --- --- --- ---         :   :   [   ]  --- ---
```

[LOWER SHIFT]

```
  !   "   #   $   %   &           '   (   )       =   ~
 --- --- --- --- --- ---         +   *   {   }  --- ---
```

[RAISE]

```
--- --- --- HOM END INS         <<< vvv ^^^ >>> P^^ Pvv
 F1  F2  F3  F4  F5  F6          F7  F8  F9  F10 F11 F12
```

[ADJUST]

```
        USB BT0 BT1 BT2         BT3 BT4 CLR CLRALL
 BND MP  MUP --- --- ---        MUT Vvv V^^ --- --- ---
 ON  OFF HUI HUD EFF EFR        SAI SAD BRI BRD SPI SPD
```

<かな>

```
        て  い  す  か          ん  な  に  ら
 た  ち  と  し  は  き          く  ま  の  り  せ  ゛
 ろ  つ  さ  そ  ひ  こ          み  も  ね  る  め  ー
```

<SHIFT>

```
        --- ぃ  --- ---         --- --- --- ---
 --- --- --- --- --- ---        --- --- --- --- --- ---
 --- っ  --- --- --- ---        --- --- 、  。  ・  ー
```

<LOWER>

```
 ぬ  ふ  あ  う  え  お          や  ゆ  よ  わ  ほ  へ
 --- --- --- --- --- ---        れ  け  ゜  む --- ---
```

<LOWER SHIFT>

```
 --- --- ぁ  ぅ  ぇ  ぉ          ゃ  ゅ  ょ  を --- ---
 --- --- --- --- --- ---        --- --- 「  」 --- ---
```